Replicação PostgreSQL

Instalar mesma versão do PSQL nos dois computadores!

Configurar MASTER:

- Configurar PG_HBA.CONF
 - Abrir CMD como admin e escrever:
 - notepad C:\tactis\data\pg_hba.conf
 - o Adicionar a seguinte linha no final:
 - host replication postgres IPSLAVE/32 md5
- Configurar POSTGRESQL.CONF
 - o Abrir CMD como admin e escrever:
 - mkdir C:\tactis\data\wal
 - notepad C:\tactis\data\postgresql.conf
 - o Descomentar e mudar as seguintes linhas:
 - listen addresses = '*'
 - port = 5432
 - max_connections = 100
 - wal level = replica
 - archive_mode = on
 - archive_command = 'copy "%p" "C:\\tactis\\data\\wal\\%f"'
 - max wal senders = 3
 - wal_keep_segments = 20

Configurar SLAVE:

- Sincronia de dados
 - Parar PSQL e apagar/renomear pasta C:\tactis\data.
 - Abrir CMD como admin e escrever:
 - mkdir C:\tactis\data
 - cd /D C:\Program Files\PostgreSQL\11\bin
 - pg_basebackup -h IPMASTER -U postgres -D C:\tactis\data
 - O comando acima vai transferir toda a base de dados do MASTER para o SLAVE, o que pode demorar muito tempo, dependendo do tamanho da mesma.
- Configurar PG_HBA.CONF
 - Abrir CMD como admin e escrever:
 - notepad C:\tactis\data\pg_hba.conf
 - o Adicionar a seguinte linha no final:
 - host all all IPMASTER/32 md5
- Configurar POSTGRESQL.CONF
 - o Abrir CMD como admin e escrever:
 - mkdir C:\tactis\data\wal
 - notepad C:\tactis\data\postgresql.conf
 - Descomentar e mudar as seguintes linhas:
 - listen_addresses = '*'
 - port = 5432

- max_connections = 100
- wal_level = hot_standby
- archive_mode = on
- archive_command = 'copy "%p" "C:\\tactis\\data\\wal\\%f"
- max_wal_senders = 3
- wal_keep_segments = 20
- Configurar RECOVERY.CONF
 - o Abrir CMD como admin e escrever:
 - notepad C:\tactis\data\recovery.conf (ficheiro vai ser criado)
 - o Acrescentar as seguintes linhas:
 - standby_mode = 'on'
 - primary_conninfo = 'host=IPMASTER port=5432 user=postgres password=tac123tis-'
 - restore_command = 'copy "C:\\tactis\\data\\wal\\%f" "%p"'
 - trigger_file = "C:\\tactis\\data\\wal\\postgresql.trigger.5432"
- Configurar NoviGest Server
 - o Abrir CMD como admin e escrever:
 - notepad C:\NoviGest\server\daemon\installservice.bat
 - Acrescentar o seguinte a seguir a qualquer "%EXECUTABLE%" que tenha parâmetros "-D":
 - -DREADONLYSERVER=true

Iniciar ambos os servidores;

As mudanças feitas no MASTER deverão agora estar a ser refletidas no SLAVE.