

RPG ツクール MZ 用プラグイン

シンボルエンカウントプラグイン Ver.1.5.0

本プラグインはシンボルエンカウントの制作を支援するためのプラグインである。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

設定方法

シンボルエンカウンターの状態移管は自動で変更されますが、一部はプラグインコマンドで任意の状態に移管することが出来ます。

シンボルエンカウントの設定

シンボルエンカウントの動作の設置は、プラグインパラメータのシンボルエンカウント設定で行います。


イベントをシンボルエンカウントイベントとして認識させるには以下のタグを記入しなければなりません。

イベントのメモ欄

<SymbolEncEnemy:[id]> このタグがあるイベントはシンボルエンカウントとなります。

[id]:シンボルエンカウント設定 ID

シンボルエンカウント設定でのパラメータ



- 識別名
任意の文字列を記入します。記入しなくても問題ありません。
- 勝利後シンボルエンカウンター処理
消滅：勝利後シンボルエンカウンターが消滅します。この消滅の場合プラグインコマンド「シンボルエンカウンター復活」でエンカウターの再表示が可能です。
イベントの消滅：勝利後シンボルエンカウンターが消滅します。プラグインコマンド「シンボルエンカウンター復活」でエンカウターの再表示は行われません。マップ再進入時に復活します。
カスタム：勝利ページの実行内容にユーザ独自に処理を設定します。
- 特定スイッチシンボルエンカウント有効化
指定のスイッチがすべて ON のときにシンボルエンカウントとして実行します。
指定のスイッチがすべて一致しない場合はシンボルエンカウント用のページ以外のページで実行されます。
- 進入不可リージョン ID
シンボルエンカウントイベントが進入できないリージョン ID を指定します。
- 全同一画像有効
シンボルエンカウント用のページのキャラクターの画像を最初のページの画像で全て適用します。
- トリガー自動設定
シンボルエンカウント用の自動で設定します。
各ページの設定
1:探索(並列、自動実行以外)
2:発見時(並列実行)
3:追跡(並列、自動実行以外)
4:退避(並列、自動実行以外)
5:戦闘(自動実行)
6:見失う(並列実行)
7:勝利(並列実行)
8:逃走成功(並列実行)
9:所定位置に戻る(並列、自動実行以外)
10:敗北(並列実行)
- 逃走成功時敵硬直フレーム
逃走成功時のシンボルエンカウターの硬直フレームを指定します。-1 でデフォルト設定になります。
- 敗北時敵硬直フレーム
敗北時のシンボルエンカウターの硬直フレームを指定します。-1 でデフォルト設定

になります。

- 通行不能接触トリガー

接触時、通行不能の位置に対象がいる場合でも戦闘に移行します。

- 探索モード

シンボルエンカウンターの探索モードを設定します。

探索しない: プレイヤーの検知を行いません。またトリガー時はプレイヤーの方向を向きます(通常の処理)。接触時に自動では状態移行は行いません。

探索する: プレイヤーを検知した場合、発見モードに移行します。トリガー時にプレイヤーの方向を向かず、イベント実行(戦闘)モードに移行します。

- 視認範囲

円形: 視界範囲が円形になります。

視認範囲設定は [接触範囲、角度(0~360°)]

数値のリスト	
1	6
2	90
3	

360° 視界の場合



90° 視界の場合



三角形：視界範囲が三角形になります。

視認範囲設定[正面からの接触範囲, 角度 0° ～ 180°]



横方向：指定した横方向の範囲内の接触判定を拡大します。向きは無視されます。

視認範囲設定[接触左側範囲(正の数の整数), 接触右側範囲(正の数の整数)]



縦方向：指定した縦方向の範囲内の接触判定を拡大します。向きは無視されます。

視認範囲設定[接触上側範囲(正の数の整数), 接触下側範囲(正の数の整数)]



範囲：指定した範囲を中心に接触判定を拡大します。4 と記入した場合はイベントを中心に±2 マスの範囲(5 マス)でトリガーが起動します。

視認範囲設定[接触横範囲(偶数の正の数の整数), 接触縦範囲(偶数の正の数の整数)]



正面：指定したイベントからの真正面の範囲までの接触判定を拡大します。

視認範囲設定[接触範囲(正の数の整数)]



自由範囲：イベントから指定した範囲内の接触判定を拡大します。

視認範囲設定[イベントの接触範囲点 AX 座標(整数), 接触範囲点 AY 座標(整数), 接触範囲点 BX 座標(整数), 接触範囲点 BY 座標(整数), 接触範囲点 CX 座標(整数), 接触範囲点 CY 座標(整数), 接触範囲点 DX 座標(整数), 接触範囲点 DY 座標(整数)]

接触判定をひし形にする。

例:<EventRange:rangeEX,0,-2,2,0,0,2,-2,0>



- 反応モード
シンボルエンカウンターの反応モードを設定します。
通常：範囲内のプレイヤーを検知します。
なし：範囲内にプレイヤーが侵入しても検知しません。
ダッシュ時：ダッシュ時に範囲内のプレイヤーを検知します
移動時：移動時に範囲内のプレイヤーを検知します。
ステート：パーティの何れかが指定のステートが付与されている場合に検知します。
- 天候反応モード
指定の天候にシンボルエンカウンターが反応モードします。複数の天候が指定できます。
- 乗り物反応モード
指定の乗り物時にシンボルエンカウンターが反応モードします。複数の乗り物が指定できます。
- スイッチ反応モード
指定のスイッチが ON の時にシンボルエンカウンターが反応モードします。複数のスイッチが指定できます。
- 障害物検知なし
障害物の検知を行いません。
- 茂み視認率
プレイヤーが茂みに入った時のシンボルエンカウンターの視認率を百分率で指定します。
- プレイヤー探索範囲
プレイヤーがシンボルエンカウンターからの探索範囲を指定します。0 で無制限に探索します。なお探索範囲が広すぎる場合、マップ内全てのシンボルエンカウントイベントが探索を行い処理が重くなります。
- 視認率変動なし
エンカウンターの視認率はエンカウント率に影響されなくなります。
- 視認率効果タグ
エンカウンターの視認率を設定しているタグを指定します。複数設定可能です。
- ステート
反応モードをステートに設定しているときの、反応するステートを指定します。
- 所定位置戻る
探索モードに移行する際に、シンボルエンカウンターは所定位置に戻ります。
- 指定スイッチ ON 探索
指定のスイッチが ON の時に探索なしでも検知するようになります。

- 時間帯 ID 反応モード
Chronus.js(トリアコンタン様)での指定の時間帯 ID の時にシンボルエンカウンターが反応モードします。
- 発見時吹き出し ID
プレイヤーを発見したときのふきだし ID を指定します。
- プレイヤー発見時 SE
プレイヤー発見時の SE を再生します。
- 移行モード
検知後移行するモードを指定します。
追跡：追跡モードに移行します。
プレイヤーに近づく(プレイヤー固定)：プレイヤー真横まで移動します。プレイヤーの操作は行えません。
戦闘：戦闘モードに移行します。
なんとなく逃げる：プレイヤーから逃走します。よく行き止まりに引っ掛かります。
逃げる：プレイヤーから逃走します。
必死に逃げる：プレイヤーから逃走します。行き止まりの場合は別の経路を探索します。
- 追跡時スピード
プレイヤーを追跡するときの速度を指定します。エディタで設定できる範囲を超えて設定できます。
- 追跡時最大視認距離
追跡時の最大視認距離を指定します。プレイヤーとの差が最大視認距離以上になった場合追跡をやめます。
- 追跡を辞めるまでのフレーム
追跡を辞めるまでのフレームを指定します。0 で無制限になり追跡時最大視認距離より離れるまで追跡を行います。
- 逃走時スピード
プレイヤーから逃げるとき速度を指定します。
- 逃走停止距離
逃走時の逃走停止距離を指定します。プレイヤーとの差が最大距離以上になった場合逃走をやめます。

- 逃走条件

逃走時の条件を JavaScript で記入します。条件に一致する場合逃走を行います。

戦闘メンバーの平均レベルが 10 以上 : `$gameParty.partyAveLevel() > 10`

全てのメンバーの平均レベルが 10 以上 : `$gameParty.allPartyAveLevel() > 10`

戦闘メンバーの誰かが指定のステートに掛かっている :

`$gameParty.partySymbolEncState(id)`

(id) : ステート ID ステートが 6 なら `$gameParty.partySymbolEncState(6)`

全てのメンバーの誰かが指定のステートに掛かっている :

`$gameParty.allPartySymbolEncState(id)`

(id) : ステート

- 見失い時吹き出し ID

プレイヤーを見失った時の吹き出し ID を指定します。

- プレイヤー見失い時 SE

見失い時の SE を指定します。

- 見失い硬直フレーム

見失い時のシンボルエンカウンター硬直フレームを指定します。-1 でデフォルト。

- フォロワーすり抜け無効

このシンボルタイプはフォロワーすり抜けが無効になります。

フォロワーすり抜けは条件適用ページが通常のイベントの時には実行されません。

この設定はプラグインパラメータ「フォロワーすり抜け」を ON に設定している場合のみ有効になります。

- 先制不意打ち有効

向きによる先制不意打ちを有効にします。

プラグインパラメータ

- シンボルエンカウンター非表示スイッチ
シンボルエンカウンターを非表示にするスイッチを指定します。
- 探索経路限界値
シンボルエンカウントの探索経路の限界値を指定します。探索範囲が広すぎる場合、マップ内全てのシンボルエンカウントイベントが探索を行い処理が重くなります。
- 視認率設定
視認率補正の設定を行います。
メソッド名：メソッド名を設定します。タグ指定時に必要になります。
視認率：視認率を設定します。50 で 50%視認率低下。
- 侵入不可リージョン ID
デフォルトのシンボルエンカウントが侵入できないリージョン ID を指定します。
- 視認可能リージョン ID
通行不能判定でもシンボルエンカウントが視認可能のリージョン ID を指定します。
- 視認可能地形タグ ID
通行不能判定でもシンボルエンカウントが視認可能の地形タグ ID を指定します。
- フォロワー認識
フォロワーを認識します。接触時はフォロワーも接触対象になります。
- フォロワーすり抜け
シンボルエンカウントイベントはフォロワーをすり抜けます。
- 追跡停止後再追跡を行わないフレーム数
追跡を辞めてから再追跡を行わないフレーム数を指定します。
- 追跡中格納スイッチ
追跡中に ON になる格納スイッチ ID を指定します。
- 追跡中セーブ許可スイッチ ID
指定したスイッチが OFF の間、追跡中にセーブが行えません。0 の場合は追跡時でもセーブ可能です。
- 先制不意打ち格納変数
先制不意打ち時の格納変数を指定します。0 で無効 値:0 通常 1 先制 2 不意打ち
- 先制攻撃時の SE
先制攻撃時の SE を再生します。
- 不意打ち時の SE
不意打ち時の SE を再生します。
- 先制攻撃時の BGM
先制攻撃時の BGM を設定します。

- 不意打ち時の BGM
不意打ち時の BGM を設定します。
- スキップ戦闘条件
スキップ戦闘の条件を **JavaScript** で記入します。空白の場合は無効になります。
esc : 逃走条件が **true** の場合に戦闘をスキップします。
フィールドアタックのスキップ戦闘とは設定が異なります。フィールドアタックでスキップ戦闘を行う場合は **NUUN_EventTargetAction** でもスキップ先頭の設定を行う必要があります。
- 経験値入手許可
スキップ戦闘で経験値の入手を許可します。
- お金入手許可
スキップ戦闘でお金の入手を許可します。
- アイテム入手許可
スキップ戦闘でアイテムの入手を許可します。
- スキップ戦闘回数変数
スキップ戦闘を行った回数を格納する変数を指定します。
- スキップ戦闘セルフスイッチ
スキップ戦闘を行った際に、対象のシンボルエンカウンターの指定のセルフスイッチを **ON** にします。
- プレイヤー逃走成功時無敵フレーム数
逃走成功時のプレイヤーの無敵フレーム数を指定します。0 で無効になります。
- プレイヤー勝利時無敵フレーム数
勝利時のプレイヤーの無敵フレーム数を指定します。0 で無効になります。
- プレイヤー敗北時無敵フレーム数
敗北時のプレイヤーの無敵フレーム数を指定します。0 で無効になります。
- 逃走成功時敵硬直フレーム
逃走成功時のシンボルエンカウンターの硬直フレームを指定します。
- 敗北時敵硬直フレーム
敗北時のシンボルエンカウンターの硬直フレームを指定します。
- 見失い硬直フレーム
見失い時のシンボルエンカウンターの硬直フレームを指定します。
- シンボルエンカウントページ設定
シンボルエンカウントのページ設定を行います。(上級者向け)

プラグインコマンド

- シンボルエンカウンター発見モード変更
シンボルエンカウターの状態を発見モードに変更します。
モード変更を行うイベント ID を指定する場合、0 でこのイベント -1 でマップ内全てのシンボルエンカウンターになります。
- シンボルエンカウンター追跡モード変更
シンボルエンカウターの状態を追跡モードに変更します。
モード変更を行うイベント ID を指定する場合、0 でこのイベント -1 でマップ内全てのシンボルエンカウンターになります。
- シンボルエンカウンター戦闘モード変更
シンボルエンカウターの状態を戦闘モードに変更します。
- シンボルエンカウンター逃走成功モード変更
シンボルエンカウターの状態を逃走成功モードに変更します。
- シンボルエンカウンター勝利モード変更
シンボルエンカウターの状態を勝利モードに変更します。
- シンボルエンカウンター敗北モード変更
シンボルエンカウターの状態を敗北モードに変更します。
- シンボルエンカウンター所定位置復帰モード変更
シンボルエンカウターの状態を所定位置復帰モードに変更します。
モード変更を行うイベント ID を指定する場合、0 でこのイベント -1 でマップ内全てのシンボルエンカウンターになります。
- シンボルエンカウンター一時消滅
シンボルエンカウターの状態を一時消滅します。
モード変更を行うイベント ID を指定する場合、0 でこのイベント -1 でマップ内全てのシンボルエンカウンターになります。
イベントの消滅有効を **true** にしている場合は、プラグインコマンド「シンボルエンカウンター復活」では再表示されなくなります。
- シンボルエンカウンター初期モード初期化
シンボルエンカウターの状態を初期化します。
モード変更を行うイベント ID を指定する場合、0 でこのイベント -1 でマップ内全てのシンボルエンカウンターになります。
- シンボルエンカウンター復活
消滅しているシンボルエンカウンターを復活します。
モード変更を行うイベント ID を指定する場合、0 でこのイベント -1 でマップ内全てのシンボルエンカウンターになります。

- エンカウントタイプ変更
エンカウントタイプを変更します。
モード変更を行うイベント ID を指定する場合、0 でこのイベント -1 でマップ内全てのシンボルエンカウンターになります。
エンカウント ID で指定のシンボルエンカウント設定のリスト ID または識別名を指定します。
- プレイヤー検知の強制
シンボルエンカウンターを指定の範囲でプレイヤー検知させます。
モード変更を行うイベント ID を指定する場合、0 でこのイベント -1 でマップ内全てのシンボルエンカウンターになります。
視認範囲はプラグインパラメータの視認範囲と同じです。

シンボルエンカウントの視認率

パーティ能力のエンカウント率無効が有効の場合、シンボルエンカウンターから認識されなくなります。

エンカウント率半減が有効の場合、シンボルエンカウンターからの視認範囲が半分になります。なおどちらも「視認率変動なし」を有効にしているエンカウンターには効果はありません。

茂み視認率は茂み属性のあるタイルを通行している場合にシンボルエンカウンターの視認範囲が視認率分現象します。

視認率効果タグを設定しており、該当の視認率を変動させる効果のパーティが存在する場合は、一番有効な値が適用されます。

特徴のメモ欄

`<EncounterSightRate:[id]>` このタグがある特徴が戦闘パーティに存在する場合、エンカウンターの視認率を低下させます。

複数の設定が確認された場合は、一番有効な値が適用されます。この効果はパーティ能力になります。

[id]:視認率設定で設定した任意のメソッド名またはリスト ID

例:

視認率設定のリスト 1 番目の設定でメソッド名が **bandit**、視認率が 30

`<EncounterSightRate:bandit>` + エンカウント率半減

視認率効果タグで **bandit** を指定しているエンカウンターの視認率は 30%低下します。エンカウント半減は視認率 50%なので一番低い 30%が適用されます。

視認率効果タグで **bandit** を指定していない場合は、視認率は 50%低下します。50%はエン

カウント半減の割合です。

複数の設定が確認された場合は、一番有効な値が適用されます。この効果はパーティ能力になります。

先制不意打ち

プラグインパラメータの「先制不意打ち格納変数」を 1 以上に設定することで有効になります。

またエンカウントタイプ毎に先制不意打ちの有無を設定できます。

イベント実行(旧戦闘)のイベントコマンドの「戦闘の処理」の前に「先制不意打ち格納変数」の変数に指定の値を代入することで先制攻撃または不意打ち攻撃を強制させることが出来ます。

0:通常 1:先制攻撃 2:不意打ち攻撃

また先制、不意打ち時の SE、BGM を設定できます。

※戦闘の処理を実行しないと先制不意打ちのデータは初期化されませんので戦闘を行わない場合は、対象のエンカウントタイプの「先制不意打ち有効」を OFF に設定してください。

イベントの障害物設定

<NotAnObstacleEvent> イベントのプライオリティが通常キャラと同じに設定している場合、このタグが記入してあるイベントは障害物として認識されません。

シンボルエンカウントの復活対象外

<NotSymbolEncReappear> イベントコマンド「シンボルエンカウンター復活」の対象から外します。

視認設定

<SecVisibilityTerrainTag:[id]> 指定の地形タグが通行不能判定でもシンボルエンカウントが視認可能になります。

[id]:地形タグ ID(0～7)

特殊移動

イベントの自立移動をカスタムに設定します。

ルートのスクリプトに記入。

this.junpPlayerPosition([最大移動幅]) プレイヤー横にジャンプして移動します。

[最大移動幅]:最大のジャンプ幅

this.junpPlayerPosition(6) 最大のジャンプ幅が 6 マスになります。

指定スイッチ ON 探索とスイッチ反応モードの違い

シンボルエンカウントページ設定で指定スイッチ ON 探索に指定のスイッチ ID を設定することで、指定のスイッチが ON の時にのみシンボルエンカウンターとして機能します。

OFF の時は通常のイベントになり接触で戦闘モードに移行しません。このトリガーは探索モードが探索しないでも探索されるようになります。(サンプルプロジェクトお屋敷、防具屋)

スイッチ反応モードで設定の場合、指定のスイッチが ON の時にシンボルエンカウンターとして実行されるため探索モードが探索するに設定されていない限り検知は行われません。

OFF の場合は接触時に戦闘モードへ移行します。

アイテムを盗むところを住人に見つかって追跡される処理を行いたい

対象のアイテムを取得を行う際に、当プラグインのプラグインコマンド「プレイヤー探知の強制」を実行します。

イベント ID を-1 にすることでマップ内全てのシンボルエンカウントイベントが検知処理を行います。

探索モードは none に指定することで接触時に戦闘モードに移行しません。

なお、反応モードはなし以外に設定してください。

船に乗船中のみ追跡を行うシンボルを設定したい

シンボルエンカウントページ設定で対象の乗り物反応モードで小型船、大型船を選択した場合に、その乗り物に乗船中にのみプレイヤーを認識するようになります。

雨のみ追跡を行うシンボルを設定したい

シンボルエンカウントページ設定で対象の天候反応モードで雨を選択した場合に、天候が雨の時のみプレイヤーを認識するようになります。

夜行性のシンボルを設定したい

Chronus.js(トリアコンタン様)での設定方法

シンボルエンカウントページ設定で対象の時間帯 ID 反応モードで対象のプラグインの時間帯 ID を指定します。

リストに 0、5 と指定することで夜間のみ追跡を行います。

ジャンプ移動を行いたい

探索、追跡、退避、所定位置に戻るモードのページで、自律移動タイプをカスタム設定します。

ルートのスクリプトに `this.junpPlayerPosition([移動距離])` を記入します。

[移動距離]: イベントからのプレイヤーまでの移動距離。プレイヤーに届かない場合は一番近い位置にジャンプします。

`this.junpPlayerPosition(10)` 最大 10 マスジャンプして移動します。

ワープ移動を行いたい

探索、追跡、退避、所定位置に戻るモードのページで、自律移動タイプをカスタム設定します。

ルートのスクリプトに `this.teleportMovement([移動距離], [アニメーション ID])` を記入します。

[移動距離]: イベントからのプレイヤーまでの移動距離。プレイヤーに届かない場合は一番近い位置にワープします。

[アニメーション ID]: ワープ時に再生するアニメーション ID。

`this.teleportMovement(10,101)` 最大 10 マスワープして移動し、ID101 番のアニメーションが再生されます。

例

ウェイト : 60 フレーム

スクリプト : `this.teleportMovement(10,101)`

MOG_DizzyEffect と併用してプレイヤー発見時にエフェクトを発生させたい

イベントの発見モードのページで、MOG_DizzyEffect のプラグインコマンド「Setup」を実行します。

イベントの戦闘、見失うモードのページでプラグインコマンド「Stop Dizzy」を実行します。

更新履歴

2026/6/6 Ver.1.5.0

スキップ戦闘を実装。

2026/6/3 Ver.1.4.2

NUUN_SlipperyFloor を導入していない場合、シンボルエンカウンターが追跡を行わない問題を修正。

2026/5/16 Ver.1.4.1

A1 の視認範囲を大型船と同じに仕様変更。

2026/5/5 Ver.1.3.5

シンボルエンカウンターがプレイヤーを見失い後、状態移行しない問題を修正。

2026/5/4 Ver.1.3.4

視認計算が想定回数よりも多く計算されていた問題を修正。

視認範囲の判定を修正。

2026/5/2 Ver.1.3.2

プレイヤー検知時に方向転換してしまう問題を修正。

検知時に特定条件で追跡、逃走状態に移行しないように修正。

2026/4/19 Ver.1.3.1

タグでの視認率設定の仕様を変更。

視認率設定の同一タグが存在する場合、最も有効な視認率が設定されない問題を修正。

2026/4/12 Ver.1.3.0

特定のタグで視認率を設定できる機能を追加。

戦闘終了後に状態移行が行われない問題を修正。

2026/4/6 Ver.1.2.6

先制、不意打ちが機能していなかった問題を修正。

2026/4/5 Ver.1.2.5

所定位置に戻る際に、OverpassTile、NRP_OverpassTile での立体交差をまたいで戻る場合に、特定の条件で移動を終了してしまう問題を修正。

2026/4/4 Ver.1.2.4

見失った際にシンボルエンカウンターの動作を停止する機能を追加。

特定条件で戦闘開始時にエラーが表示される問題を修正。

2026/3/29 Ver.1.2.3

シンボルエンカウントタイプ変更を行った際に、状態移管が正常に変更されない問題を修正。

2026/3/22 Ver.1.2.2

シンボルエンカウントとのバトル時、敵グループが未設定の場合フリーズしてしまう問題を修正。

2025/12/29 Ver.1.2.1

プレイヤーが無敵状態時に硬直状態ではないシンボルエンカウンターと接触すると、バトルに状態移行してしまう問題を修正。

2025/11/28 Ver.1.2.0

プレイヤーを見失った際に、検知の範囲内にプレイヤーがいる場合、直ちに再検知してしまう問題を修正。

プレイヤーを見失う、諦める直後の再検知を行わないフレーム数を指定できる機能を追加。
障害物の前にプレイヤーが範囲内に入った場合でも、シンボルエンカウンターが認識しない問題を修正。

イベントでプライオリティが通常キャラと同じに設定している場合でも障害物と判定されない問題を修正。

イベントで障害物と判定されない機能を追加。

2025/11/6 Ver.1.1.4

NUUN_Base なしで動作するように修正。

2025/10/27 Ver.1.1.3

ワープ移動処理を追加。

シンボルエンカウント時の敵グループが未設定だった場合は勝利モードに移行するように修正。

シンボルエンカウンターがフォロワーをすり抜ける機能を追加。

2025/10/25 Ver.1.1.2

マップ移動時に追跡中のスイッチが OFF にならない問題を修正。

追跡中でのセーブの実行を許可するスイッチを追加。

2025/10/24 Ver.1.1.1

ランダムエンカウントの戦闘終了後に直前のシンボルエンカウントが実行されてしまう問題を修正。

2025/10/22 Ver.1.1.0

先制不意打ち時に戦闘 BGM を変更できる機能を追加。

プラグインコマンドにエンカウントタイプを変更する機能を追加。

プラグインコマンドに検知の強制を追加。

追跡時に ON にするスイッチを追加。

特定のスイッチが ON の時に探索なしでもプレイヤーを検知させる機能を追加。

2025/10/20 Ver.1.0.2

プラグインコマンドでイベントを指定した場合、ID 番号がずれて指定していた問題を修正。
プラグインコマンドでイベントを指定した場合、シンボルエンカウンターではない場合にエラーが出る問題を修正。

シンボルエンカウント設定のリスト ID2 の識別名を run から runSymbol に変更。

2025/10/19 Ver.1.0.1

通常イベントページの条件が有効なら適用できるように修正。

2025/10/18 Ver.1.0.0

初版