作業 2, 趴特(逼) 福利逼\斯滴 中文化


編碼標準

Ref: http://www.cns11643.gov.tw/web/word.jsp

- ☐ ASCII
 - 8 bits (理論上有 256 種可能)
 - 0x00 ~ 0x7F 共 128 種字元
 - $> 0x00 \sim 0x1F \rightarrow control characters$
 - $> 0x20 \sim 0x7F \rightarrow$ printable characters
- ☐ Big5
 - 使用 2 bytes 來存放中文字 (理論上有 65536 種可能)
 - 實際上爲與 ASCII 相容, 只能使用 19782 個
 - \rightarrow [0x81 ~ 0xFE][0x40~0x7E, 0xA1 ~ 0xFE]
 - = 126 * (63 + 94) = 126 * 157 = 19782

編碼標準 **-**Big5

- □ 標準字 (13502)
 - 常用字
 - > 你我他的媽
 - 次常用字
 - ▶ 朸旯束鐰飉
- □ 特殊符號 (441)
 - 符號、控制碼
 - >:! ∘ ∩ ♦ ⊢
 - 罕用符號
- □ 使用者造字 (5809)
 - 三段



編碼標準-

Microsoft Windows Codepage 950


Microsoft Windows Codepage: 950 (Traditional Chinese Big5)

							•			•						
	00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	OA	ОВ	oc	OD	0E	OF
00	NUL 0000	<u>STX</u> 0001	<u>SOT</u> 0002	ETX 0003	EOT 0004	ENQ 0005	ACK 0006	BEL 0007	<u>BS</u> 0008	<u>HT</u> 0009	<u>LF</u> 000A	<u>VT</u> 000B	<u>FF</u> 000C	CR 000D	<u>30</u> 000E	<u>SI</u> 000F
10	<u>DLE</u> 0010	DC1 0011	DC2 0012	DC3 0013	DC4 0014	<u>NAK</u> 0015	<u>SYN</u> 0016	ETB 0017	<u>CAN</u> 0018	<u>EM</u> 0019	<u>SUB</u> 001A	<u>ESC</u> 001B	<u>FS</u> 001C	<u>명</u> 명	<u>RS</u> 001E	<u>US</u> 001F
20	<u>SP</u> 0020	! 0021	יי 0022	# 0023	\$ 0024	% 0025	& 0026	0027	(0028) 0029	* 002A	+ 002B	, 002C	- 002D	002E	/ 002F
30	0030	1 0031	2	3 0033	4 0034	5 0035	6 0036	7 0037	8 0038	9 0039	: 003A	; 003B	003C	003D	> 003E	? 003F
40	@ 0040	A 0041	B 0042	C 0043	D 0044	E 0045	F 0046	G 0047	H 0048	I 0049	J 004A	K 004B	L 004C	M 004□	N 004E	() 004F
50	P 0050	Q 0051	R 0052	S 0053	T 0054	IJ 0055	₩ 0056	₩ 0057	X 0058	Y 0059	Z 005A	[005B	\ 005C] 005D	∧ 005E	 005F
60	0060	a 0061	ь 0062	O063	d 0064	e 0065	f 0066	g 0067	0068	i 0069	j 006A	k 006B	006C	M 006⊡	N 006E	0 006F
70	D 0070	Q 0071	r 0072	ଞ 0073	t 0074	น 0075	₩ 0076	₩ 0077	X 0078	у 0079	Z 007A	{ 007B	 007C	} 007D	~ 007E	<u>DEL</u> 007F
80		<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>	<u>8A</u>	<u>8B</u>	<u>8C</u>	<u>8D</u>	<u>8E</u>	<u>8F</u>
90	<u>90</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>	<u>97</u>	<u>98</u>	<u>99</u>	<u>9A</u>	<u>9B</u>	<u>9C</u>	<u>9D</u>	<u>9E</u>	<u>9F</u>
AO	<u>AO</u>	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>A3</u>	<u>A4</u>	<u>A5</u>	<u>A6</u>	<u>A7</u>	<u>A8</u>	<u>A9</u>	<u>AA</u>	<u>AB</u>	<u>AC</u>	<u>AD</u>	<u>AE</u>	<u>AF</u>
во	<u>B0</u>	<u>B1</u>	<u>B2</u>	<u>B3</u>	<u>B4</u>	<u>B5</u>	<u>B6</u>	<u>B7</u>	<u>B8</u>	<u>B9</u>	<u>BA</u>	<u>BB</u>	<u>BC</u>	<u>BD</u>	<u>BE</u>	<u>BF</u>
CO	<u>co</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>C3</u>	<u>C4</u>	<u>C5</u>	<u>C6</u>	<u>C7</u>	<u>C8</u>	<u>c9</u>	<u>CA</u>	<u>CB</u>	<u>cc</u>	<u>CD</u>	<u>CE</u>	<u>CF</u>
DO	<u>DO</u>	<u>D1</u>	<u>D2</u>	<u>D3</u>	<u>D4</u>	<u>D5</u>	<u>D6</u>	<u>D7</u>	<u>D8</u>	<u>D9</u>	<u>DA</u>	<u>DB</u>	<u>DC</u>	<u>DD</u>	<u>DE</u>	<u>DF</u>
EO	<u>E0</u>	<u>E1</u>	<u>E2</u>	<u>E3</u>	<u>E4</u>	<u>E5</u>	<u>E6</u>	<u>E7</u>	<u>E8</u>	<u>E9</u>	<u>EA</u>	<u>EB</u>	<u>EC</u>	<u>ED</u>	<u>EE</u>	<u>EF</u>
FO	<u>F0</u>	<u>F1</u>	<u>F2</u>	<u>F3</u>	<u>F4</u>	<u>F5</u>	<u>F6</u>	<u>F7</u>	<u>F8</u>	<u>F9</u>	<u>FA</u>	<u>FB</u>	<u>FC</u>	<u>FD</u>	<u>FE</u>	

編碼標準-


ISO10646 and Unicode (1)

- ☐ Goal
 - 集結全球通用字符集,成一大聯集
 - UCS
 - ➤ Universal multiple-octet coded Character Set
 - 4 bytes encoding
 - ➤ 128 Groups
 - ≥ 256 Planes each group
 - BMP
 - Basic Multilingual Plane
 - > 00 group, 00 plane
 - ➤ 65536 encoding space
 - ➤ UCS-2
 - Unicode
 - Why in BMP
 - ➤ 若所有字集都在 BMP 中, 就可以只使用 2 bytes, 否則就要用 4 bytes, 不能混用



編碼標準 -ISO10646 and Unicode (2)

□ BMP



編碼標準 —

ISO10646 and Unicode (3)

- ☐ UTF: UCS Transformation Format
 - UTF-16
 - ➤ 將一個 32-bit ISO10646 字元轉成多個 16-bit Unicode
 - UTF-8
 - ▶ 將一個32-bit ISO10646 字元轉成多個 8-bit Unicode
 - ▶將一個16-bit Unicode 字元轉成多個 8-bit Unicode

中文環境(1)

- □要做到哪些事情
 - 中文訊息

簡單

- 中文顯示
- 中文輸入
- 中文列印
- 中文處理

困難

中文環境(2)

- □中文化方式
 - 直接修改程式
 - ▶ 套件以排山倒海之勢而來
 - 國際化
 - ➤ InternationalizatioN
 - > I18N
 - ➤ Multi-language architecture
 - 程式設計人員按照該架構的機制與準則寫程式,便可支援各式各樣的語言
 - Locale (LOCALization Environment database)
 - 程式根據使用者選擇的 locale 聯繫到不同資料庫, 進而提供該語言的支援
 - 中文區域化
 - ► LocalizatioN
 - > L10N
 - 在 I18N 的大架構下 加入 "中文支援" 的工作

中文環境(3)

□ locale

- 地區性語言的資訊
 - > LC_ALL
 - > LC_CTYPE
 - 掌管該 locale 中所有字元的處理方式
 - > LC_MESSAGES
 - 掌管程式訊息輸出所用的語言
 - > LC_TIME
 - 時間格式
 - > LC NUMERIC
 - 數字格式
 - > LC_MONETARY
 - 貨幣格式
 - > LC_COLLATE
 - 字母順序與特殊字元比較
 - > LANG
 - 語言顯示
- 效力優先性:LC_ALL>LC_*>LANG

中文環境(4)

- □ 設定 locale
 - csh/tcsh shell
 - > setenv LC_CTYPE zh_TW.Big5
 - Bourne Shell
 - > export LC_CTYPE=zh_TW.Big5
 - /usr/share/locale/
 - ➤ 各國的 locale 資訊
 - ▶ 命名規則: 語言_地區名:字元編碼名稱
 - zh_TW.Big5
 - zh_CN.GBK

中文環境(5)

- □ 中文 console (Console Login)
 - big5con 類似倚天的中文 Console

Ref: http://netlab.cse.yzu.edu.tw/~statue/freebsd/zh-tut/big5con.html

- > % b5c
- □ 中文 Terminal (Remote Login)
 - M\$ Windows: putty, pietty, netterm, multi-term, telnet, ...etc.
 - X Window: xterm, rxvt, aterm, mterm,...etc.
 - 設定好中文支援,登入後
 - > setenv LC_CTYPE en_US.ISO8859-1 (csh/tcsh)
 - > export LC_CTYPE=en_US.ISO8859-1 (sh/bash)

即可看到中文

□ 中文 Xwindow

- 建立 L10N 中文環境
 - > 安裝中文字形
 - ➤ 設定 Shell locale 環境
 - > 安裝 xcin 中文輸入程式

英文,但支援 multibyte character

Steps of Exercise

- □安裝中文字形
- □安裝中文 Terminal
- □安裝 XCIN 中文輸入程式
- □其他設定

安裝中文字型(1)

- □兩大中文字型種類
 - 點陣字型 (Bitmapped Font)
 - ➤ BDF (Bitmap Distribution Format) 點陣分散格式
 - ➤ HBF (Hanzi Bitmap Font) 漢字點陣字體
 - > PCF (Portable Compiled Font)
 - 曲線描邊字型 (Outline Fonts)
 - ➤ True Type Font (TTF)

安裝中文字型(2)

☐ Font Path

• % xset q

□安裝字型步驟

- 透過 ports 安裝字型檔案
- 使用 ttfm 安裝該字型
- 使用 fc-cache 建立字型資料庫
- 修改各軟體設定使用別的字型

Font Path:

/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/

安裝中文字型(3)

- □ 安裝 ttfm TrueType 字型管理工具
- ☐ ttfm
 - ttfinfo 讀取 ttf 字型格式資訊的程式
 - > % ttfinfo /usr/local/share/fonts/TrueType/fireflysung.ttf

```
chwong@chbsd:/<3>fonts/TrueType> ttfinfo /usr/local/share/fonts/TrueType/fireflysung.ttf
TTFINFO_FONT_FILE="/usr/local/share/fonts/TrueType/fireflysung.ttf"
TTFINFO FACE NUM="1"
TTFINFO_FACE_INDEX="0"
TTFINFO_FONT_PSNAME="AR-PL-New-Sung"
TTFINFO FOUNDRY NAME="misc"
TTFINFO WEIGHT NAME="medium"
TTFINFO_WIDTH="normal"
TTFINFO_NUMCMAP="3"
TTFINFO_CMAP0="0,3"
TTFINFO_CMAPNAME0="Apple Unicode,(v.2.0)"
TTFINFO CMAP1="1,0"
TTFINFO_CMAPNAME1="Apple,Roman"
TTFINFO_CMAP2="3,1"
TTFINFO_CMAPNAME2="Windows,Unicode"
TTFINFO MAPNUM="3"
TTFINFO_FONTMAP1="-misc-AR PL New Sung-medium-r-normal--0-0-0-p-0-big5-0"
TTFINFO FONTMAP2="-misc-AR PL New Sung-medium-r-normal--0-0-0-p-0-gb2312.1980-0"
TTFINFO_FONTMAP3="-misc-AR PL New Sung-medium-r-normal--0-0-0-p-0-jisx0208.1983-0"
```

安裝中文字型(4)

ttfm.sh

安裝中文字型(5)

□ 選一個來裝 ...

6. 輸出字型

- 6.1. <u>Bitmapped Font 點陣字型概論</u>
- 6.2. cmexfonts 中推會 Big5+ 點陣字型
- 6.3. kcfonts 國喬點陣字型
- 6.4. gugod-clean 搭配中文點陣字型用的英文點陣字型
- 6.5. intlfonts 各國的免費點陣字型
- 6.6. PostScript 概論
- 6.7. 使用 TrueType 字型當作是 CID fonts
- 6.8. moefonts-cid 由 Adobe 轉譯的 MOE CID Font
- 6.9. 以gs 觀看不內嵌的 pdf 檔
- 6.10. TrueType 全真字型概論
- 6.11. ttfm TrueType 字型管理工具
- 6.12. mingliu 微軟細明體 TrueType 字型
- 6.13. simsun 微軟宋體 TrueType 字型
- 6.14. mingunittf 香港補增字符集2001
- 6.15. <u>fireflyttf</u> 内嵌點陣字的自由字型
- 6.16. moettf 台灣教育部標準 TrueType 字型
- 6.17. <u>arphicttf 文鼎科技 True Type 字型</u>
- 6.18. wangttf 王漢宗教授 TrueType 字型
- 6.19. ntuttf 台大字型
- 6.20. oto Open Type Organizer 程式

安裝中文字型(6)

☐ fireflyttf

- % cd /usr/ports/chinese/fireflyttf
- % make install clean
- 透過 ports 安裝的都會自己跑
 - > % ttfm.sh --add xttfm /usr/local/share/fonts/TrueType/fireflysung.ttf
 - ➤ % fc-cache -f -v /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/
- File:
 - ➤ /usr/local/share/fonts/TrueType/fireflysung.ttf
 - ➤ /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/fireflysung.ttf

symbolic link

安裝中文字型(7)

◀ 🗏

X E 园 brtx

AR PL New Sung-12:style=Regular

Quit -16 Prev Next +16

Select a character

□ 用 xfd 來看

- %setenv LC_CTYPE zh_TW.Big5
- % xfd -fa "AR PL New Sung"

range: 0x000020 (0,32) thru 0x00ffe5 (255,229) upper left: 0x005400 (84,0)

1000															
	吁	0	吃	各		吆	吇	合	吉	吊	吋	同	名	后	吏
吐	向	吒	吓		日	nΥ	吗	吘	吙	0	君	吜	吝	吞	吟
吠	吡	0	呛	蚧	吥	否	吧	吨	吩	吪	含	听	吭	吮	启
吰	吱	吲	吳	吴	吵	呐	吷	吸	吹	0	吻	吼	吽	吾	0
呀	哟	呂	呃	0	呅	呆	呇	圼	0	告	呋		0	呎	呏
呐	0	呒	呓	呔	呕	呖	呗	员	呙	0	呛	呜	0	0	
呠	呡	呢	呣	呤	呥	呦	呧	周	0	0	呫	呬	0	0	呯
呰	呱	吡	味	呴	呵	呶	呷	呸	0	呺	呻	呼	命	呾	呿
咀	咁	咂	0	咄	0	咆	咇	咈	0	0	咋	和	咍	咎	咏
咐	咑	咒	0	咔	咕	咖	0	咘	咙	咚	咛		咝	0	
量	咡	뿍	咣	咤	咥	咦	咧	咨	咩	咪	咫	咬	咭	咮	咯
咰	咱	0	咳	咴	0	咶	啡	咸	0	咺	咻	咼	咽	咾	咿
哀	品	哂	哃	哄	哅	哆	哇	哈	哉	0	0	哌	响	哎	哏
哐	哑	哒	哓	哔	哕	哖	哗	0	哙	哚		哜	哝	哞	哟
哠	員	哢	0	哤	哥	哦	哧	哨	哩	哪	哫	0	哭	哮	0
	哱	哲	哳	0		0	哷	哸	0	哺	哻	哼	哽	0	哿

安裝中文字型(8)

- □ 增加 Font Path
 - Edit /etc/X11/xorg.conf
 - Restart xwindow

```
Section "Files"
              "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  RgbPath
  ModulePath
              "/usr/X11R6/lib/modules"
  FontPath
              "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
              "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
  FontPath
              "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
  FontPath
              "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
  FontPath
              "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
  FontPath
  FontPath
              "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
  FontPath
              "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
```

安裝中文 Terminal (1)

- □ rxvt-big5
 - Before
 - /usr/ports/chinese/rxvt-big5
 - Now, it is removed
 - ➤ I18N completely
 - /usr/ports/x11/rxvt-devel
- □ aterm
 - /usr/ports/chinese/aterm
- **u** eterm
 - /usr/ports/chinese/eterm
- ☐ mlterm
 - /usr/ports/x11/mlterm

安裝中文 Terminal (2)

□ rxvt

• Edit ~/.Xdefaults



```
rxvt.borderColor:
                               black
                               black
rxvt.background:
                               "^H"
rxvt.backspacekey:
rxvt.cursorColor:
                               IndianRed
rxvt.foreground:
                               gray98
                               80x24
rxvt.geometry:
rxvt.inputMethod:
                               xcin
rxvt.multibyte_cursor:
                               yes
rxvt.multichar_encoding:
                               big5
rxvt.preeditType:
                               OverTheSpot
rxvt.scrollTtyKeypress:
                               True
rxvt.scrollTtyOutput:
                               False.
rxvt.scrollBar_right:
                               True
rxvt.termName:
                               xterm-color
                               black
rxvt.troughColor:
!您可選擇想要的字體大小
! 國喬 16pt, 國喬 16pt
                               8x16
rxvt.font:
                               kc15f
rxvt.mfont:
! End ports/chinese/rxvt configuartion
```

To use AR PL New Sung

安裝中文 Terminal (3)

□ aterm

• Edit ~/.Xdefaults



To use AR PL New Sung

```
black
aterm.borderColor:
                                black
aterm.background:
aterm.backspacekey:
aterm.cursorColor:
                                IndianRed
aterm.foreground:
                                grav98
                                80x24
aterm.geometry:
aterm.inputMethod:
                                xcin
                                big5
aterm.multichar encoding:
aterm.preeditType:
                                OverTheSpot
aterm.scrollTtyKeypress:
                                True
                                False
aterm.scrollTtyOutput:
aterm.scrollBar right:
                                True
aterm.shading:
aterm.termName:
                                xterm-color
aterm.transparent: True
aterm.transpscrollbar: True
aterm.troughColor:
                                black
!您可選擇想要的字體大小
  國喬 16pt, 國喬 16pt
                                8x16
aterm.font:
aterm.mfont:
                                kc15f
 End ports/chinese/aterm configuration
```

aterm.mfont: -aliasmisc-ar pl new sung-medium-r-normal-*-*-160-*-*-p-*-big5-0


安裝 xcin 中文輸入程式(1)

- □ xcin25
 - X window Chinese INput
 - 1. % cd /usr/ports/chinese/xcin25; make install clean
 - 2. setenv LC_CTYPE zh_TW.Big5 (csh/tcsh) export LC_CTYPE=zh_TW.Big5 (sh/bash)
 - 3. Edit xinitre or afterstep/autoexec

exec xcin2.5 & exec afterstep

```
Function "InitFunction"
# Module "I"
                   Animate
                      "T"
                              WinList
   Module
                      "I"
    Wait
                              WinList
    Modu1e
                      " I "
                              MonitorWharf
    Wait
                      "I"
                              MonitorWharf
   Module
                      "I"
                              Wharf
                      "I"
    Wait
                              Wharf
                      "T"
    Module
                              Pager 0 0
                      "I"
    Module
                              Banner
    Function
                      "T"
                              WorkspaceState
EndFunction
```

安裝 xcin 中文輸入程式(2)



安裝 xcin 中文輸入程式(3)

□ 調成自己要的樣子

Ref: http://xcin.linux.org.tw/

• System: /usr/X11R6/etc/xcinrc

Personal: ~/.xcin/xcinrc

~/.xcinrc

```
;
; XIM Input Style Adjustments.
;
(define INPUT_STYLE '(Root OverTheSpot))
(define OVERSPOT_USE_USRCOLOR "YES")
(define OVERSPOT_USE_USRFONTSET "YES")
(define OVERSPOT_WINDOW_ONLY "YES")
```

```
▼目 tytsai@tybsd. ~, 17:06:26, CODE=0 日 × tytsai@tybsd:"> import

| 注 | 半 |
```

安裝 xcin 中文輸入程式 (4)

□ 留下自己要的輸入法

```
(define zh_TW.Big5
  '((DEFAULT_IM "bimsphone")
    (DEFAULT_IM_MODULE "gen_inp")
    (DEFAULT_IM_SINMD "DEFAULT")
    (PHRASE "default.phr")
; (CINPUT (cj chewing simplex phone bimspinyin bimsphone jyutping
; array30 jyutping0 zh_hex))
  (CINPUT (bimsphone))
```

7.1. <u>輸入法</u>

```
7.1.1. zh_hex - 内碼輸入法
7.1.2. cj - 倉頡輸入法
7.1.3. simplex - 簡易輸入法
7.1.4. phone, bimsphone - 注音輸入法
7.1.5. jyutping - 粵語拼音輸入法
7.1.6. bimspinyin - 拼音輸入法
7.1.7. chewing - 酷音輸入法
7.1.8. array30 - 行列30輸入法
7.1.9. liu - 嘸蝦米輸入法
7.1.10. dayi - 大易輸入法
```

安裝 xcin 中文輸入程式(5)


- □ 變更 xcin 的字型
 - /usr/X11R6/etc/xcinrc

安裝 xcin 中文輸入程式 (6)

```
twtsaii@twbsd. //wsr//※11階6/etc. 11:42:23. CのDEロー×
60087
                0:00.04 -tcsh (tcsh)
60094
     ∨1 I+
                0:00.01 /bin/sh /usr/X11R6/bin/startx
60104 v1 I+
                0:00.00 xinit /usr/X11R6/lib/X11/xinit/xinitrc -- -nolisten tcp
60108 v1 S
                0:02.50 afterstep
60110 v1 S
                0:00.35 /usr/X11R6/bin/WinList -d :0.0 -s -L C
                0:00.12 /usr/X11R6/bin/MonitorWharf -d :0.0 -s -L C (Wharf)
60112 v1 S
60114 v1 S
                0:00.16 /usr/X11R6/bin/Wharf -d :0.0 -s -L C
60116 √1 S
                0:00.17 /usr/X11R6/bin/Pager -d :0.0 -s -L C 0 0
60124 v1 S
                0:00.06 wmCalClock
                                                           tytsai@tybsd. ~. 10:57:31. CODE=0
               0:00.05 wmupmon -w
60126 v1 S
60128 v1 S
                0:00.42 wmapm
                                                tutsai@tubsd:">
60130 v1 S
                0:00.09 asmon
60132 01 5
                0.00 04 wmcouload -bl -w
       半 有沒有不一樣
               0:00.01 /usr/x11R6/libexec/gconfd-2
                                                             有沒有不一樣
tytsai@tybsd:/<1>X11R6/etc> xcin2.5
XCIN (Chinese XIM server) version 2.5.3-pre2.
(module ver: 20010918, syscin ver: 20000210).
(use "-h" option for help)
xcin: locale "zh_TW.Big5" encoding "big5"
xcin: XIM server "xcin" transport "X/"
xcin: inp_styles: Root OverTheSpot
```

其他設定(1)

- □顯示所有可用字型
 - xlsfont
- □選擇字型程式
 - xfontsel X font selector



其他設定(2)

- □ 安裝 zh-auto-tw-l10n
 - %cd /usr/ports/chinese/auto-tw-l10n/
 - %make install clean
 - %cd /usr/local/share/skel/zh_TW.Big5/
 - %1s

```
chbsd [/usr/local/share/skel/zh_TW.Big5] -chwong- lsdot.Xdefaultsdot.fonts.confdot.vimrcdot.bashrcdot.gtkrcdot.xinitrcdot.cshrcdot.inputrcmake.confdot.emacsdot.muttrcoutta-port.supfile
```

其他設定(3)

- □ 設定適合的 Locale
 - en_US.ISO8859-1 v.s zh_TW.Big5
 - edit /etc/csh.cshrc (or ~/.cshrc)

References

- □ 中文碼介紹
 - http://www.cns11643.gov.tw/web/word.jsp
- ☐ FreeBSD Chinese HOWTO
 - http://netlab.cse.yzu.edu.tw/~statue/freebsd/zh-tut/index.html
- ☐ Introduction to i18n
 - http://www.debian.org/doc/manuals/intro-i18n/