

Orange The Client

ver 1.6

* 본 사용설명서는 저작권법에 의해 보호되고 있으므로 오렌지랩스㈜의 사전 동의 없이
일부 또는 전체를 포함해 복제/변경/배포하는 것을 금지합니다.

퀵 가이드

기업 관리자용

저작권

본 소프트웨어와 안내서는 오렌지랩스(주)의 독점정보이며, 저작권법에 의해 보호되어 있습니다. 오렌지랩스(주)의 사전 서면동의 없이 안내서 및 소프트웨어 일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역하거나 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 변경할 수 없습니다.

프 로 그 램 등 록 부				
프로그램 등록번호		C-2023-041100		
프로그램의 명칭		Orange The Client(오렌지 더 클라이언트)		
창 작 연 월 일		2020.05.21	공표연월일	2022.12.14
등 록 연 월 일		2023.09.13		
프로그램 저 작 자	성명 또는 상호	오렌지랩스 주식회사	주민등록번호 또는 법인 등록번호	110111-8581385
	주 소 및 국 적	서울특별시 금천구 벚꽃로 244 601호		대한민국
	지 분	1분의 1		
프로그램복제물에 관한 사항		소스파일, 실행파일 File (on-line) 1		
프로그램저작권관				

1	등록 부문	컴퓨터프로그램저작물 저작권 등록	처리일자 : 2023.09.13
	① 신청인	오렌지랩스 주식회사 (110111-8581385) 서울특별시 금천구 벚꽃로 244 601호	
	② 저작(권)자	오렌지랩스 주식회사(1/1) 110111-8581385 서울특별시 금천구 벚꽃로 244 601호	
	③ 등록원인	저작자 : 오렌지랩스 주식회사, 창작 : 2020.05.21, 공표 : 2022.12.14	
	④ 접수번호	2023-045527	
	⑤ 접수일자	2023.09.06	
	⑥ 등록일자	2023.09.13	
2	프로그램 저작권 양도 (개작권 포함)	처리일자 : 2024.01.08	
	① 등록권리자	이피엠에스 주식회사(1/1) 110111-8796380 서울특별시 금천구 벚꽃로 244 601호 (가산동)	
	② 등록의무자	오렌지랩스 주식회사 110111-8581385 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 97 에이동 2801호 (재송동)	
	③ 등록원인과 그 연월일	저작재산권 보유지분 전부 이전 계약(2023.12.26)	
	④ 이전 대상범위	저작재산권 보유지분 전부 이전-2차적저작물작성권 포함	
	⑤ 등록연월일	2024.01.08	
	⑥ 당사자간의 특약	-	

순위번호 : 1 > 저작자목록

1) 오렌지랩스 주식회사(110111-8581385), 국적:대한민국, 지분 : 1/1, 주소:서울특별시 금천구 벚꽃로 244 601호
전화:010-9425-8957, 이메일:kimsj@onenetsys.co.kr

순위번호 : 2 > 등록권리자목록

1) 이피엠에스 주식회사(110111-8796380), 국적:대한민국, 지분 : 1/1, 주소:서울특별시 금천구 벚꽃로 244 601호 (가산동)
전화:02-6671-6905, 이메일:hjna@onenetsys.co.kr

순위번호 : 2 > 등록의무자목록

1) 오렌지랩스 주식회사(110111-8581385), 국적:대한민국, 주소:부산광역시 해운대구 센텀중앙로 97 에이동 2801호 (재송동)
전화:02-6672-0010, 이메일:kimsj@onenetsys.co.kr

판매 및 기술 지원 문의

공급사	오렌지시스(주)
제품 안내	https://orangesys.co.kr/product/theclient
연락처	02-6671-6900
주소	서울 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 B동 726-729
온라인 문의 및 기술 지원 요청	https://orangesys.co.kr/contact/inquiry
이메일	sales@orangesys.co.kr

지원 언어

한글

<목차>

1 개 요	5
1.1 목적	5
2 서버 운영 환경	5
2.1 장비	5
2.1.1 제조사 지정 장비	5
2.1.2 그 외 환경	6
2.2 네트워크 정보 요구 사항	6
2.3 방화벽 요구 사항	6
3 매니저	7
3.1 매니저 접속	7
3.2 로그인	8
3.3 매니저 영역 구성	8
3.4 대시보드 섹션	9
3.5 노드 섹션	10
3.6 증상 섹션	11
3.7 부하 섹션	12
3.8 일별 증상 섹션	13
3.9 명령 관리 섹션	14
3.10 보고서 섹션	17
3.11 증상 규칙 관리 섹션	18
3.12 조직도 관리 섹션	19
3.13 설정 섹션	20
4 에이전트	21
4.1 설치 파일 명명 규칙	22
4.2 2개 이상의 주소를 가진 서버	22
4.3 조용한 설치	23
4.4 업데이트 관리	23
4.4.1 버전 확인	24
4.5 삭제	24
4.5.1 사용자 삭제	24
4.5.2 관리자 원격 삭제	24
4.6 탐지 룰	25
4.7 트레이 아이콘	26
4.8 트레이 툴팁 / 메뉴	26
4.9 트레이 메뉴 > Dashboard	27
4.10 트레이 메뉴 > Meter	27

1 개 요

본 문서는 **Orange The Client**의 서버 운영 환경에 대해 설명합니다.

1.1 목적

Orange The Client는 엔드포인트 동작을 모니터링해 성능과 장애 관련 이슈를 탐지하고, 상황에 맞는 정보를 제공합니다. 또한 영향을 받는 시스템을 개선하기 위한 조치를 수행할 수 있습니다. 기업의 관리자는 **Orange The Client**를 통해 기업 내 모든 **PC**에서 발생하는 성능 저하와 장애를 중앙에서 분석하고 관리할 수 있습니다.

서버는 **Orange The Client**의 모든 데이터 및 설정을 저장하는 중앙 관리 시스템입니다.

서버는 기업 관리자에게 매니저를 제공하고 사용자 **PC**에 설치된 에이전트와 상시 **TCP** 연결을 통해 사용자 **PC**가 **NAT** 내부에 존재하더라도 실시간 양방향 처리가 가능합니다.

2 서버 운영 환경

Orange The Client가 동작하기 위한 서버 운영 환경에 대해 설명합니다.

2.1 장비

Orange The Client의 서버는 물리적인 단독 장비 또는 **VM** 장비에서 동작할 수 있습니다.

제조사가 지정한 장비에 설치된 형태로 납품되며, 제조사 지정 장비는 3가지 유형이 있고 사용자 **PC** 수에 따라 서버 장비가 달라집니다.

2.1.1 제조사 지정 장비

모델	TC100(Demo용 장비)	TC1000	TC10000
CPU	Intel N100(4C4T) * 1	Intel Zeon E-224G(4C4T) 3.5GHz	Intel Zeon 4208(8C16T) 2.10GHz
Memory	8GB 이상	16GB 이상	32GB 이상
SSD	256GB 이상	1TB 이상	2TB 이상

HDD	-	1TB 이상	2TB 이상
수용 에이전트	1 ~ 100	1,000 이상	5,000 이상
하드웨어 제조사	Chatree T9 등 미니PC로 구성	Lenovo SR250	Lenovo SR530

[표 1] 제조사 지정 장비

2.1.2 그 외 환경

인증 테스트 등을 위해 클라우드 상에 VM 서버 구축, 제공이 가능합니다.

고객사의 서버 장비에 설치를 원할 경우 제조사와 별도 상담 후 설치가 가능합니다.

2.2 네트워크 정보 요구 사항

고객사 환경의 네트워크 환경에 맞게 서버의 네트워크 세팅이 완료되어야 합니다.

서버 설치 과정에 네트워크 세팅이 포함되므로, 아래 정보를 설치 전에 오렌지랩스(주) 측에 제공해주셔야 합니다.

- 서버 IP 주소 (고정 IP)
- 서브넷 (subnet)
- 게이트웨이 (gateway)
- DNS 주소

2.3 방화벽 요구 사항

Orange The Client가 제대로 동작하려면, 아래 포트들이 방화벽으로부터 개방되어야 합니다.

SRC IP	DEST IP	Service	참고
에이전트	서버	TCP/3181	RESTAPI(SSL)
에이전트	서버	TCP/3182	TCP 상시 연결(SSL)
에이전트	서버	TCP/443	업데이트 수신(SSL)
관리자 PC	서버	TCP/3181	RESTAPI
관리자 PC	서버	TCP/3183	WebSocket(SSL)
관리자 PC	서버	TCP/443	매니저 웹 접속(SSL)
관리자 PC	서버	TCP/50022	SSH

[표 2] 방화벽 요구 사항


만약 위 포트들이 방화벽 설정에 의해 차단된다면, 서버의 정상적인 운영이 불가합니다.

3 매니저

랜딩 화면 및 매니저 화면으로 구분됩니다.


저희 제품은 매달 업데이트되며 이 과정에서 본 가이드에서 제공된 화면과 최신 버전간 표시 방법에 약간 차이가 있을 수 있습니다.

3.1 매니저 접속



1. 웹브라우저(크롬, 엣지 등)를 실행한 후, 다음의 주소로 접속합니다.
 - a. <https://매니저주소>, <https://test.com>, <https://192.168.0.1> 등 매니저를 설치한 고객사의 주소를 입력합니다.
 - b. 랜딩 화면이 아닌 매니저로 직접 접속하려면, 제공되는 주소 뒤에 `/manager` 를 입력합니다.
 - i. <https://매니저주소/manager>, <https://192.168.0.1/manager> 등
2. 랜딩 화면
 - a. 매니저 접속: [Manager] 링크를 클릭하여 매니저로 접속합니다.
 - b. 에이전트 설치: [Agent.x64] 링크를 클릭하여 이 PC에 에이전트를 설치합니다.


3.2 로그인



1. 로그인 정보 입력

- a. Host: REST API 서버 IP 및 포트번호
 - i. 예: <https://api.test.com:3181>, <https://192.168.0.100:1234>
- b. ID: 관리자 계정 아이디(orange)
- c. Password: 관리자 계정 비밀번호(orange_p@ss)
- d. Host 및 ID 저장: 로그인에 성공하면 입력한 Host, ID를 웹브라우저가 기억

3.3 매니저 영역 구성



1. 섹션 버튼 영역

- a. 섹션은 탭과 같은 역할을 하며, 섹션 버튼을 클릭하면 **2** 항목에 해당 섹션에 배치한

위젯들이 출력됩니다.

b. 섹션 버튼은 추가하거나 편집할 수 있습니다.

2. 섹션의 위젯 배치 영역


a. **1** 항목에서 클릭한 섹션에 해당하는 위젯들이 출력되며, 위젯을 더 추가하거나 크기를 변경할 수 있습니다.

3. 현황 및 추가 정보 영역

a. 전체적인 현황 및 로그 등이 출력됩니다.

b. 일부 위젯에서 추가 정보를 표시하기 위한 공간으로도 활용됩니다.

3.4 대시보드 섹션




1. 대시보드 섹션 버튼

a. 섹션 영역에서 대시보드 섹션 버튼을 클릭하면 **2** 항목에 현황과 요약에 관련된 위젯들이 출력됩니다.

2. 대시보드 관련 위젯

- 사내 전체의 노드 부하 상태, 증상 요약, 노드 요약, 네트워크 증상 등을 시각화하여 장애 징후를 선제적으로 파악할 수 있습니다.
- 각 위젯들은 현황과 요약에 대한 내용이므로, 원하는 내용을 클릭하면 그와 연결된 위젯으로 이동하여 상세한 정보를 조회할 수 있습니다.
- 시각화된 화면을 통해 빠른 정보 습득이 가능합니다.

3.5 노드 섹션




1. 노드 섹션 버튼
 - a. 섹션 영역에서 노드 섹션 버튼을 클릭하면 **2** 항목에 전체 노드 위젯이 출력됩니다.
 2. 전체 노드 위젯
 - a. 오렌지 에이전트가 설치된 노드(PC 개념)의 목록을 그리드로 출력하고, 각 노드의 실시간 데이터를 수신하여 최신의 데이터 상태를 유지합니다.
 - b. 노드의 온라인 및 오프라인, 부하 상태 등의 조건으로 노드 목록을 필터링할 수 있습니다.
 3. 조직도 트리
 - a. 조직도에는 그룹(부서, 조직 등)이 존재하며, 그룹마다 사용자들이 있습니다.
 - b. 사용자들은 각자 노드(또는 노드들)를 가지고 있으며 노드 목록을 **4** 항목에 출력합니다.
 4. 노드 그리드
 - a. 조직도에는 그룹(부서, 조직 등)이 존재하며, 그룹마다 사용자들이 있으며 사용자마다 소유하고 있는 노드가 있습니다.
 5. 기능 버튼들
 - a. 홈에 고정 버튼
 - i. 이 위젯의 요약된 현황 위젯을 대시보드 섹션에 추가합니다.
 - b. 엑셀 내보내기 버튼
 - i. 전체 노드의 목록을 엑셀 파일로 저장합니다.
 - c. 새로고침 버튼
 - i. 위젯의 데이터를 새로 불러와서 화면을 최신으로 새로고침 합니다.
- 구버전 소개 영상
 - [소개 영상](#)
 - [LiveAgent 영상](#)

- [소개 영상](#)
- [증상 유형 영상](#)
- [발생과 원인 영상](#)
- [발생/원인 식별자 영상](#)
- [증상 상세 설명 영상](#)
- [Wifi 연결 실패 증상 탐지](#)

주의: 버전차이로 영상에서 보여지는 모습이 최신 버전과 다를 수 있습니다.


3.7 부하 섹션



- 부하 섹션 버튼
 - 섹션 영역에서 부하 섹션 버튼을 클릭하면 **2** 항목에 전체 노드 부하 위젯이 출력됩니다.
- 전체 노드 부하 위젯
 - 노드의 부하 이력을 시간 흐름에 맞게 캔들 차트로 표현하고, 실시간 데이터를 받아서 최신의 데이터 상태를 유지합니다.
 - 부하가 발생한 상세 이력과 관련된 현황을 자세히 확인할 수 있습니다.
- 부하 구분
 - 부하는 CPU, Memory, I/O, Handle로 구분됩니다.
 - 선택한 부하 구분에 따라 **4** **5** 항목의 내용이 변경됩니다.
- 노드 부하 이력
 - 3** 항목에서 선택한 부하 구분의 데이터를 이용해 시간 흐름에 따라 부하가 변경되어 온 이력을 캔들 차트로 표현합니다.
 - 캔들 차트에 실시간 데이터를 적용하여 데이터를 조회한 이후에도 차트가 계속 갱신됩니다.

- c. 전날 데이터의 차트를 겹쳐서 출력하여 전날 대비 오늘의 데이터와 쉽게 비교할 수 있습니다.
5. 상세 현황
- a. 전일 비교
- i. **3** 항목에서 선택한 부하 구분의 이력을 오늘 하루동안 시간 흐름에 따라 차트로 출력합니다.
- b. 노드 현황
- i. 오늘 하루동안 시간 흐름에 따라 온라인된 노드의 부하 상태를 차트로 출력합니다.
- c. 증상
- i. **4** 항목에서 캔들 차트의 특정 막대를 클릭하면 해당 시간에 발생한 상세 이력들이 그리드로 출력됩니다.
- 구버전 소개 영상
 - [소개 영상](#)
 - [캔들 차트 영상](#)

3.8 일별 증상 섹션




1. 일별 증상 섹션 버튼
- a. 섹션 영역에서 일별 증상 섹션 버튼을 클릭하면 **2** 항목에 일별 증상 위젯이 출력됩니다.
2. 일별 증상 위젯
- a. 시간대별 증상 통계와 전일 대비 추이를 차트로 제공하며, 차트 클릭 시 상세 이력과 유형별 분포를 제공합니다.

- b. PDF, 엑셀 등의 보고서를 통해 주요 장애 현황을 효율적으로 관리하고 분석할 수 있습니다.
- 3. 간단한 현황
 - a. 증상 발생, 증상 유형, 피크 시간 등의 간략한 현황을 출력합니다.
 - b. 각 현황 항목들을 클릭하면 그와 연결된 상세 위젯들이 팝업으로 출력되어 자세한 내용을 조회할 수 있습니다.
- 4. 시간대별 증상 차트
 - a. 하루치 증상 데이터를 시간대별로 바 차트로 출력하고 차트의 각 시간대를 클릭하면 **6** 항목에 상세 증상 이력을 그리드로 출력합니다.
 - b. 전날 데이터의 차트를 겹쳐서 출력하여 전날 대비 오늘의 데이터와 쉽게 비교할 수 있습니다.
- 5. 시간대별 증상 현황
 - a. 증상 유형의 분포, 차트, 랭킹 등을 출력하여 통계성 정보를 확인할 수 있습니다.
 - b. 각 항목들을 클릭하면 그와 연결된 상세 위젯들이 팝업으로 출력되어 자세한 내용을 조회할 수 있습니다.
- 6. 선택한 시간의 상세 증상 이력
 - a. **4** 항목의 바 차트 항목을 클릭하면 해당 시간의 상세 증상 이력을 그리드로 출력합니다.
 - b. 각 컬럼들을 클릭하면 그와 연결된 상세 위젯들이 팝업으로 출력되어 자세한 내용을 조회할 수 있습니다.
- 7. 추가 정보
 - a. **6** 항목의 그리드에서 특정 컬럼을 클릭하면 **7** 항목에 추가적인 정보를 출력합니다.
- 8. 기능 버튼들
 - a. 홈에 고정 버튼
 - i. 이 위젯의 요약된 현황 위젯을 대시보드 섹션에 추가합니다.
 - b. PDF 내보내기 버튼
 - i. 위젯에 출력되고 있는 현황과 차트, 목록 등을 PDF로 재구성하여 파일로 저장합니다.
 - c. 엑셀 내보내기 버튼
 - i. 조회 일자의 전체 증상 이력 목록을 엑셀 파일로 저장합니다.
 - d. 새로고침 버튼
 - i. 위젯의 데이터를 새로 불러와서 화면을 최신으로 새로고침 합니다.

3.9 명령 관리 섹션

Agent들에게 실시간 명령을 통해 다양한 정보를 수집하고 결과를 확인할 수 있는 기능을 제공합니다. Agent가 사용하는 DB 쿼리, WMI와 같은 원도에서 제공하는 쿼리 등을 통해 수 많은 정보들을 원하는 시점에 즉시 수집하고 결과를 분석할 수 있습니다.



1. 명령 목록

- 현재 진행 중이거나 이전에 진행된 명령을 선택할 수 있습니다.
- 상태 필터(전체/진행중/완료/실패/예약됨)로 원하는 명령만 볼 수 있습니다.
- 검색창에서 명령 제목, 명령 타입, 메모로 검색할 수 있습니다.
- 체크박스로 여러 명령을 선택하여 일괄 삭제할 수 있습니다.
- 새로고침 버튼으로 최신 명령 목록을 불러올 수 있습니다.

2. 템플릿

- 만들어진 명령은 '템플릿 저장' 기능을 통해 명령 패턴을 저장하고, 이후 재사용할 수 있습니다.
- 명령 목록의 상태 필터에서 '템플릿'을 선택하면 저장된 템플릿 목록을 볼 수 있습니다.
- 템플릿을 선택하면 해당 명령 패턴이 명령 작성 화면에 자동으로 채워집니다.
- 불필요한 템플릿은 체크박스로 선택 후 일괄 삭제할 수 있습니다.

3. 타이틀

- 선택한 명령의 제목, 상태(대기/수신중/완료/만료/예약), 대상 그룹, 실행 기간이 표시됩니다.
- 메모가 있는 경우 함께 표시됩니다.
- 날짜 옆 화살표(▶)를 클릭하면 command, keyword, query 상세 정보를 펼치거나 접을 수 있습니다. 기본값은 접힌 상태로, 노트북 등 세로가 좁은 화면에서 차트 영역을 더 넓게 활용할 수 있습니다.
- query가 표시된 경우, 옆의 복사 버튼으로 클립보드에 복사할 수 있습니다.
- 우측 도넛 차트에서 전체/성공/실패/빈값/대기 건수를 한눈에 확인할 수 있습니다.

- f. 하단 버튼으로 명령을 수정, 똑같이 생성, 수정하여 생성, 템플릿 저장, 삭제할 수 있습니다. 진행 중인 명령에는 정지 버튼이, 예약된 명령에는 예약 취소 버튼이 표시됩니다.

4. 차트 · 결과

- a. 차트 탭과 결과 탭을 전환하여 시각화 차트 또는 데이터 테이블을 볼 수 있습니다.
- b. 차트: **keyword** 필드 기준으로 데이터를 집계하여 표시합니다. 5가지 차트 타입(바, 파이, 라인, 트리맵, 퍼널)을 우측 상단 버튼으로 전환할 수 있습니다.
- c. 크로스 필터: 차트의 바 또는 세그먼트를 클릭하면, 해당 값에 해당하는 결과만 부가 필드에 필터링되어 표시됩니다. 필터 칩의 X를 클릭하면 필터가 해제됩니다.
- d. 결과: IP, PC명, 부서, 상태(성공/실패), 시각, 결과값이 테이블로 표시됩니다. 컬럼 헤더를 클릭하면 오름차순/내림차순 정렬이 가능합니다.
- e. 차트와 부가 필드 영역은 위젯의 가로/세로 비율에 따라 좌우 배치(가로가 긴 경우) 또는 상하 배치(세로가 긴 경우)로 자동 전환됩니다. 두 영역 사이의 조절바를 드래그하여 비율을 조절할 수 있습니다.

5. 부가 필드

- a. **keyword** 외에 결과 데이터에 포함된 다른 필드들이 자동으로 탐지되어 부가 필드 목록에 표시됩니다.
- b. 각 필드의 고유값 수와 상위 값 분포(건수, 비율)를 미니 바 차트로 확인할 수 있습니다.
- c. 부가 필드를 클릭하면 메인 차트의 집계 기준이 해당 필드로 전환됩니다. 다시 클릭하면 원래 **keyword** 기준으로 돌아갑니다.

6. PDF 생성


- a. 타이틀 영역 우측의 PDF 아이콘을 클릭하면, 현재 명령 결과를 1페이지 PDF로 생성합니다.
- b. PDF에는 명령 정보(제목, 대상, 통계, 기간), 차트 이미지, 집계 테이블(값/건수/비율), 부가 필드 요약이 포함됩니다.
- c. 파일명: `command_{제목}_{날짜}.pdf`

7. XLSX 생성

- a. 타이틀 영역 우측의 Excel 아이콘을 클릭하면, 결과 데이터를 XLSX 파일로 생성합니다.
- b. '명령 결과' 시트: PC명, IP, 부서, 사용자, 상태, 시각, **keyword** 값, 기타 필드가 컬럼으로 정리됩니다.
- c. '명령 정보' 시트: 제목, **command**, **keyword**, **query**, 대상 그룹, 기간, 통계 등 메타 정보가 기록됩니다.
- d. 파일명: `command_{제목}_{날짜}.xlsx`

3.10 명령 관리 섹션 - 부가 필드 Faceted Navigation

명령의 결과 데이터는 주가 되는 **keyword** 필드와 그외 나머지 부가 필드로 구성됩니다. 여러 필드들에 대한 필터 기능을 제공하며 이를 부가 필드 Faceted Navigation 이라 부릅니다.



- 결과 데이터의 부가 필드를 기반으로 점진적 필터링이 가능합니다. Kibana, Splunk와 유사한 패싯(Facet) 탐색 방식으로, 여러 필드 조건을 조합하여 원하는 결과만 빠르게 좁혀볼 수 있습니다.
- 필터 추가
 - 부가 필드 영역의 미니 바 차트에서 원하는 값을 클릭하면 해당 조건이 필터로 추가됩니다.
 - 메인 차트의 바/세그먼트를 클릭해도 동일하게 필터가 추가됩니다.
 - 필터가 추가되면 타이틀 영역 아래에 필터 칩(pill)이 표시됩니다.
 - 칩에는 필드명: 값 형태로 현재 적용된 조건이 표시됩니다.
- 필터 동작
 - 필터가 적용되면 차트와 결과 테이블이 즉시 필터링됩니다.
 - 다른 필드의 값을 추가로 클릭하면 AND 조건으로 결합되어 결과가 더 좁혀집니다.
 - 같은 필드의 다른 값을 클릭하면 기존 값이 새 값으로 교체됩니다.
 - 이미 선택된 값을 다시 클릭하면 해당 필터가 해제됩니다.
 - 필터가 적용된 상태에서도 부가 필드 목록은 전체 데이터 기준으로 유지되어, 다른 조건으로의 탐색이 가능합니다.

• CompanyName: Microsoft Corp... X

• ProductName: Microsoft® Wind... X

• FileDescription: NT Kernel & Sy... X

• FileVersion: 10.0.10240.17394 (... X

전체 해제

1 / 2908건

차트 결과

FileVersion 기준 집계

← ProductName

응답 1 / 43

4. 필터 칩 바

- 활성 필터가 있을 때 타이틀 아래 주황색 배경의 필터 바가 나타납니다.
- 각 칩의 X를 클릭하면 해당 필터만 해제됩니다.
- 필터가 2개 이상일 때 '전체 해제' 링크가 표시되며, 클릭하면 모든 필터가 한 번에 해제됩니다.
- 우측에 필터된 건수 / 전체 건수가 표시되어 현재 필터링 범위를 확인할 수 있습니다.


5. 필터와 내보내기

- 필터가 적용된 상태에서 XLSX 내보내기를 하면, 필터된 데이터만 파일에 포함됩니다.
- PDF 내보내기 시에도 현재 필터링된 차트 이미지가 반영됩니다.

6. 필터 초기화

- 다른 명령을 선택하면 필터가 자동으로 초기화됩니다.
- 차트/결과 탭 전환 시에는 필터가 유지됩니다.

3.11 보고서 섹션




1. 증상 규칙 섹션 버튼

- 섹션 영역에서 보고서 섹션 버튼을 클릭하면 보고서 위젯이 출력됩니다.

2. 리포트 목록 패널

- a. 조회 기간 내에 생성된 일일 리포트가 날짜별로 목록 표시됩니다.
 - b. 상단의 조회 기간 설정을 통해 원하는 날짜 범위의 리포트를 조회할 수 있습니다.
 - c. 목록에서 리포트를 클릭하면 해당 날짜의 상세 리포트가 오른쪽 영역에 표시됩니다.
3. 보고서별 카테고리
- a. 각 리포트에서 중점적으로 다루는 항목을 카테고리별로 분류하여 표시합니다.
 - b. 카테고리를 클릭하면 해당 항목 리포트 내용으로 이동할 수 있습니다.
4. 리포트 본문
- a. 선택된 날짜의 일일 신규 증상 리포트가 표시됩니다.
 - b. 요약 영역에서 전체 신규 증상 건수, 증상 발생 노드 수, 블루스크린 건수, 위험 노드 수를 전일 대비 증감과 함께 확인할 수 있습니다.
 - c. 증상 기준 우선 점검 대상에서는 블루스크린 증상이 발생한 노드가 우선순위별로 표시됩니다.
 - d. 리소스 사용량 임계치 초과 현황에서는 CPU, Memory, Handle, I/O가 임계치를 초과한 노드 목록과 조치 가이드가 표시됩니다.

3.12 증상 규칙 관리 섹션



1. 증상 규칙 섹션 버튼
 - a. 섹션 영역에서 증상 규칙 섹션 버튼을 클릭하면 증상 규칙 위젯이 출력됩니다.
2. 카테고리 패널
 - a. 블루스크린, 비정상 종료, 프로세스 등 14개 카테고리로 분류되어 있으며, 각 카테고리의 규칙 수와 발생 건수를 확인할 수 있습니다.
 - b. 카테고리를 클릭하면 해당 카테고리에 속한 규칙만 필터링되어 오른쪽 규칙 목록에 표시됩니다.
3. 카테고리 패널
 - a. 각 규칙은 카드 형태로 표시되며, 규칙 이름, 설명을 한눈에 확인할 수 있습니다.

- b. 탐지 이력이 있는 규칙은 좌측에 주황색 테두리와 발생 건수 배지가 표시됩니다.
- c. 상단의 "전체 선택", "전체 해제" 버튼으로 일괄 활성/비활성 처리가 가능하며, "전체", "활성만", "비활성만" 필터 탭으로 표시 범위를 전환할 수 있습니다.
- d. 상단 검색창에서 규칙 이름, 설명, 경로 등으로 검색할 수 있으며, 변경사항이 있을 경우 "변경사항 저장" 버튼이 활성화됩니다.

4. 규칙 활성/비활성 체크박스

- a. 각 규칙 카드 우측의 체크박스를 통해 개별 규칙의 활성/비활성 상태를 변경할 수 있습니다.
- b. 체크박스 변경 후 상단의 "변경사항 저장" 버튼을 클릭해야 서버에 반영됩니다.
- c. 비활성화된 규칙은 에이전트에서 해당 증상을 탐지하지 않습니다.

3.13 조직도 관리 섹션

고객사의 조직도 데이터베이스를 Orange The Client의 조직도 데이터베이스에 자동 연동하면 조직도 기능 사용에 필요한 데이터를 연동할 수 있습니다. 조직도 연동 기능을 사용하려면 별도 문의해주시면 됩니다. 조직도 자동 연동 없이 조직도 기능을 사용하려면, 수동으로 조직도 관리 섹션에서 조직도 데이터를 생성 및 저장하면 됩니다.

1. 조직도 관리 섹션 버튼


- a. 섹션 영역에서 조직도 관리 섹션 버튼을 클릭하면 조직도 관리 위젯이 출력됩니다.

2. 조직도 트리

- a. 회사의 전체 조직 구조가 트리 형태로 표시되며, 부서·팀·그룹 등 하위 조직까지 펼쳐서 확인할 수 있습니다.
- b. "하위 그룹의 사용자 포함" 체크 시 선택한 부서의 하위 부서 사용자까지 함께 표시됩니다.


3. 사용자 목록

- a. 조직도에서 선택한 부서에 소속된 사용자 Key, 이름, 직급, 부서, 노드 수가 표시됩니다.
4. 노드 할당 수
 - a. 각 사용자에게 연결된 노드수가 표시되며, "노드할당" 링크를 클릭하면 노드 할당 팝업이 열립니다.



5. 노드 할당 팝업
 - a. 선택한 사용자에게 연결된 노드 목록이 IP, 컴퓨터명, 모델, OS, 버전 정보와 함께 표시됩니다.
6. 관리 버튼
 - a. 노드 할당 팝업 하단의 "노드 추가", "체크한 노드 삭제" 버튼을 통해 노드 연결을 추가하거나 해제할 수 있습니다.
 - b. "체크한 노드 연결고정", "체크한 노드 연결고정 해제" 버튼을 통해서 해당 노드와 사용자의 연결이 고정되어 변경되지 않게 관리가 가능합니다.

3.14 설정 섹션




1. 설정 섹션 버튼
 - a. 섹션 영역에서 설정 섹션 버튼을 클릭하면 **2** 항목에 설정 위젯이 출력됩니다.
2. 설정 위젯
 - a. Orange The Client의 전체적인 설정을 변경하거나 관리자 계정에 관련된 일반적인 설정을 변경할 수 있는 위젯입니다.
 - b. 일부 설정은 에이전트, 서버, 매니저 등에 영향을 줄 수 있습니다.
3. 설정 메뉴
 - a. 설정의 메뉴는 Orange The Client의 설정을 변경하는 시스템 설정과 현재 로그인한 계정의 설정을 변경하는 관리자 설정으로 구분됩니다.
 - b. 시스템 설정은 전체에 영향을 주며, 관리자 설정은 개인에게 영향을 줍니다.
4. 설정 메뉴의 상세 설정
 - a. **3** 항목에서 선택한 메뉴에 대한 상세 설정 화면입니다.
 - b. 여러 가지 설정을 변경할 수 있으며 설정 종류에 따라 에이전트나 서버에 영향을 줄 수 있는 설정도 존재합니다.
 - c. 설정을 마친 후에는 **5** 항목의 저장 버튼을 클릭하면 설정이 서버에 저장됩니다.
5. 저장 버튼
 - a. **4** 항목에서 설정을 변경했다면 저장 버튼을 클릭하여 설정을 서버에 저장할 수 있습니다.
 - b. 간혹, 저장 버튼을 클릭할 때 **4** 항목에 따라서 화면이 새로고침 될 수도 있습니다.

4 에이전트

에이전트는 서버에서 에이전트 설치 파일을 다운로드 받아 Windows OS에 설치할 수 있습니다.
에이전트와 서버 간 RESTAPI(SSL) 및 TCP(SSL) 통신이 발생합니다.

구분	권장사양
OS	MS Windows 10 (x64), 11(x64) MS Windows Server 2016 이상
CPU	X64 Dual Core 1GHz 이상
RAM	2GB 이상
HDD	100GB 이상 여유 공간
NIC	100Mbps 1개 이상
지원 언어	한글

설치 후 트레이에 아이콘이 표시되며 PC CPU 부하에 따라 아이콘 색상이 변경됩니다.



4.1 설치 파일 명명 규칙

설치 파일 이름은 접속 대상 서버 주소와 포트로 구성됩니다.

ORANAGE.x64_[서버 IP 주소]_[서버 포트].exe

서버 IP 주소는 "OrangeTheClient.com"과 같은 도메인네임과 "182.19.28.22"와 같은 IP 형식 모두 지원합니다. 서버 포트가 지정되지 않은 경우 기본 값인 3181 포트를 사용합니다.

4.2 2개 이상의 주소를 가진 서버

서버가 사내 주소, 사외 주소와 같이 2개 주소를 가진 경우

→ 동일한 서버라도 매니저를 접속한 위치에 따라 다운로드 되는 설치 파일 명이 달라집니다.


<https://111.111.111.111>로 매니저 접속 → “ORANGE.x64_111.111.111.111_3181.exe” 로 다운로드.

<https://222.222.222.222>로 매니저 접속 → “ORANGE.x64_222.222.222.222_3181.exe” 로 다운로드.

각 에이전트 설치 파일을 해당 대역의 PC로 배포하면 됩니다.

설치 후 에이전트는 매니저 서버에 설정된 2개 주소를 모두 받고 이후 자신이 접속할 수 있는 서버로 자동 접속됩니다.

단, 서버가 지원하는 모든 주소를 매니저 > 설정 > 시스템 일반 에 추가돼 있어야 합니다.



4.3 조용한 설치

다운로드 받은 에이전트 설치 파일을 실행할 때 실행 인자로 “/S” 를 주면 에이전트 설치 파일은 사용자에게 UI 표시 없이 백그라운드로 조용하고 빠르게 설치됩니다.

| ORANGE.x64_111.111.111.111_3181.exe /S

4.4 업데이트 관리

PMS 등을 통해 에이전트 초기 설치 후, 자체 배포 시스템을 통해 지속적인 에이전트 업데이트 기능을 제공합니다.

IP	이	부서	PC명	호수	형	CPU	Memory	I/O	버전	경
192.168.0.91	바나나	DESKTOP	BANANA	3	PC	15.1%	23.0GB / 63.9GB (36.0%)	50.49MB	1.6.241.47	202
192.168.1.102	김서현	LAPTOP	DESKTOP-H1...	2	노트북	23.2%	2.0GB / 7.9GB (25.0%)	0.78MB	1.6.241.47	202
192.168.1.112	남서현...	LAPTOP	DESKTOP-K17...	4	노트북	25.8%	6.3GB / 7.9GB (79.9%)	1.32MB	1.6.241.47	202
192.168.1.51	M1	VM	M1	0	PC	0.3%	943.7MB / 3.9MB (23.5%)	0MB	1.6.241.47	202
192.168.0.84	데스트	MANAGER 팀	MANDO	2	노트북	1.1%	6.9GB / 7.9GB (86.0%)	2.57MB	1.6.241.47	202
192.168.1.3	강병진	CEO	ORANGE	17	PC	7.2%	26.2GB / 63.6GB (41.1%)	20.53MB	1.6.241.47	202
192.168.0.101	프릭시모	VM	PROKIMO	1	VM	0.8%	1.2GB / 2.0GB (60.0%)	0.03MB	1.6.241.47	202
192.168.1.159	-	파동목	TEST2	4	노트북	0.8%	4.1GB / 15.8GB (26.0%)	0.02MB	1.6.241.47	202
192.168.109.129	-	파동목	VHP2	0	VM	0.8%	1.1GB / 2.0GB (55.0%)	0.03MB	1.6.241.47	202
192.168.18.128	VS1	VM	VS1	0	VM	0.8%	824.7MB / 2.0MB (40.0%)	0MB	1.6.241.47	202
192.168.18.129	VS2	VM	VS2	0	VM	0.8%	968.8MB / 2.0MB (47.0%)	0MB	1.6.241.47	202
192.168.131.134	WIN-IP6	VM	WIN-IPSLR853...	0	VM	0.8%	1.1GB / 4.0GB (27.5%)	0MB	1.6.241.47	202
192.168.131.138	Win10...	VM	WIN10-1597	2	VM	0.5%	2.5GB / 4.0GB (62.5%)	0.03MB	1.6.241.47	202
192.168.131.133	강병진	CEO	WIN1607	2	VM	0.6%	808.7MB / 2.6MB (32.2...	0MB	1.6.241.47	202
192.168.1.138	-	파동목	박성우	6	노트북	2.4%	3.5GB / 15.8GB (23.7%)	1.86MB	1.6.241.47	202
192.168.1.132	밍고	공용장비	서훈서형	0	노트북	4.8%	2.3GB / 7.9GB (29.1%)	0.44MB	1.6.241.47	202
192.168.1.103	알파문...	DESKTOP	알파로제오	12	PC	2.1%	4.3GB / 7.9GB (54.8%)	0.06MB	1.6.241.47	202

4.4.1 버전 확인

에이전트 설치, 업데이트 후 사용자 PC에 설치된 에이전트 버전이 매니저 노드 목록에 표시됩니다.



4.5 삭제

4.5.1 사용자 삭제

사용자가 PC 프로그램 추가/삭제에서 Orange The Client를 선택 삭제할 수 있습니다.

4.5.2 관리자 원격 삭제


매니저 > 노드 목록 > 삭제를 원하는 단말을 선택 > 노드 위젯 > Live CMD 를 통해 관리자가 사용자의 에이전트를 원격으로 삭제할 수 있습니다.



LiveCMD > @cmd 를 통해 LiveCMD 활성화

@uninstall 에이전트 명령을 수행합니다.

설치가 삭제된 에이전트는 매니저 > 노드 목록 > 접속 상태 > 삭제 로 확인할 수 있습니다.



4.6 탐지 룰


에이전트는 구현된 기반 기능을 활용한 다양한 탐지 룰을 바탕으로 증상을 탐지합니다. 기반 기능을 바탕으로 하지만 조건을 다르게 한 룰을 추가하는 것이 가능합니다.

업데이트를 통해 계속 룰의 추가, 수정이 진행되며 최신의 탐지 룰은 매니저 '증상 규칙 관리 섹션'에서 확인할 수 있습니다.

필요시 각 고객사에서만 필요한 기능을 에이전트에 추가 구현하고 이 기능을 바탕으로 탐지 조건을 다양하게 부여한 룰을 추가로 제공해드릴 수 있습니다.

4.7 트레이 아이콘

에이전트 설치 후 윈도우 트레이 메뉴에 트레이 아이콘이 표시됩니다.




트레이 아이콘은 시스템 CPU 사용량에 따라 녹색 - 노란색 - 빨간색 - 갈색으로 변경되며 에이전트 업데이트 또는 에이전트 문제로 정상 동작을 하지 않는 경우 흰색 아이콘으로 표시됩니다.

기본으로 트레이 아이콘이 표시됨으로 고정돼 있으며 고객사 요청 시 표시되지 않는 방법을 추가 제공해드리겠습니다.


4.8 트레이 툴팁 / 메뉴

트레이 아이콘에 마우스 오버시 시스템 자원 사용 정보가 툴팁으로 표시되고 마우스 우클릭시 Agent에서 제공하는 기능의 메뉴가 표시됩니다.



4.9 트레이 메뉴 > Dashboard


Agent에서 수집된 정보를 제공하는 UI를 호출 합니다.



향후 Agent UI는 다음 항목의 Meter와 통합 재편될 예정이며, 재편 후 현재와 모양이 달라질 수 있습니다.

4.10 트레이 메뉴 > Meter

에이전트 테스트를 위한 도구입니다.



CPU, Memory, I/O를 측정하고 추가로 발생할 수 있는 방법과 프로세스 익셉션을 발생시켜 에이전트의 동작을 테스트하는 기능을 제공합니다.

또한 아직 에이전트에 구현되지 않은 기능들을 먼저 구현하고 동작 결과를 확인하는 에이전트 용 실험 도구입니다. Meter를 통해 안정적으로 동작한다고 판단되면 Agent의 기능으로 이전되며, 증상 탐지 연구 과정에서 다양한 기능을 먼저 구현하고 보여드립니다.