



# THỰC HÀNH MẠNG AN TOÀN và TƯỜNG LỬA CẤU HÌNH NAT





### Nội dung thực hành


- 1. Vẽ sơ đồ thiết kế mạng: laptop, PC, switch, router, ...
- 2. Cấu hình địa chỉ IP cho từng thiết bị
- 3. Thực hiện cấu hình NAT
- 4. Cấu hình định tuyến
- 5. Test





## 1. Sơ đồ thiết kế mạng

Device / Interface	IP Address	Connected With
Laotop0	10.0.0.10/8	Fa0/0 of R1
Laptop1	10.0.0.20/8	Fa0/0 of R1
PC	10.0.0.30/8	Fa0/0 of R1
Server0	192.168.1.10/24	Fa0/0 of R2
Serial 0/0/0 of R1	100.0.0.1/8	Serial 0/0/0 of R2
Serial 0/0/0 of R2	100.0.0.2/8	Serial 0/0/0 of R2







## Cấu hình địa chỉ IP cho từng thiết bị

#### Cách cấu hình địa chỉ IP trên Router:

Trước khi cấu hình đổi tên Router sử dụng lệnh:

- Router(config)#hostname R1
- Cấu hình địa chỉ IP trên FastEthernet 0/0
  - R1(config)#interface FastEthernet0/0
  - R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
  - R1(config-if)#no shutdown
  - R1(config-if)#exit

#### Cách cấu hình địa chỉ IP trên cổng Serial:

- R1#configure terminal
- R1(config)#interfaceSerial0/0/0
- R1(config-if)#ip address 100.0.0.1 255.0.0.0
- R1(config-if)#clock rate 64000
- R1(configif)#bandwidth 64
- R1(config-if)#no shutdown
- R1(config-if)#exit
- R1(config)#





### 2. Cấu hình địa chỉ IP

#### Tương tự trên Router 2.

- Router>enable
- Router#configure terminal
- Router(config)#hostname R2
- R2(config)#interface FastEthernet0/0
- R2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- R2(config-if)#no shutdown
- R2(config-if)#exit
- R2(config)#interface Serial0/0/0
- R2(config-if)#ip address 100.0.0.2 255.0.0.0
- R2(config-if)#no shutdown
- R2(config-if)#exit
- R2(config)#





### 3. Thực hiện cấu hình NAT: NAT tĩnh

### Cấu hình NAT tĩnh gồm 3 bước:

- Bước 1- Ánh xạ địa chỉ IP: ánh xạ địa chỉ IP local inside (địa chỉ IP cần ánh xạ) với địa chỉ IP global inside
  - Cú pháp lệnh:
  - Router(config)#ip nat inside source static [inside local ip address] [inside global IP address]
- Bước 2 Xác định Inside local interface: đĩnh nghĩa interface kết nổi tới Local network
  - Router(config-if)#ip nat inside
- Bước 3- Xác định inside global interface: định nghĩa interface được kết nổi tới global network
  - Router(config-if)#ip nat outside





## 3. Thực hiện cấu hình NAT: NAT tĩnh

Cấu hình Nat tĩnh trên R1 với Laptop0, Laptop 1 và PC làm tương tự	Cấu hĩnh Nat tĩnh trên R2
R1(config)#ip nat inside source static	R2(config)#ip nat inside source static
10.0.0.10 50.0.0.10	192.168.1.10 200.0.0.10
R1(config)#interface FastEthernet 0/0	R2(config)#interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip nat inside	R2(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit	R2(config-if)#exit
R1(config)#	R2(config)#
R1(config)#interface Serial 0/0/0	R2(config)#interface Serial 0/0/0
R1(config-if)#ip nat outside	R2(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#exit	R2(config-if)#exit





## 4. Cấu hình định tuyến

#### • Trên R1:

✓R1(config)#ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 100.0.0.2

#### • Trên R2:

✓R2(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 100.0.0.1


Device	Inside Local IP Address	Inside Global IP Address
Laptop0	10.0.0.10	50.0.0.10
Server	192.168.1.10	200.0.0.10






### 5. Test kết quả

• Test bằng lệnh ping tới 200.0.0.10










### Thực hành cấu hình trên tường lửa

- Cấu hình địa chỉ IP cho từng thiết bị
- Cài đặt cấu hình Firewall cho Server để ngặn chặn gói tin và cho phép gói tin







- Ví dụ:
- Allow: cho phép toàn bộ lưu lượng của giao thức IP đi qua tường lửa.
- Deny: Chặn lưu lượng ICMP

Thực hiện test lại.

