

אינטרקום P2P

מדריך הפעלה למשתמש

המערכת מאפשרת שיחת קול בין שני מחשבים. הקול עובר ישירות בין שני המחשבים, בלי לעבור דרך שרת חיצוני.

שני חלקים

- Intercom Server — התוכנה עם החלון. מופעלת במחשב הראשי, ומשם שולטים על הכל.
- Client — תוכנה ללא חלון. נפתח רק חלון שחור עם שורות טקסט. מופעלת במחשב השני.

מה צריך לפני שמתחילים

- אוזניות עם מיקרופון מחוברות לשני המחשבים.
- שני המחשבים מחוברים לאותה רשת.
- כתובת ה-IP של המחשב הראשי.

הפעלה ראשונה

במחשב הראשי

1. הפעל את קובץ השרת. נפתח חלון בשם Intercom Server.
2. ודא שהריבוע Use Local Mode מסומן.
3. לחץ START INTERNAL SERVER. השורה SERVER CONNECTION תידלק בירוק.
4. רשום לעצמך את מה שכתוב בשדה Port (ברירת המחדל 9999) ואת ה-IP של המחשב.

במחשב השני

5. פתח את הקובץ settings.txt עם Notepad ומלא אותו כך:

```
{
  "ip": "192.168.1.12",
  "port": "9999",
  "my_id": "node_B",
  "hp_device": "USB PnP"
}
```

במקום 192.168.1.12 רשום את כתובת ה-IP של המחשב הראשי.

6. הפעל את קובץ הקליינט. יפתח חלון שחור שמתחיל לרוץ.

השדה החשוב ביותר: hp_device

זה השדה שאומר לתוכנה אילו אוזניות לעקוב אחריהן. בלי זה המערכת לא תדע מתי ניתקת את האוזניות, והנורית במחשב הראשי תישאר ירוקה תמיד.

איך למלא אותו

1. הפעל את הקליינט. בשורות הראשונות בחלון השחור מופיעה רשימת התקני שמע.
2. מצא ברשימה את השורות של האוזניות שלך.
3. העתק חלק מהשם לתוך hp_device בקובץ settings.txt, ושמור.
4. סגור את החלון השחור והפעל את הקליינט מחדש.

אם יש שני התקנים דומים

כשמופיעים ברשימה שני התקנים עם שם דומה, למשל USB PnP Audio Device ועוד אחד בשם USB PnP Audio Device, יש לבחור את החלק שמבדיל ביניהם — למשל USB PnP -2. אחרת ניתוק של האחד לא יתפס, כי השני עדיין מתאים לשם.

להתחיל שיחה

1. כשהאוזניות במחשב השני מזוהות, במחשב הראשי יישמע ב"פ חוזר והשורה CLIENT HEADPHONES תידלק בירוק.
2. לחץ בכל מקום על הכרטיס CLIENT HEADPHONES כדי להפסיק את הבי"פ.
3. לחץ START INTERCOM. תוך כמה שניות השיחה מתחילה והשורה CLIENT CONNECTION תידלק בירוק.
4. לסיום השיחה לחץ על אותו כפתור, שהפך ל-DISCONNECT.

שלוש הנוריות שבמסך

השורה	הצבע	המשמעות
SERVER CONNECTION	אפור	השרת כבוי.
	ירוק	השרת פועל ומוכן.
	כתום	מנסה להתחבר.
	אדום	השרת לא הצליח לעלות. בדרך כלל הפורט תפוס.
CLIENT HEADPHONES	אפור	המחשב השני עדיין לא דיווח.
	ירוק	האוזניות במחשב השני מחוברות.
	אדום	האוזניות במחשב השני נותקו.
CLIENT CONNECTION	אפור	אין שיחה.
	כתום	מחפש את הצד השני או מתחבר.
	ירוק	השיחה פעילה. מוצג גם משך השיחה.

הכפתורים

הכפתור	מה הוא עושה
START INTERNAL SERVER	מדליק את השרת. חייב להיות דלוק כדי שהמערכת תעבוד.
START INTERCOM	מתחיל שיחה. בזמן שיחה הכפתור הופך ל-DISCONNECT.
SHUTDOWN CLIENT	סוגר את התוכנה במחשב השני מרחוק. תופיע בקשת אישור.
Help	הסבר קצר בתוך התוכנה.
Quit	סוגר את התוכנה.

שים לב לפני שאתה לוחץ SHUTDOWN CLIENT

הכפתור סוגר לגמרי את התוכנה במחשב השני. כדי להפעיל אותה שוב צריך גישה פיזית לאותו מחשב. אין דרך להדליק אותה בחזרה מרחוק.

תקלות נפוצות

מה לעשות	התופעה
השדה hp_device ריק או כללי מדי. מלא אותו לפי ההסבר בעמוד 2.	הנורית של האוזניות לא משתנה כשמנתקים אותן
השרת במחשב הראשי כבוי, או שכתובת ה-IP או הפורט ב-settings.txt לא נכונים. בדוק גם שחומת האש לא חוסמת.	בחלון השחור כתוב SERVER: DISCONNECTED
שני הצדדים חייבים שם שונה. אם בשרת רשום node_A אז ב-settings.txt חייב להיות משהו אחר, למשל node_B.	השיחה לא מתחילה, נשאר כתום
הקול לא מגיע. בדרך כלל חומת אש או הגדרות רשת. נסה לכבות זמנית את חומת האש בשני המחשבים כדי לבדוק.	השיחה מתחילה ומתנתקת אחרי שלוש שניות
הביפ פועל רק ב-Windows. בדוק גם שעוצמת הקול של המחשב הראשי לא מושתקת.	אין ביפ כשהאוזניות מתחברות
ודא שלחצת START INTERNAL SERVER, ושהחלון השחור באמת רץ במחשב השני.	לא רואים את המחשב השני בכלל

כל הזכויות שמורות ל-oT.