

화면 목적

일반 사용자가 선택한 물품의 사진, 상세 정보, 대여 조건 및 제공 기업 정보를 확인하고, 대여 가능 여부를 판단하여 물품 대여를 신청할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 물품 검색 > 물품 상세), 물품 이미지 갤러리(대표 이미지, 이전·다음 버튼, 썸네일, 이미지 순서), 대여 상태 배지, 물품명, 카테고리, 등록일, 물품 요약 설명, 물품 기본 정보(모델명, 수량, 대여 기간, 대여 조건, 지역), 대여 요청하기 버튼, 제공 기업 정보(기업명, 인증 상태, 업종, 기업 규모, 담당자, 연락처, 이메일), 상세 설명·사양 정보·유의사항 탭, 물품 설명 및 주요 사양 정보

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 및 플랫폼 관리자 진입 시: 정상적인 물품 상세 UI 및 해당 물품의 정보가 렌더링되어 노출됨

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 접근(렌더링)을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트

물품 상세 화면 진입 → 선택한 물품의 사진, 기본 정보, 대여 조건 및 제공 기업 정보 표시

대표 이미지 좌우 화살표 클릭 → 이전 또는 다음 물품 이미지로 전환

하단 이미지 썸네일 클릭 → 선택한 이미지를 대표 이미지 영역에 표시

상세 설명 탭 클릭 → 물품 설명 및 주요 사양 정보 표시

사양 정보 탭 클릭 → 물품의 모델명, 규격 및 상세 사양 정보 표시

유의사항 탭 클릭 → 물품 사용 및 대여 시 주의사항 표시

대여 요청하기 버튼 클릭 → 선택한 물품의 ID를 전달하여 SCR-006 물품 대여 신청 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '물품 검색' 텍스트 클릭 → SCR-004 물품 검색 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '물품 상세' 텍스트 클릭 → 현재 SCR-005 물품 상세 화면 유지

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 물품 상세 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 물품 대표 이미지와 이전·다음 버튼 및 썸네일 목록을 배치하고, 중앙에는 물품명, 카테고리, 등록일, 요약 설명, 모델명, 수량, 대여 기간, 대여 조건 및 지역 정보를 표시. 물품 정보 하단에는 대여 요청하기 버튼을 배치하고, 우측에는 제공 기업 정보를 별도 카드로 구성. 하단에는 상세 설명, 사양 정보, 유의사항 탭을 배치하여 선택한 탭에 해당하는 물품 정보를 표시.

#6 SCR-006 | 물품 대여 신청

F-003, F-007, F-011, F-012, F-018, F-025, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, USR-002, REQ-007, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-043, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-058, REQ-059



화면 목적

일반 사용자가 선택한 물품의 정보(사진, 제품명, 기업명, 상태 등)를 확인하고, 대여 기간과 사용 목적 및 요청 메시지를 입력하여 물품 제공 기업에 대여를 신청할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 물품 상세 > 대여 신청), 대여 신청 제목 및 안내 문구, 선택 물품 정보 카드(물품 사진, 물품명, 제공 기업명, 대여 상태), 대여 기간 선택 영역(시작일·종료일 날짜 선택), 사용 목적 선택 드롭다운, 요청 메시지 입력창(선택, 최대 200자), 이전으로 버튼, 대여 신청하기 버튼

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 및 플랫폼 관리자 진입 시: 선택한 물품의 정보가 바인딩된 상태로 대여 신청 폼이 정상 노출됨

• 물품 제공 기업(자사) 담당자 접근 시: 자사가 등록한 물품을 스스로 대여 신청하는 것을 방지하기 위해 폼 접근을 차단하거나 대여 신청하기 버튼을 비활성화 처리

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 렌더링을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트

대여 신청 화면 진입 → 선택한 물품의 사진, 물품명, 제공 기업명 및 대여 신청서 표시

대여 시작일 및 종료일 선택 → 선택한 대여 기간 반영 및 날짜 유효성 검사

사용 목적 드롭다운 선택 → 선택한 사용 목적을 대여 신청 정보에 반영

요청 메시지 입력 → 제공 기업에 전달할 요청 사항 입력 및 최대 200자 제한 적용

대여 신청하기 버튼 클릭 → 필수 입력값, 대여 기간, 물품 대여 가능 여부 및 중복 대여 여부 검증 후 신청 등록

대여 신청 성공 → 대여 요청 상태를 승인 대기로 저장하고 신청 완료 메시지 표시

대여 신청 실패 → 입력 오류 또는 대여 불가 사유 안내

이전으로 버튼 클릭 → SCR-005 물품 상세 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '물품 상세' 텍스트 클릭 → SCR-005 물품 상세 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 대여 신청 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 선택한 물품의 사진, 물품명, 제공 기업명 및 대여 상태를 표시하는 카드 배치. 중앙 우측에는 대여 시작일과 종료일 선택창, 사용 목적 드롭다운 및 요청 메시지 입력창을 세로로 배치. 하단 좌측에는 이전으로 버튼, 우측에는 대여 신청하기 버튼 배치.

#7 SCR-007 | 내 대여 내역

F-003, F-007, F-013, F-014, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039 · USR-001, REQ-008, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-059



화면 목적

일반 사용자가 자사에서 신청한 물품 대여 내역과 진행 상태 및 이력을 조회하고, 상태별·기간별로 내역을 구분하여 확인할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 내 대여 내역), 화면 제목 및 안내 문구, 대여 상태별 필터 탭(전체, 진행 중, 승인됨, 대여 중, 반납 완료, 거절됨), 전체 기간 선택 버튼(캘린더 아이콘), 대여 내역 테이블(신청일, 물품명 및 썸네일, 제공 기업, 대여 기간, 상태, 상세), 상태 배지, 상세 보기 버튼

액션 → 결과

내 대여 내역 화면 진입 → 로그인 사용자가 소속된 기업의 대여 신청 및 거래 내역만 조회하고, 다른 기업의 비공개 거래 내역은 표시하지 않음

전체 탭 클릭 → 모든 대여 신청 및 이용 내역 표시

진행 중 탭 클릭 → 현재 진행 중 상태인 대여 요청 목록 표시

승인됨 탭 클릭 → 제공 기업이 승인한 대여 요청 목록 표시

대여 중 탭 클릭 → 인계 및 수령이 완료되어 대여 중인 물품 목록 표시

반납 완료 탭 클릭 → 반납 및 검수가 완료된 대여 내역 표시

거절됨 탭 클릭 → 제공 기업이 반려한 대여 요청 목록 표시

전체 기간 선택 버튼 클릭 → 날짜 선택창을 통해 조회 기간 설정 및 해당 기간의 대여 내역 표시

대여 내역의 상세 보기 버튼 클릭 → 선택한 거래 ID를 전달하여 SCR-008 거래 상세 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동


AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 내 대여 내역 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 상단에는 전체, 진행 중, 승인됨, 대여 중, 반납 완료, 거절됨 상태별 필터 탭과 기간 선택 버튼을 배치. 하단에는 신청일, 물품명 및 썸네일, 제공 기업, 대여 기간, 상태, 상세 보기 버튼으로 구성된 대여 내역 테이블을 배치하고, 대여 상태를 색상별 배지로 구분하여 표시.

#8 SCR-008 | 대여 상세

F-003, F-014, F-015, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, REQ-009, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-042, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-050, REQ-059



화면 목적

일반 사용자가 신청한 물품의 대여 상세 정보와 현재 진행 상태를 확인하고, 대여 중인 물품의 반납을 신청할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 내 대여 내역 > 대여 상세), 화면 제목 및 안내 문구, 물품 정보 카드(물품 사진, 물품명, 기업명), 대여 정보 영역(상태 배지, 신청일, 대여 기간, 사용 목적, 대여 가이드), 진행 현황 영역(대여 신청, 승인 완료, 대여 중, 반납 예정), 목록으로 버튼, 반납 신청하기 버튼

액션 → 결과

대여 상세 화면 진입 → 선택한 거래의 물품 정보, 대여 기간, 사용 목적 및 현재 진행 상태 표시

대여 진행 현황 확인 → 대여 신청, 승인 완료, 대여 중, 반납 예정 단계별 진행 상태 표시

반납 신청하기 버튼 클릭 → 선택한 거래 ID를 전달하여 SCR-009 물품 반납 신청 화면 이동

목록으로 버튼 클릭 → SCR-007 내 대여 내역 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '내 대여 내역' 텍스트 클릭 → SCR-007 내 대여 내역 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 대여 상세 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 물품 사진, 물품명 및 기업명을 표시하는 카드 배치. 중앙에는 대여 상태, 신청일, 대여 기간, 사용 목적 및 대여 가이드를 표시하는 상세 정보 영역을 배치하고, 우측에는 대여 신청부터 반납 예정까지의 진행 현황을 단계별로 표시. 하단 좌측에는 목록으로 버튼, 우측에는 반납 신청하기 버튼 배치.

#9 SCR-009 | 반납 신청

F-003, F-015, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, REQ-010, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-042, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-053, REQ-054, REQ-058, REQ-059



화면 목적

일반 사용자가 대여 중인 물품의 반납 예정 정보와 물품 상태를 확인하고, 반납 메모 및 물품 사진을 첨부하여 제공 기업에 반납을 신청할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 대여 내역 > 반납 신청), 화면 제목 및 안내 문구, 선택 물품 정보 카드(물품 사진, 물품명, 제공 기업명, 대여 상태), 반납 예정 정보(대여 기간, 반납 예정일, 대여 기업), 반납 메모 입력창(선택, 최대 200자), 반납 사진 첨부 영역(JPG·PNG, 최대 10MB), 이전으로 버튼, 반납 신청하기 버튼

액션 → 결과

반납 신청 화면 진입 → 로그인한 일반 기업 사용자의 소속 기업과 선택한 거래의 이용 기업 정보를 확인하고, 일치하는 경우 물품 정보, 대여 상태 및 반납 예정 정보를 표시하고 반납 신청 기능 활성화

물품 제공 기업 담당자 또는 권한이 없는 사용자 접근 → 반납 신청 화면 접근 제한 및 권한 안내 메시지 표시

일반 사용자 권한 확인 → 해당 거래의 이용 기업 담당자인 경우에만 반납 신청 기능 활성화

물품 제공 기업 담당자 또는 권한이 없는 사용자 접근 → 반납 신청 기능 제한 및 접근 권한 안내 메시지 표시

반납 예정 정보 확인 → 대여 기간, 반납 예정일 및 대여 기업 정보 표시

반납 메모 입력 → 물품 상태 및 특이사항 입력, 최대 200자 제한 적용

반납 사진 첨부 영역 클릭 또는 사진 드래그 → JPG·PNG 형식의 물품 사진 업로드 및 파일 크기 검증(최대 10MB)

반납 신청하기 버튼 클릭 → 서버에서 로그인 사용자 인증 상태, 해당 거래의 이용 기업 일치 여부, 대여 상태 및 반납 신청 가능 여부를 검증한 후 반납 메모와 첨부 사진을 저장하고 반납 신청 등록

반납 신청 성공 → 거래 상태를 반납 검수 대기로 변경하고 신청 완료 메시지 표시

반납 신청 실패 → 권한 부족, 입력 오류, 사진 업로드 실패 또는 반납 신청 불가 사유 안내

이전으로 버튼 클릭 → SCR-008 대여 상세 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '대여 내역' 텍스트 클릭 → SCR-007 내 대여 내역 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 반납 신청 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 선택한 물품의 사진, 물품명, 제공 기업명 및 대여 상태를 표시하는 카드 배치. 중앙에는 대여 기간, 반납 예정일 및 대여 기업 정보를 표시하는 반납 예정 정보 영역과 반납 사진 첨부 영역을 세로로 배치. 중앙 우측에는 반납 메모 입력창을 배치하고, 하단 좌측에는 이전으로 버튼, 우측에는 반납 신청하기 버튼 배치. 반납 신청 화면은 해당 거래의 이용 기업 담당자에게만 접근 권한을 부여하고 반납 신청하기 버튼을 활성화하며, 물품 제공 기업 담당자 및 권한이 없는 사용자는 접근할 수 없도록 구성. 권한이 없는 사용자가 접근할 경우 안내 메시지를 표시하고, 반납 신청 처리 시 서버에서 로그인 사용자 인증 상태, 이용 기업 일치 여부 및 거래의 반납 신청 가능 상태를 재검증하도록 구성.

#10 SCR-010 | AI 어시스턴트

F-003, F-009, F-011, F-013, F-031, F-032, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039 · USR-001, USR-002, REQ-011, REQ-013, REQ-034, REQ-035, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-044, REQ-048, REQ-049, REQ-050, REQ-057, REQ-059

'아니오' 선택 시 현재 화면 유지

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '내 물품 관리' 텍스트 클릭 → SCR-011 내 물품 관리 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 로그인 사용자의 권한에 따라 접근 가능한 메뉴의 해당 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 물품 등록 및 수정 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 물품 사진 등록 영역과 등록된 사진 썸네일 및 사진 추가 버튼을 배치하고, 수정 시 기존 대표 이미지와 대표 이미지 변경 버튼을 표시. 중앙 우측에는 물품명, 카테고리, 모델명, 수량, 대여 기간 및 대여 조건 입력 영역을 배치. 신규 등록 시 빈 입력 폼을 표시하고, 수정 시 기존 물품 정보를 각 입력 항목에 표시하여 변경할 수 있도록 구성. 하단 우측에는 취소 버튼과 등록하기 버튼을 배치.

#13 SCR-013 | 대여 요청 관리

F-003, F-020, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039 · USR-001, REQ-016, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-042, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-059



화면 목적

일반 사용자가 자사에서 등록한 물품에 대해 다른 기업이 신청한 대여 요청을 조회하고, 승인 대기, 인계 대기, 반납 검수 단계별로 구분하여 요청 내역과 처리 상태를 확인할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 대여 요청 관리), 화면 제목 및 안내 문구, 요청 상태별 필터 탭(승인 대기, 인계 대기, 반납 검수), 요청자 기업명·물품명 검색창, 대여 요청 목록 테이블(요청일, 요청 기업, 요청 물품 및 썸네일, 대여 기간, 상태, 처리), 상태별 배지(승인 대기, 승인 완료, 반려), 상세 버튼

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 진입 시: 로그인한 사용자의 소속 기업 ID를 기준으로, 자사가 '등록(제공)'한 물품에 대해 타 기업이 신청한 대여 요청 내역만 필터링되어 정상 노출됨.

• 타 기업 데이터 접근 통제: 다른 기업이 등록한 물품에 대한 대여 요청 내역은 목록에 일절 노출되지 않도록 엄격한 데이터 격리 적용.

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 렌더링을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트.

대여 요청 관리 화면 진입 → 자사에서 등록한 물품에 대해 다른 기업이 신청한 대여 요청 목록과 진행 상태 표시

승인 대기 탭 클릭 → 승인 또는 반려 처리가 필요한 대여 요청 목록 표시

인계 대기 탭 클릭 → 대여 승인 후 물품 인계 및 수령 확인이 필요한 요청 목록 표시

반납 검수 탭 클릭 → 반납 신청이 완료되어 물품 상태 확인 및 검수가 필요한 요청 목록 표시

요청자 기업명 또는 물품명 입력 → 입력한 검색어에 해당하는 대여 요청 목록 표시

대여 요청 목록의 상세 버튼 클릭 → 선택한 거래 ID와 현재 처리 상태에 따라 SCR-014 대여 승인 및 반려, SCR-015 물품 인계 및 수령 확인 또는 SCR-016 반납 물품 검수 화면으로 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 대여 요청 관리 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 상단에는 승인 대기, 인계 대기, 반납 검수 상태별 필터 탭을 가로로 배치하고, 우측에는 요청자 기업명 및 물품명 검색창 배치. 하단에는 요청일, 요청 기업, 요청 물품 및 썸네일, 대여 기간, 상태, 상세 버튼으로 구성된 대여 요청 목록 테이블을 배치하고, 요청 상태를 색상별 배지로 구분하여 표시.

#14 SCR-014 | 대여 요청 처리

F-003, F-021, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, REQ-017, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-042, REQ-043, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-058, REQ-059



화면 목적

일반 사용자가 자사 물품에 대해 다른 기업이 신청한 대여 요청의 상세 정보를 확인하고, 요청 내용을 검토하여 승인 또는 반려 처리할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 대여 요청 관리 > 대여 요청 상세), 화면 제목 및 안내 문구, 요청 물품 정보 카드(물품 사진, 물품명, 대여 상태), 요청 정보 영역(요청 기업, 요청일시, 대여 기간, 사용 목적, 요청 메시지), 처리 영역(승인·반려 라디오 버튼, 처리 메모 입력창 및 글자 수 표시), 목록으로 버튼, 처리 완료 버튼

액션 → 결과

대여 요청 상세 화면 진입 → 선택한 거래 ID를 기준으로 요청 물품 정보, 요청 기업, 요청일시, 대여 기간, 사용 목적 및 요청 메시지 표시

승인 라디오 버튼 클릭 → 승인 항목 선택 및 반려 항목 선택 해제

반려 라디오 버튼 클릭 → 반려 항목 선택 및 승인 항목 선택 해제

처리 메모 입력 → 승인 또는 반려 사유 및 안내사항 입력(최대 200자)

승인 선택 후 처리 완료 버튼 클릭 → 사용자 권한, 요청 상태, 대여 가능 수량 및 기간 중복 여부 검증 후 대여 요청 승인 처리

대여 요청 승인 성공 → 요청 상태를 승인 완료로 변경하고 인계 대기 단계로 전환한 후 완료 메시지 표시

반려 선택 후 처리 완료 버튼 클릭 → 사용자 권한 및 요청 상태 검증 후 대여 요청 반려 처리

대여 요청 반려 성공 → 요청 상태를 반려로 변경하고 완료 메시지 표시

처리 완료 후 → SCR-013 대여 요청 관리 화면으로 이동하여 변경된 요청 상태 표시

승인 또는 반려 처리 실패 → 권한 부족, 이미 처리된 요청, 대여 가능 수량 부족 또는 중복 대여 등의 오류 메시지 표시

목록으로 버튼 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '대여 요청 관리' 텍스트 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

대여 요청 상세 화면 진입 → 로그인 사용자가 해당 물품의 제공 기업 담당자인지 확인하고, 권한이 있는 경우 승인·반려 처리 기능 제공

이용 기업 담당자 또는 권한이 없는 사용자 접근 → 승인·반려 처리 기능 제한 및 권한 안내 메시지 표시

처리 완료 버튼 클릭 → 서버에서 제공 기업 담당자 권한과 대여 요청 상태를 재검증한 후 승인 또는 반려 처리

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 대여 요청 상세 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 요청 물품의 사진, 물품명 및 대여 상태를 표시하는 카드 배치. 중앙에는 요청 기업, 요청일시, 대여 기간, 사용 목적 및 요청 메시지를 표시하는 요청 정보 영역 배치. 중앙 우측에는 승인·반려 라디오 버튼과 처리 메모 입력창을 배치. 하단 좌측에는 목록으로 버튼, 우측에는 처리 완료 버튼 배치.

승인·반려 선택 영역과 처리 완료 버튼은 해당 물품의 제공 기업 담당자에게만 노출하도록 구성. 이용 기업 담당자 및 권한이 없는 사용자는 승인·반려 기능을 사용할 수 없으며, 처리 시 서버에서 권한과 요청 상태를 재검증하도록 구성.

#15 SCR-015 | 인계 및 수령 확인

F-003, F-022, F-023, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, REQ-018, REQ-019, REQ-020, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-042, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-054, REQ-058, REQ-059



화면 목적

일반 사용자가 승인된 대여 요청의 물품 정보와 대여 조건을 확인하고, 물품 제공 기업의 인계 확인 및 물품 이용 기업의 수령 확인을 통해 실제 물품 전달 여부를 기록하며, 양측 확인 완료 시 대여 중 상태로 전환할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 대여 요청 관리 > 물품 인계), 화면 제목 및 안내 문구, 대여 진행 단계 표시(대여 승인, 물품 인계, 대여 중), 물품 정보 카드(물품 사진, 물품명, 제공 기업명), 대여 정보 영역(대여 기업, 대여 기간, 사용 목적, 담당자), 인계·수령 확인 영역(제공 기업 인계 확인, 대여 기업 수령 확인), 인계 확인 버튼, 수령 확인 버튼, 양측 확인 안내 문구, 목록으로 버튼, 양측 확인 후 대여 시작 버튼

액션 → 결과

물품 인계 화면 진입 → 선택한 거래 ID를 기준으로 승인된 대여 정보와 현재 인계 및 수령 확인 상태 표시

대여 진행 단계 확인 → 대여 승인 완료, 물품 인계 진행 중, 대여 중 단계를 구분하여 표시

제공 기업 담당자가 인계 확인 버튼 클릭 → 로그인한 사용자가 해당 물품의 제공 기업 담당자인지 검증 후 물품 인계 완료 상태 저장

물품 인계 확인 완료 → 인계 확인 버튼의 상태를 완료로 변경하고 확인 결과 표시

대여 기업 담당자가 수령 확인 버튼 클릭 → 로그인한 사용자가 해당 물품의 대여 기업 담당자인지 검증 후 물품 수령 완료 상태 저장

물품 수령 확인 완료 → 수령 확인 버튼의 상태를 완료로 변경하고 확인 결과 표시

인계 또는 수령 확인이 완료되지 않은 상태에서 대여 시작 버튼 클릭 → 양측 확인이 필요하다는 안내 메시지 표시 및 대여 시작 제한

양측 인계 및 수령 확인 완료 → 대여 시작 버튼 활성화 및 대여 시작 가능 상태 표시

양측 확인 후 대여 시작 버튼 클릭 → 서버에서 인계·수령 확인 상태와 사용자 권한을 검증한 후 대여 상태를 대여 중으로 변경

대여 시작 처리 성공 → 대여 상태를 대여 중으로 변경하고 진행 단계를 갱신한 후 완료 메시지 표시

인계·수령 확인 또는 대여 시작 처리 실패 → 권한 부족, 중복 확인 또는 잘못된 대여 상태에 대한 오류 메시지 표시

목록으로 버튼 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '대여 요청 관리' 텍스트 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

물품 인계 화면 진입 → 로그인 사용자가 해당 거래의 제공 기업 담당자인지 이용 기업 담당자인지 확인하고 역할에 맞는 확인 버튼 표시

제공 기업 담당자 화면 진입 → 인계 확인 버튼만 활성화하고 수령 확인 버튼은 비활성화

이용 기업 담당자 화면 진입 → 수령 확인 버튼만 활성화하고 인계 확인 버튼은 비활성화

권한이 없는 사용자 접근 → 인계·수령 확인 기능 제한 및 권한 안내 메시지 표시

인계 확인 버튼 클릭 → 서버에서 제공 기업 담당자 권한 및 거래 상태를 검증한 후 인계 완료 처리

수령 확인 버튼 클릭 → 서버에서 이용 기업 담당자 권한 및 거래 상태를 검증한 후 수령 완료 처리

양측 확인 완료 → 거래 상태를 대여 중으로 변경하고 대여 시작 처리

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 물품 인계 제목 및 안내 문구를 배치. 상단 중앙에는 대여 승인, 물품 인계, 대여 중으로 구성된 진행 단계 표시 영역을 배치하고 현재 단계인 물품 인계를 강조. 중앙 좌측에는 물품 사진, 물품명 및 제공 기업명을 표시하는 카드 배치. 중앙에는 대여 기업, 대여 기간, 사용 목적 및 담당자 정보를 표시하는 대여 정보 영역 배치. 중앙 우측에는 제공 기업의 인계 확인 버튼과 대여 기업의 수령 확인 버튼을 구분하여 배치하고, 하단에는 양측 확인 안내 문구 표시. 화면 하단 좌측에는 목록으로 버튼, 우측에는 양측 확인 후 대여 시작 버튼 배치.
인계·수령 확인 영역은 로그인 사용자의 거래상 역할에 따라 버튼 활성화 상태를 구분하도록 구성. 제공 기업 담당자에게는 인계 확인 버튼만 활성화하고, 이용 기업 담당자에게는 수령 확인 버튼만 활성화. 상대 기업의 확인 버튼은 비활성화하고 확인 완료 여부를 상태로 표시. 양측 확인이 완료되면 대여 중 상태로 전환하며, 모든 확인 처리 시 서버에서 사용자 권한과 거래 상태를 검증하도록 구성.

#16 SCR-016 | 반납 확인(검수)

F-003, F-023, F-024, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, REQ-021, REQ-022, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-042, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-053, REQ-054, REQ-058, REQ-059



화면 목적

일반 사용자가 자사 물품에 대한 반납 요청의 거래 정보와 물품 상태를 확인하고, 반납된 물품의 정상 또는 이상 여부를 검수하여 검수 결과에 따라 반납을 완료하고 물품 상태를 변경할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 대여 요청 관리 > 반납 확인), 화면 제목 및 안내 문구, 거래 정보 영역(거래번호, 요청 기업, 물품, 대여 기간, 반납 예정일, 상태), 물품 정보 영역(물품 사진, 물품명, 수량, 대여 상태, 반납 상태), 반납 검수 영역(정상·이상 있음 라디오 버튼, 검수 사진 첨부 및 삭제, 검수 메모 입력창 및 글자 수 표시), 목록으로 버튼, 반납 완료 버튼

액션 → 결과

반납 확인(검수) 화면 진입 → 선택한 거래 ID를 기준으로 로그인 사용자의 소속 기업과 해당 거래의 물품 제공 기업이 일치하는지 검증하고, 권한이 있는 경우 거래 정보, 물품 정보 및 현재 반납 상태 표시

이용 기업 담당자 또는 권한이 없는 사용자 접근 → 반납 검수 화면 접근 및 검수 처리 기능 차단, 권한 안내 메시지 표시

정상 (이상 없음) 라디오 버튼 클릭 → 물품 상태를 정상으로 선택하고 이상 있음 항목 선택 해제

이상 있음 (확인 필요) 라디오 버튼 클릭 → 물품 상태를 이상 있음으로 선택하고 정상 항목 선택 해제

검수 사진 추가 버튼 클릭 → 반납 물품의 상태를 확인할 수 있는 사진 선택 및 첨부

첨부된 검수 사진의 삭제(X) 버튼 클릭 → 선택한 검수 사진 삭제

검수 메모 입력 → 반납 물품의 상태 및 검수 내용을 입력(최대 200자)

정상 선택 후 반납 완료 버튼 클릭 → 서버에서 제공 기업 담당자 권한과 해당 거래의 반납 검수 대기 상태를 검증한 후 정상 검수 결과, 첨부 사진 및 메모 저장

정상 검수 처리 성공 → 거래 상태를 반납 완료로 변경하고 해당 물품의 대여 가능 수량을 갱신하여 대여 가능 상태로 변경

이상 있음 선택 후 반납 완료 버튼 클릭 → 서버에서 제공 기업 담당자 권한과 해당 거래의 반납 검수 대기 상태를 검증한 후 이상 검수 결과, 첨부 사진 및 메모 저장

이상 검수 처리 성공 → 거래 상태를 반납 완료로 변경하고 해당 물품을 점검 필요 상태로 변경하여 대여 가능 대상에서 제외

반납 완료 처리 성공 → 검수 완료 메시지 표시 후 SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

반납 검수 처리 실패 → 권한 부족, 잘못된 반납 상태 또는 저장 오류 메시지 표시

목록으로 버튼 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '대여 요청 관리' 텍스트 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 로그인 사용자의 권한에 따라 접근 가능한 메뉴의 해당 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 반납 확인 (검수) 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측 상단에는 거래번호, 요청 기업, 물품, 대여 기간, 반납 예정일 및 상태를 표시하는 거래 정보 영역을 배치하고, 하단에는 물품 사진, 물품명, 수량, 대여 상태 및 반납 상태를 표시하는 물품 정보 영역 배치. 중앙 우측에는 정상·이상 있음 라디오 버튼, 검수 사진 첨부 영역 및 검수 메모 입력창을 배치. 하단 좌측에는 목록으로 버튼, 우측에는 반납 완료 버튼 배치. 반납 검수 화면은 해당 거래의 물품 제공 기업 담당자에게만 접근 및 처리 권한을 부여하며, 이용 기업 담당자 및 권한이 없는 사용자는 검수 기능을 사용할 수 없도록 구성. 반납 완료 처리 시 서버에서 사용자 권한과 거래의 반납 검수 대기 상태를 재검증하도록 구성.

#17 SCR-017 | 내 기업 정보 관리(마이페이지)

F-003, F-005, F-006, F-027, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, USR-002, REQ-023, REQ-024, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-039, REQ-040, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-058

인하기 및 거절 버튼을, 그 외 기업에는 상세보기 버튼을 표시. 테이블 좌측에는 기업 선택 체크박스를 배치하고, 하단에는 선택 건수와 일괄 승인 및 일괄 거절 버튼을 배치.

#19 SCR-019 | 알림 센터(알림 및 업무 안내)

F-003, F-033, F-034, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039 · USR-001, USR-002, REQ-028, REQ-029, REQ-033, REQ-036, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-055, REQ-058, REQ-059



화면 목적

사용자가 대여 승인, 물품 인계, 반납 요청, 기업 관련 알림 및 플랫폼 공지사항을 확인하고, 알림의 읽음 상태를 관리하며 관련 업무 화면으로 이동할 수 있도록 지원한다.

주요 UI 요소

Re:Use 로고, 공통 사이드바 메뉴, 현재 위치 표시, 알림 센터 제목 및 안내 문구, 전체·거래 알림·기업 알림·공지사항 분류 탭, 알림 건수 표시, 모두 읽음 처리 버튼, 알림 목록, 알림 유형별 아이콘, 알림 제목 및 상세 내용, 알림 발생 시간, 읽지 않은 알림 표시 아이콘, 보기 버튼, 사용자 정보 및 로그아웃 아이콘.

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 및 플랫폼 관리자 진입 시: 로그인된 사용자 계정과 매핑된 알림 데이터만 정상 노출됨. (일반 사용자는 거래/기업 알림 위주, 플랫폼 관리자는 가입 승인 요청 등의 관리자 전용 알림 노출)

• 타 사용자의 알림 접근 시도 시: 서버에서 로그인 계정의 고유 식별값을 검증하여 본인 알림만 조회되도록 필터링하며, 타인의 알림 데이터는 노출 차단

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 렌더링을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트

좌측 상단 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 대시보드 화면 이동

전체 탭 클릭 → 모든 유형의 알림 목록 표시

거래 알림 탭 클릭 → 대여 승인, 물품 인계, 반납 요청 등 거래 관련 알림 목록 표시

기업 알림 탭 클릭 → 기업 가입 승인 및 기업 상태 변경 등 기업 관련 알림 목록 표시

공지사항 탭 클릭 → 플랫폼 운영 및 시스템 점검 관련 공지사항 목록 팝업창으로 표시

알림 목록의 보기 버튼 클릭 → 해당 알림을 읽음 처리하고 관련 업무 화면으로 이동

대여 승인 알림의 보기 버튼 클릭 → SCR-008 대여 상세 화면 이동

물품 인계 알림의 보기 버튼 클릭 → SCR-015 물품 인계 화면 이동

반납 요청 알림의 보기 버튼 클릭 → SCR-016 반납 확인(검수) 화면 이동

신규 기업 가입 신청 알림의 보기 버튼 클릭 → SCR-018 플랫폼 관리자 화면 이동

플랫폼 공지사항의 보기 버튼 클릭 → 해당 공지사항 상세 내용 표시

모두 읽음 처리 버튼 클릭 → 현재 사용자의 읽지 않은 알림을 전체 읽음 상태로 변경

알림 읽음 처리 완료 → 읽지 않은 알림 표시 제거 및 사이드바 알림 건수 갱신

좌측 하단 로그아웃 아이콘 클릭 → 로그아웃 처리 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 우측 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 알림 센터 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 상단에는 전체, 거래 알림, 기업 알림, 공지사항 분류 탭을 가로로 배치하고 각 탭에 알림 건수를 표시. 우측에는 모두 읽음 처리 버튼 배치. 하단에는 알림 유형별 아이콘, 알림 제목, 상세 내용, 발생 시간, 읽지 않은 알림 표시 및 보기 버튼으로 구성된 알림 목록을 세로로 배치. 읽지 않은 알림은 파란색 원형 표시로 구분하고, 알림을 확인하면 읽음 상태가 반영되도록 구성.