04 · SCREEN DEFINITION

화면 정의서

CONFIRMED
v1.0
2026-11-04

일단 Publish | 박성은, 양병훈, 이원직, 오자현, 정종환 | 2026-11-04

#1 SCR-001 | 로그인 화면

F-002, F-007, F-035, F-036, F-038 · USR-001, USR-002, USR-003, REQ-001, REQ-036, REQ-041, REQ-048, REQ-050

화면 목적

사용자가 로그인 ID와 비밀번호를 입력하여 사용자 인증을 진행하고, 인증 성공 시 Re:Use 메인 대시보드로 이동할 수 있도록 한다. 기업 회원가입 및 아이디·비밀번호 찾기 기능으로 이동하는 진입점을 제공한다.

주요 UI 요소

Re:Use 로고 및 서비스 소개 영역, 로그인 ID 입력창, 비밀번호 입력창, 비밀번호 표시/숨김 아이콘, 아이디 저장 체크박스, 아이디·비밀번호 찾기 링크, 로그인 버튼, 기업 회원가입 버튼 및 하단 회원가입 링크.

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]
미인증(비로그인) 사용자 진입 시: 로그인 폼, 계정 찾기, 기업 회원가입 링크 등 인증 전면에 필요한 전체 UI 정상 노출

이미 로그인된 사용자 진입 시: 세션을 확인하여 일반 사용자는 SCR-003(기업 메인 대시보드), 플랫폼 관리자는 SCR-018(플랫폼 관리자) 화면으로 자동 리다이렉트 (로그인 화면 렌더링 생략)

로그인 ID와 비밀번호 입력 후 로그인 버튼 클릭 → 인증 성공 시 SCR-003 메인 대시보드 이동, 실패 시 오류 메시지 표시

아이디 저장 체크 → 로그인 ID 저장

비밀번호 눈 아이콘 클릭 → 비밀번호 표시/숨김 전환

아이디·비밀번호 찾기 클릭 → SCR-020 계정 찾기 화면 이동

기업 회원가입 클릭 → SCR-002 기업 회원가입 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고, 플랫폼 소개 문구 및 자원 공유 일러스트. 우측은 흰색 로그인 카드로 구성. 로그인 ID와 비밀번호 입력창을 세로 배치하고 비밀번호 입력창에 표시 전환(숨기기, 보이기) 아이콘 배치, 하단에 아이디 저장, 계정 찾기, 로그인, 기업 회원가입 기능 버튼 배치.

#2 SCR-002 | 기업 회원가입

F-001,F-003, F-036, F-037, F-038 · USR-003, REQ-002, REQ-036, REQ-040, REQ-041, REQ-048, REQ-050, REQ-058

화면 목적

서비스를 이용하고 싶은 모든 사용자가 기업 기본 정보, 담당자 정보 및 계정 정보를 입력하여 Re:Use 플랫폼 이용을 위한 기업 회원가입을 신청할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

Re:Use 로고 및 플랫폼 소개 영역, 기업 회원가입 제목 및 안내 문구, 기업 기본 정보 입력 영역(기업명, 사업자등록번호, 중복 확인, 업종, 기업 규모, 주소, 주소 검색), 담당자 정보 입력 영역(담당자명, 직책, 연락처, 이메일), 계정 정보 및 약관 동의 영역(아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인), 로그인으로 버튼, 회원가입 신청 버튼

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

미인증(비로그인) 사용자 진입 시: 회원가입 처리에 필요한 모든 입력 폼 및 약관 동의 UI 정상 노출

이미 로그인된 사용자 진입 시: 이미 계정이 있는 사용자이므로 회원가입 화면 렌더링을 차단하고, 세션 권한에 맞는 대시보드(SCR-003 또는 SCR-018) 화면으로 자동 리다이렉트

- 기업명, 사업자등록번호, 업종, 기업 규모 및 주소 입력 → 기업 기본 정보 입력

- 사업자등록번호 입력 후 중복 확인 버튼 클릭 → 중복 여부 확인 및 결과 메시지 표시

- 주소 검색 버튼 클릭 → 주소 검색 후 선택한 주소를 입력창에 반영

- 담당자명, 직책, 연락처 및 이메일 입력 → 담당자 정보 입력

- 아이디, 비밀번호 및 비밀번호 확인 입력 → 로그인 계정 정보 입력

- 이용약관 및 개인정보 처리방침 동의 체크 → 필수 약관 동의 여부 반영

- 회원가입 신청 버튼 클릭 → 필수 입력값, 사업자등록번호 중복 여부, 비밀번호 일치 여부 확인 후 가입 신청 완료. 기업 승인 대기 상태로 등록

- 로그인으로 버튼 클릭 → SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고, 플랫폼 소개 문구 및 자원 공유 일러스트. 우측은 흰색 기업 회원가입 화면으로 구성. 상단에 회원가입 제목과 안내 문구를 배치하고 기업 기본 정보, 담당자 정보, 계정 정보 및 약관 동의 영역을 구분하여 입력창 배치. 기업 기본 정보 영역에는 사업자등록번호 중복 확인 및 주소 검색 버튼을 배치하고, 하단에 로그인으로 돌아가기와 회원가입 신청 버튼 배치.

#3 SCR-003 | 기업 메인 대시보드

F-003, F-007, F-008, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, USR-002, REQ-003, REQ-012, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-059

화면 목적

로그인한 일반 사용자가 물품 검색, 대여 내역, 물품 관리 및 대여 요청 관리 등 주요 서비스에 접근하고, 마이페이지 및 알림과 같은 관리 서비스에 접근할 수 있게 하고, 최근 대여 요청과 추천 물품을 한눈에 확인할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 물품 검색 영역(검색어 입력창, 카테고리 및 지역 선택 드롭다운, 검색 버튼), 주요 서비스 바로가기 카드 4개, 최근 대여 요청 목록(요청 상태, 물품명, 기업명, 요청 시간, 전체 보기), 추천 물품 카드(물품 사진, 물품명, 카테고리, 위치, 더보기), 우측 하단 AI 챗봇 버튼

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]
일반 사용자 진입 시: 일반 공통 사이드바 및 자사 관련 대시보드 데이터(최근 대여 요청, 추천 물품 등) 전체 정상 노출

플랫폼 관리자 진입 시: 관리자 전용 사이드바를 유지한 상태로 표출되며, 접근 권한이 확인된 경우에만 대시보드 진입 허용

비로그인/미인증 사용자 진입 시: 대시보드 데이터 렌더링 즉시 차단 및 SCR-001 로그인 화면으로 리다이렉트

검색어 입력 및 카테고리·지역 선택 후 검색 버튼 클릭 → SCR-004 물품 검색 화면으로 이동하여 검색 조건에 맞는 물품 목록 표시

물품 검색 바로가기 카드 클릭 → SCR-004 물품 검색 화면 이동

내 대여 내역 바로가기 카드 클릭 → SCR-007 내 대여 내역 화면 이동

내 물품 관리 바로가기 카드 클릭 → SCR-011 내 물품 관리 화면 이동

대여 요청 관리 바로가기 카드 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

최근 대여 요청 목록 확인 → 요청 상태, 물품명, 기업명 및 요청 시간 표시

최근 대여 요청 항목 클릭 → SCR-008 거래 상세 화면 이동

최근 대여 요청 전체 보기 클릭 → SCR-007 내 대여 내역 화면 이동

추천 물품 카드 클릭 → SCR-005 물품 상세 화면 이동

추천 물품 더보기 클릭 → SCR-004 물품 검색(전체 물품) 화면 이동

우측 하단 AI 챗봇 플로팅 버튼 클릭 → SCR-010 AI 챗봇 기능 실행

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

우측 하단 AI 챗봇 버튼을 통해 SCR-010의 AI 챗봇 및 대여 업무 안내 기능과 연계. AI 적용 요구사항은 REQ-011, REQ-013, REQ-057이며, 추천 물품 영역은 REQ-012에 따라 AI 미적용 기능으로 구분.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 우측 상단에는 대시보드 제목과 물품 검색 영역을 배치하고, 검색어 입력창과 카테고리·지역 선택 드롭다운 및 검색 버튼 배치. 검색 영역 하단에는 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리 바로가기 카드 4개를 가로로 배치. 중앙에는 최근 대여 요청 목록을 상태별로 표시하고, 하단에는 추천 물품을 이미지 카드 형태로 배치. 우측 하단에는 AI 챗봇 플로팅 버튼 배치.

#4 SCR-004 | 물품 검색

F-003, F-007, F-009, F-010, F-011, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039 · USR-001, USR-002, REQ-004, REQ-005, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-059



화면 목적

일반 사용자가 다른 기업이 등록한 대여 가능 물품을 검색하고, 카테고리·상태·지역 등의 조건으로 검색 결과를 필터링하여 원하는 물품의 상세 정보를 확인할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 물품 검색), 물품 검색 입력창, 카테고리·상태·지역 선택 드롭다운, 초기화 버튼, 검색 결과 건수, 정렬 드롭다운(최신 등록순), 카드형·목록형 보기 전환 버튼, 물품 카드(사진, 대여 상태, 물품명, 등록 기업명, 지역, 관심 표시 아이콘), 우측 하단 AI 챗봇 버튼

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 및 플랫폼 관리자 진입 시: 정상적인 물품 검색 UI 및 전체 물품 목록이 렌더링되어 노출됨

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 접근(렌더링)을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트

- 물품명, 모델명 또는 기업명 입력 → 입력한 검색어에 해당하는 물품 목록 표시

- 카테고리 드롭다운 선택 → 선택한 카테고리에 해당하는 물품 목록 표시

- 상태 드롭다운 선택 → 대여 가능 여부 등 선택한 상태에 해당하는 물품 목록 표시

- 지역 드롭다운 선택 → 선택한 지역에 등록된 물품 목록 표시

- 초기화 버튼 클릭 → 검색어 및 필터 조건 초기화 후 전체 물품 목록 표시

- 정렬 드롭다운 선택 → 최신 등록순 등 선택한 정렬 기준에 따라 물품 목록 재정렬

- 카드형·목록형 보기 전환 버튼 클릭 → 물품 목록 표시 방식 변경

- 물품 카드 클릭 → 선택한 물품의 ID를 전달하여 SCR-005 물품 상세 화면 이동

- 좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

- 우측 하단 AI 챗봇 버튼 클릭 → SCR-010 AI 챗봇 기능 실행

- 좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

- 알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

- 로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

우측 하단 AI 챗봇 플로팅 버튼을 통해 SCR-010의 AI 챗봇 기능과 연계. 물품 검색 및 필터링 기능 자체에는 AI를 적용하지 않음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 물품 검색 제목 및 안내 문구를 배치하고, 하단에 검색어 입력창과 카테고리·상태·지역 선택 드롭다운 및 초기화 버튼 배치. 검색 영역 아래에는 검색 결과 건수, 정렬 드롭다운, 카드형·목록형 보기 전환 버튼을 배치하고, 하단에는 물품 사진, 대여 상태, 물품명, 등록 기업명, 지역 및 관심 표시 아이콘을 포함한 물품 카드를 가로로 배치. 우측 하단에는 AI 챗봇 플로팅 버튼 배치

#5 SCR-005 | 물품 상세

F-003, F-007, F-011, F-018, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039 · USR-001, USR-002, REQ-006, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 선택한 물품의 사진, 상세 정보, 대여 조건 및 제공 기업 정보를 확인하고, 대여 가능 여부를 판단하여 물품 대여를 신청할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 물품 검색 > 물품 상세), 물품 이미지 갤러리(대표 이미지, 이전·다음 버튼, 썸네일, 이미지 순서), 대여 상태 배지, 물품명, 카테고리, 등록일, 물품 요약 설명, 물품 기본 정보(모델명, 수량, 대여 기간, 대여 조건, 지역), 대여 요청하기 버튼, 제공 기업 정보(기업명, 인증 상태, 업종, 기업 규모, 담당자, 연락처, 이메일), 상세 설명·사양 정보·유의사항 탭, 물품 설명 및 주요 사양 정보

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 및 플랫폼 관리자 진입 시: 정상적인 물품 상세 UI 및 해당 물품의 정보가 렌더링되어 노출됨

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 접근(렌더링)을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트

물품 상세 화면 진입 → 선택한 물품의 사진, 기본 정보, 대여 조건 및 제공 기업 정보 표시

대표 이미지 좌우 화살표 클릭 → 이전 또는 다음 물품 이미지로 전환

하단 이미지 썸네일 클릭 → 선택한 이미지를 대표 이미지 영역에 표시

상세 설명 탭 클릭 → 물품 설명 및 주요 사양 정보 표시

사양 정보 탭 클릭 → 물품의 모델명, 규격 및 상세 사양 정보 표시

유의사항 탭 클릭 → 물품 사용 및 대여 시 주의사항 표시

대여 요청하기 버튼 클릭 → 선택한 물품의 ID를 전달하여 SCR-006 물품 대여 신청 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '물품 검색' 텍스트 클릭 → SCR-004 물품 검색 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '물품 상세' 텍스트 클릭 → 현재 SCR-005 물품 상세 화면 유지

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 물품 상세 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 물품 대표 이미지와 이전·다음 버튼 및 썸네일 목록을 배치하고, 중앙에는 물품명, 카테고리, 등록일, 요약 설명, 모델명, 수량, 대여 기간, 대여 조건 및 지역 정보를 표시. 물품 정보 하단에는 대여 요청하기 버튼을 배치하고, 우측에는 제공 기업 정보를 별도 카드로 구성. 하단에는 상세 설명, 사양 정보, 유의사항 탭을 배치하여 선택한 탭에 해당하는 물품 정보를 표시.

#6 SCR-006 | 물품 대여 신청

F-003, F-007, F-011, F-012, F-018, F-025, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, USR-002, REQ-007, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-043, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-058, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 선택한 물품의 정보(사진, 제품명, 기업명, 상태 등)를 확인하고, 대여 기간과 사용 목적 및 요청 메시지를 입력하여 물품 제공 기업에 대여를 신청할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 물품 상세 > 대여 신청), 대여 신청 제목 및 안내 문구, 선택 물품 정보 카드(물품 사진, 물품명, 제공 기업명, 대여 상태), 대여 기간 선택 영역(시작일·종료일 날짜 선택), 사용 목적 선택 드롭다운, 요청 메시지 입력창(선택, 최대 200자), 이전으로 버튼, 대여 신청하기 버튼

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 및 플랫폼 관리자 진입 시: 선택한 물품의 정보가 바인딩된 상태로 대여 신청 폼이 정상 노출됨

• 물품 제공 기업(자사) 담당자 접근 시: 자사가 등록한 물품을 스스로 대여 신청하는 것을 방지하기 위해 폼 접근을 차단하거나 대여 신청하기 버튼을 비활성화 처리

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 렌더링을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트

대여 신청 화면 진입 → 선택한 물품의 사진, 물품명, 제공 기업명 및 대여 신청서 표시

대여 시작일 및 종료일 선택 → 선택한 대여 기간 반영 및 날짜 유효성 검사

사용 목적 드롭다운 선택 → 선택한 사용 목적을 대여 신청 정보에 반영

요청 메시지 입력 → 제공 기업에 전달할 요청 사항 입력 및 최대 200자 제한 적용

대여 신청하기 버튼 클릭 → 필수 입력값, 대여 기간, 물품 대여 가능 여부 및 중복 대여 여부 검증 후 신청 등록

대여 신청 성공 → 대여 요청 상태를 승인 대기로 저장하고 신청 완료 메시지 표시

대여 신청 실패 → 입력 오류 또는 대여 불가 사유 안내

이전으로 버튼 클릭 → SCR-005 물품 상세 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '물품 상세' 텍스트 클릭 → SCR-005 물품 상세 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 대여 신청 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 선택한 물품의 사진, 물품명, 제공 기업명 및 대여 상태를 표시하는 카드 배치. 중앙 우측에는 대여 시작일과 종료일 선택창, 사용 목적 드롭다운 및 요청 메시지 입력창을 세로로 배치. 하단 좌측에는 이전으로 버튼, 우측에는 대여 신청하기 버튼 배치.

#7 SCR-007 | 내 대여 내역

F-003, F-007, F-013, F-014, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039 · USR-001, REQ-008, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 자사에서 신청한 물품 대여 내역과 진행 상태 및 이력을 조회하고, 상태별·기간별로 내역을 구분하여 확인할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 내 대여 내역), 화면 제목 및 안내 문구, 대여 상태별 필터 탭(전체, 진행 중, 승인됨, 대여 중, 반납 완료, 거절됨), 전체 기간 선택 버튼(캘린더 아이콘), 대여 내역 테이블(신청일, 물품명 및 썸네일, 제공 기업, 대여 기간, 상태, 상세), 상태 배지, 상세 보기 버튼

액션 → 결과

내 대여 내역 화면 진입 → 로그인 사용자가 소속된 기업의 대여 신청 및 거래 내역만 조회하고, 다른 기업의 비공개 거래 내역은 표시하지 않음

전체 탭 클릭 → 모든 대여 신청 및 이용 내역 표시

진행 중 탭 클릭 → 현재 진행 중 상태인 대여 요청 목록 표시

승인됨 탭 클릭 → 제공 기업이 승인한 대여 요청 목록 표시

대여 중 탭 클릭 → 인계 및 수령이 완료되어 대여 중인 물품 목록 표시

반납 완료 탭 클릭 → 반납 및 검수가 완료된 대여 내역 표시

거절됨 탭 클릭 → 제공 기업이 반려한 대여 요청 목록 표시

전체 기간 선택 버튼 클릭 → 날짜 선택창을 통해 조회 기간 설정 및 해당 기간의 대여 내역 표시

대여 내역의 상세 보기 버튼 클릭 → 선택한 거래 ID를 전달하여 SCR-008 거래 상세 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 내 대여 내역 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 상단에는 전체, 진행 중, 승인됨, 대여 중, 반납 완료, 거절됨 상태별 필터 탭과 기간 선택 버튼을 배치. 하단에는 신청일, 물품명 및 썸네일, 제공 기업, 대여 기간, 상태, 상세 보기 버튼으로 구성된 대여 내역 테이블을 배치하고, 대여 상태를 색상별 배지로 구분하여 표시.

#8 SCR-008 | 대여 상세

F-003, F-014, F-015, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, REQ-009, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-042, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-050, REQ-059



화면 목적

일반 사용자가 신청한 물품의 대여 상세 정보와 현재 진행 상태를 확인하고, 대여 중인 물품의 반납을 신청할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 내 대여 내역 > 대여 상세), 화면 제목 및 안내 문구, 물품 정보 카드(물품 사진, 물품명, 기업명), 대여 정보 영역(상태 배지, 신청일, 대여 기간, 사용 목적, 대여 가이드), 진행 현황 영역(대여 신청, 승인 완료, 대여 중, 반납 예정), 목록으로 버튼, 반납 신청하기 버튼

액션 → 결과

대여 상세 화면 진입 → 선택한 거래의 물품 정보, 대여 기간, 사용 목적 및 현재 진행 상태 표시

대여 진행 현황 확인 → 대여 신청, 승인 완료, 대여 중, 반납 예정 단계별 진행 상태 표시

반납 신청하기 버튼 클릭 → 선택한 거래 ID를 전달하여 SCR-009 물품 반납 신청 화면 이동

목록으로 버튼 클릭 → SCR-007 내 대여 내역 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '내 대여 내역' 텍스트 클릭 → SCR-007 내 대여 내역 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 대여 상세 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 물품 사진, 물품명 및 기업명을 표시하는 카드 배치. 중앙에는 대여 상태, 신청일, 대여 기간, 사용 목적 및 대여 가이드를 표시하는 상세 정보 영역을 배치하고, 우측에는 대여 신청부터 반납 예정까지의 진행 현황을 단계별로 표시. 하단 좌측에는 목록으로 버튼, 우측에는 반납 신청하기 버튼 배치.

#9 SCR-009 | 반납 신청

F-003, F-015, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, REQ-010, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-042, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-053, REQ-054, REQ-058, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 대여 중인 물품의 반납 예정 정보와 물품 상태를 확인하고, 반납 메모 및 물품 사진을 첨부하여 제공 기업에 반납을 신청할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 대여 내역 > 반납 신청), 화면 제목 및 안내 문구, 선택 물품 정보 카드(물품 사진, 물품명, 제공 기업명, 대여 상태), 반납 예정 정보(대여 기간, 반납 예정일, 대여 기업), 반납 메모 입력창(선택, 최대 200자), 반납 사진 첨부 영역(JPG·PNG, 최대 10MB), 이전으로 버튼, 반납 신청하기 버튼

액션 → 결과

반납 신청 화면 진입 → 로그인한 일반 기업 사용자의 소속 기업과 선택한 거래의 이용 기업 정보를 확인하고, 일치하는 경우 물품 정보, 대여 상태 및 반납 예정 정보를 표시하고 반납 신청 기능 활성화

물품 제공 기업 담당자 또는 권한이 없는 사용자 접근 → 반납 신청 화면 접근 제한 및 권한 안내 메시지 표시

일반 사용자 권한 확인 → 해당 거래의 이용 기업 담당자인 경우에만 반납 신청 기능 활성화

물품 제공 기업 담당자 또는 권한이 없는 사용자 접근 → 반납 신청 기능 제한 및 접근 권한 안내 메시지 표시

반납 예정 정보 확인 → 대여 기간, 반납 예정일 및 대여 기업 정보 표시

반납 메모 입력 → 물품 상태 및 특이사항 입력, 최대 200자 제한 적용

반납 사진 첨부 영역 클릭 또는 사진 드래그 → JPG·PNG 형식의 물품 사진 업로드 및 파일 크기 검증(최대 10MB)

반납 신청하기 버튼 클릭 → 서버에서 로그인 사용자 인증 상태, 해당 거래의 이용 기업 일치 여부, 대여 상태 및 반납 신청 가능 여부를 검증한 후 반납 메모와 첨부 사진을 저장하고 반납 신청 등록

반납 신청 성공 → 거래 상태를 반납 검수 대기로 변경하고 신청 완료 메시지 표시

반납 신청 실패 → 권한 부족, 입력 오류, 사진 업로드 실패 또는 반납 신청 불가 사유 안내

이전으로 버튼 클릭 → SCR-008 대여 상세 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '대여 내역' 텍스트 클릭 → SCR-007 내 대여 내역 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 반납 신청 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 선택한 물품의 사진, 물품명, 제공 기업명 및 대여 상태를 표시하는 카드 배치. 중앙에는 대여 기간, 반납 예정일 및 대여 기업 정보를 표시하는 반납 예정 정보 영역과 반납 사진 첨부 영역을 세로로 배치. 중앙 우측에는 반납 메모 입력창을 배치하고, 하단 좌측에는 이전으로 버튼, 우측에는 반납 신청하기 버튼 배치. 반납 신청 화면은 해당 거래의 이용 기업 담당자에게만 접근 권한을 부여하고 반납 신청하기 버튼을 활성화하며, 물품 제공 기업 담당자 및 권한이 없는 사용자는 접근할 수 없도록 구성. 권한이 없는 사용자가 접근할 경우 안내 메시지를 표시하고, 반납 신청 처리 시 서버에서 로그인 사용자 인증 상태, 이용 기업 일치 여부 및 거래의 반납 신청 가능 상태를 재검증하도록 구성.

#10 SCR-010 | AI 어시스턴트

F-003, F-009, F-011, F-013, F-031, F-032, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039 · USR-001, USR-002, REQ-011, REQ-013, REQ-034, REQ-035, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-044, REQ-048, REQ-049, REQ-050, REQ-057, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 AI 어시스턴트를 통해 물품 검색 방법 및 대여·반납 절차를 안내받고, 로그인한 사용자 본인의 대여 신청 현황을 조회하거나 검색 결과 리스트 중 선택한 물품의 상세 화면으로 이동할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

Re:Use AI 어시스턴트 로고 및 제목, 최소화·닫기 버튼, AI 캐릭터 및 환영 메시지, 빠른 질문 버튼(물품 찾기 안내, 대여 신청 방법, 신청 현황 확인, 반납 절차 안내), 사용자·AI 대화 메시지 영역, 스크롤 기능, 물품 검색 결과 목록(물품 사진, 물품명, 대여 상태, 재고 수량), 메시지 입력창, 메시지 전송 버튼

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 및 플랫폼 관리자 진입 시: 대시보드 및 각 화면 우측 하단의 AI 챗봇 버튼을 통해 정상적으로 팝업 화면이 호출되고 챗봇 기능이 활성화됨

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 챗봇 플로팅 버튼 자체가 비노출됨

최소화 버튼 클릭 → AI 챗봇 팝업 창 최소화

닫기 버튼 클릭 → AI 챗봇 팝업 창 닫기

물품 찾기 안내 버튼 클릭 → 물품 검색 방법 및 이용 안내를 챗봇 대화창에 텍스트로 출력

대여 신청 방법 버튼 클릭 → 물품 대여 신청 절차 및 이용 방법을 챗봇 대화창에 텍스트로 출력

신청 현황 확인 버튼 클릭 → 링크를 통해 SCR-007(내 대여 내역) 화면으로 이동

반납 절차 안내 버튼 클릭 → 물품 반납 신청 방법 및 검수 절차를 챗봇 대화창에 텍스트로 출력

메시지 입력창에 질문 입력 후 Enter 키 입력 또는 전송 버튼 클릭 → 작성한 메시지를 전송하고 AI 응답 표시

AI 응답 대기 → 로딩 또는 진행 상태 표시 후 AI 응답 출력

AI 물품 추천 요청 → 사용자 질문을 분석하여 적합한 물품을 추천하고 물품 정보 및 추천 사유를 카드 또는 목록 형태로 출력

AI 추천 결과 확인 → 사용자가 추천된 물품의 정보와 추천 사유를 직접 검토하고 선택

대화 메시지 영역 스크롤 → 이전 대화 내용 및 출력된 목록 확인

새로운 메시지 또는 AI 응답 출력 → 대화 영역이 최신 메시지 위치로 자동 스크롤(ScrollTo)

물품 검색 및 추천 결과 목록의 물품 셀 클릭 → 선택한 물품 ID를 전달하여 SCR-005 물품 상세 화면으로 이동

SCR-005 물품 상세 화면에서 대여 요청하기 버튼 클릭 → 사용자가 물품 정보와 대여 조건을 확인한 후 SCR-006 대여 신청 화면으로 이동

SCR-006 대여 신청 화면에서 대여 신청하기 버튼 클릭 → 사용자가 대여 정보를 최종 확인하고 직접 신청 처리

AI 서비스 오류 또는 응답 실패 → 오류 메시지 표시 및 일반 물품 검색·대여 기능 이용 안내

AI 연동 지점

ReUse_Assistant와 연동하여 사용자가 입력한 질문을 분석하고 물품 검색 업무 관련 답변 제공. 빠른 질문 버튼 중 물품 찾기 안내, 대여 신청 방법, 반납 절차 안내는 미리 정의된 안내 텍스트를 출력하며, 신청 현황 확인은 SCR-007로 페이지 전환. 물품 검색 결과는 클릭 가능한 목록으로 제공하고, 선택한 물품 ID를 전달하여 SCR-005 물품 상세 화면으로 이동.

와이어프레임 메모 팝업 상단에는 남색 헤더와 Re AI 어시스턴트 로고 및 제목, 최소화·닫기 버튼 배치. 헤더 하단에는 AI 캐릭터와 환영 메시지를 배치하고, 그 아래 물품 찾기 안내, 대여 신청 방법, 신청 현황 확인, 반납 절차 안내 버튼을 2열로 배치. 중앙에는 사용자와 AI의 대화 메시지 및 물품 검색·추천 결과를 카드 또는 목록 형태로 표시하고, 추천 물품의 정보와 추천 사유를 사용자가 확인할 수 있도록 구성. 대화 내용이 많아질 경우 스크롤할 수 있도록 구성하고, 새로운 메시지나 AI 응답이 출력되면 ScrollTo를 통해 최신 메시지 위치로 자동 이동하도록 구성. 하단에는 메시지 입력창 및 전송 버튼을 배치하고 Enter 키 또는 전송 버튼을 통한 메시지 전송 지원. 추천 물품 선택 시 SCR-005 물품 상세 화면으로 이동하며, 사용자가 상세 정보와 대여 조건을 직접 검토한 후 SCR-006에서 최종 대여 신청하도록 구성. AI는 추천과 업무 안내만 수행하고 실제 대여 신청은 사용자가 최종 결정하는 HITL 구조를 적용.

#11 SCR-011 | 내 물품 관리

F-003, F-016, F-017, F-018, F-019, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, USR-002, REQ-014, REQ-015, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 자사에서 등록한 물품의 목록과 통계, 대여 상태를 조회하고, 검색 및 필터링을 통해 물품을 관리하거나 신규 물품을 등록하고 기존 물품 정보를 수정할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 내 물품 관리), 화면 제목 및 안내 문구, 물품 등록 버튼, 물품 현황 요약 카드(등록 물품, 대여 가능, 대여 중, 점검/기타), 물품명·모델명 검색창, 카테고리·상태 선택 드롭다운, 초기화 버튼, 등록 물품 목록 테이블(물품명 및 썸네일, 카테고리, 대

액션 → 결과

내 물품 관리 화면 진입 → 로그인 사용자의 인증 상태와 소속 기업을 확인하고, 해당 기업이 등록한 물품 목록 및 상태별 물품 현황 통계만 표시

등록 물품 현황 통계 확인 → 자사에서 등록한 전체 물품 수 표시

대여 가능 현황 통계 확인 → 현재 대여 가능한 물품 수 표시

대여 중 현황 통계 확인 → 현재 다른 기업에 대여 중인 물품 수 표시

점검/기타 현황 통계 확인 → 점검 필요 또는 기타 상태인 물품 수 표시

물품명 또는 모델명 입력 → 검색어에 해당하는 자사 등록 물품 목록 표시

카테고리 드롭다운 선택 → 선택한 카테고리에 해당하는 물품 목록 표시

상태 드롭다운 선택 → 선택한 대여 상태에 해당하는 물품 목록 표시

초기화 버튼 클릭 → 검색어 및 필터 조건 초기화 후 전체 등록 물품 목록 표시

물품 등록 버튼 클릭 → SCR-012 물품 등록 화면 이동

물품 목록의 수정 버튼 클릭 → 선택한 물품 ID를 전달하여 SCR-012 물품 수정 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 내 물품 관리 제목 및 안내 문구를 배치하고, 우측 상단에는 물품 등록 버튼 배치. 제목 하단에는 등록 물품, 대여 가능, 대여 중, 점검/기타 현황을 표시하는 요약 카드 4개를 가로로 배치. 중앙에는 물품명·모델명 검색창, 카테고리·상태 선택 드롭다운 및 초기화 버튼을 배치하고, 하단에는 물품명 및 썸네일, 카테고리, 대여 상태, 등록일, 수정 버튼으로 구성된 물품 목록 테이블 배치.

#12 SCR-012 | 물품 등록 및 수정

F-003, F-016, F-017, F-018, F-019, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, USR-002, REQ-015, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-052, REQ-053, REQ-058, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 자사에서 공유할 물품의 사진, 물품명, 카테고리, 모델명, 수량 및 대여 조건 등의 기본 정보를 신규 등록하거나, 기존에 등록한 물품의 정보를 조회하고 수정하여 관리할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 내 물품 관리 > 물품 등록 및 수정), 화면 제목 및 안내 문구, 물품 사진 등록·변경 영역(클릭·드래그 업로드, 최대 5장), 등록 사진 썸네일 및 사진 추가 버튼, 대표 이미지 변경 버튼(수정 시), 물품명 입력창, 카테고리 선택 드롭다운, 모델명 입력창, 수량 조절 버튼(-/+), 대여 기간 선택 드롭다운, 대여 조건 입력창(최대 200자), 취소 버튼, 등록하기 버튼

액션 → 결과

신규 물품 등록 화면 진입 → 일반 사용자의 인증 상태 및 일반 기업 사용자 권한을 확인하고, 권한이 있는 경우 빈 입력 폼을 표시하여 신규 물품 정보 입력 가능

기존 물품 수정 화면 진입 → 선택한 물품 ID와 일반 사용자의 소속 기업을 확인하고, 해당 기업이 등록한 물품인 경우 기존 물품 정보 및 등록 사진을 조회하여 입력 항목에 표시

권한이 없는 사용자 또는 다른 기업의 물품 수정 화면 접근 → 화면 접근 및 물품 정보 조회를 차단하고 권한 안내 메시지 표시

물품 사진 등록 영역 클릭 또는 사진 드래그 → 물품 사진 업로드 및 썸네일 표시(최대 5장)

사진 추가 버튼 클릭 → 기존 등록 사진을 유지하면서 추가 사진 선택 및 업로드

등록된 사진 썸네일 클릭 → 선택한 사진을 대표 이미지 영역에 표시

대표 이미지 변경 버튼 클릭 → 수정할 물품의 대표 이미지 변경

물품명 입력 또는 수정 → 신규 물품명 입력 또는 기존 물품명 변경

카테고리 드롭다운 선택 → 선택한 물품 카테고리 반영

모델명 입력 또는 수정 → 물품 모델명 정보 입력 및 변경

수량 감소(-) 버튼 클릭 → 물품 등록 수량 1개 감소(최소 1개 유지)

수량 증가(+) 버튼 클릭 → 물품 등록 수량 1개 증가

대여 기간 드롭다운 선택 → 물품의 최대 대여 가능 기간 설정 또는 변경

대여 조건 입력 또는 수정 → 물품 사용 가능 범위 및 유의사항 입력·변경(최대 200자)

신규 등록 상태에서 등록하기 버튼 클릭 → 필수 입력값과 수량 유효성을 검사하고, 서버에서 로그인 사용자 권한 및 소속 기업을 검증한 후 해당 기업의 신규 물품 정보와 사진 저장

신규 물품 등록 성공 → 등록 완료 메시지 표시 후 SCR-011 내 물품 관리 화면 이동

기존 물품 수정 상태에서 등록하기 버튼 클릭 → 필수 입력값을 검사하고, 서버에서 로그인 사용자 권한과 물품 소유 기업 및 현재 대여 상태를 검증한 후 수정 가능한 물품의 기본 정보와 사진 저장

기존 물품 수정 성공 → 수정 완료 메시지 표시 후 SCR-011 내 물품 관리 화면 이동

물품 등록 또는 수정 실패 → 필수값 누락, 수량 오류, 권한 제한, 물품 상태 제한 또는 저장 오류 메시지 표시

취소 버튼 클릭 → 확인 팝업창 표시 후 '네' 선택 시 변경 내용을 저장하지 않고 SCR-011 내 물품 관리 화면 이동,

'아니오' 선택 시 현재 화면 유지

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '내 물품 관리' 텍스트 클릭 → SCR-011 내 물품 관리 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 로그인 사용자의 권한에 따라 접근 가능한 메뉴의 해당 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 물품 등록 및 수정 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 물품 사진 등록 영역과 등록된 사진 썸네일 및 사진 추가 버튼을 배치하고, 수정 시 기존 대표 이미지와 대표 이미지 변경 버튼을 표시. 중앙 우측에는 물품명, 카테고리, 모델명, 수량, 대여 기간 및 대여 조건 입력 영역을 배치. 신규 등록 시 빈 입력 폼을 표시하고, 수정 시 기존 물품 정보를 각 입력 항목에 표시하여 변경할 수 있도록 구성. 하단 우측에는 취소 버튼과 등록하기 버튼을 배치.

#13 SCR-013 | 대여 요청 관리

F-003, F-020, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039 · USR-001, REQ-016, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-041, REQ-042, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 자사에서 등록한 물품에 대해 다른 기업이 신청한 대여 요청을 조회하고, 승인 대기, 인계 대기, 반납 검수 단계별로 구분하여 요청 내역과 처리 상태를 확인할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 대여 요청 관리), 화면 제목 및 안내 문구, 요청 상태별 필터 탭(승인 대기, 인계 대기, 반납 검수), 요청자 기업명·물품명 검색창, 대여 요청 목록 테이블(요청일, 요청 기업, 요청 물품 및 썸네일, 대여 기간, 상태, 처리), 상태별 배지(승인 대기, 승인 완료, 반려), 상세 버튼

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 진입 시: 로그인한 사용자의 소속 기업 ID를 기준으로, 자사가 '등록(제공)'한 물품에 대해 타 기업이 신청한 대여 요청 내역만 필터링되어 정상 노출됨.

• 타 기업 데이터 접근 통제: 다른 기업이 등록한 물품에 대한 대여 요청 내역은 목록에 일절 노출되지 않도록 엄격한 데이터 격리 적용.

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 렌더링을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트.

대여 요청 관리 화면 진입 → 자사에서 등록한 물품에 대해 다른 기업이 신청한 대여 요청 목록과 진행 상태 표시

승인 대기 탭 클릭 → 승인 또는 반려 처리가 필요한 대여 요청 목록 표시

인계 대기 탭 클릭 → 대여 승인 후 물품 인계 및 수령 확인이 필요한 요청 목록 표시

반납 검수 탭 클릭 → 반납 신청이 완료되어 물품 상태 확인 및 검수가 필요한 요청 목록 표시

요청자 기업명 또는 물품명 입력 → 입력한 검색어에 해당하는 대여 요청 목록 표시

대여 요청 목록의 상세 버튼 클릭 → 선택한 거래 ID와 현재 처리 상태에 따라 SCR-014 대여 승인 및 반려, SCR-015 물품 인계 및 수령 확인 또는 SCR-016 반납 물품 검수 화면으로 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 대여 요청 관리 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 상단에는 승인 대기, 인계 대기, 반납 검수 상태별 필터 탭을 가로로 배치하고, 우측에는 요청자 기업명 및 물품명 검색창 배치. 하단에는 요청일, 요청 기업, 요청 물품 및 썸네일, 대여 기간, 상태, 상세 버튼으로 구성된 대여 요청 목록 테이블을 배치하고, 요청 상태를 색상별 배지로 구분하여 표시.

#14 SCR-014 | 대여 요청 처리

F-003, F-021, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, REQ-017, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-042, REQ-043, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-058, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 자사 물품에 대해 다른 기업이 신청한 대여 요청의 상세 정보를 확인하고, 요청 내용을 검토하여 승인 또는 반려 처리할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 대여 요청 관리 > 대여 요청 상세), 화면 제목 및 안내 문구, 요청 물품 정보 카드(물품 사진, 물품명, 대여 상태), 요청 정보 영역(요청 기업, 요청일시, 대여 기간, 사용 목적, 요청 메시지), 처리 영역(승인·반려 라디오 버튼, 처리 메모 입력창 및 글자 수 표시), 목록으로 버튼, 처리 완료 버튼

액션 → 결과

대여 요청 상세 화면 진입 → 선택한 거래 ID를 기준으로 요청 물품 정보, 요청 기업, 요청일시, 대여 기간, 사용 목적 및 요청 메시지 표시

승인 라디오 버튼 클릭 → 승인 항목 선택 및 반려 항목 선택 해제

반려 라디오 버튼 클릭 → 반려 항목 선택 및 승인 항목 선택 해제

처리 메모 입력 → 승인 또는 반려 사유 및 안내사항 입력(최대 200자)

승인 선택 후 처리 완료 버튼 클릭 → 사용자 권한, 요청 상태, 대여 가능 수량 및 기간 중복 여부 검증 후 대여 요청 승인 처리

대여 요청 승인 성공 → 요청 상태를 승인 완료로 변경하고 인계 대기 단계로 전환한 후 완료 메시지 표시

반려 선택 후 처리 완료 버튼 클릭 → 사용자 권한 및 요청 상태 검증 후 대여 요청 반려 처리

대여 요청 반려 성공 → 요청 상태를 반려로 변경하고 완료 메시지 표시

처리 완료 후 → SCR-013 대여 요청 관리 화면으로 이동하여 변경된 요청 상태 표시

승인 또는 반려 처리 실패 → 권한 부족, 이미 처리된 요청, 대여 가능 수량 부족 또는 중복 대여 등의 오류 메시지 표시

목록으로 버튼 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '대여 요청 관리' 텍스트 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

대여 요청 상세 화면 진입 → 로그인 사용자가 해당 물품의 제공 기업 담당자인지 확인하고, 권한이 있는 경우 승인·반려 처리 기능 제공

이용 기업 담당자 또는 권한이 없는 사용자 접근 → 승인·반려 처리 기능 제한 및 권한 안내 메시지 표시

처리 완료 버튼 클릭 → 서버에서 제공 기업 담당자 권한과 대여 요청 상태를 재검증한 후 승인 또는 반려 처리

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 대여 요청 상세 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측에는 요청 물품의 사진, 물품명 및 대여 상태를 표시하는 카드 배치. 중앙에는 요청 기업, 요청일시, 대여 기간, 사용 목적 및 요청 메시지를 표시하는 요청 정보 영역 배치. 중앙 우측에는 승인·반려 라디오 버튼과 처리 메모 입력창을 배치. 하단 좌측에는 목록으로 버튼, 우측에는 처리 완료 버튼 배치.

승인·반려 선택 영역과 처리 완료 버튼은 해당 물품의 제공 기업 담당자에게만 노출하도록 구성. 이용 기업 담당자 및 권한이 없는 사용자는 승인·반려 기능을 사용할 수 없으며, 처리 시 서버에서 권한과 요청 상태를 재검증하도록 구성.

#15 SCR-015 | 인계 및 수령 확인

F-003, F-022, F-023, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, REQ-018, REQ-019, REQ-020, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-042, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-054, REQ-058, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 승인된 대여 요청의 물품 정보와 대여 조건을 확인하고, 물품 제공 기업의 인계 확인 및 물품 이용 기업의 수령 확인을 통해 실제 물품 전달 여부를 기록하며, 양측 확인 완료 시 대여 중 상태로 전환할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 대여 요청 관리 > 물품 인계), 화면 제목 및 안내 문구, 대여 진행 단계 표시(대여 승인, 물품 인계, 대여 중), 물품 정보 카드(물품 사진, 물품명, 제공 기업명), 대여 정보 영역(대여 기업, 대여 기간, 사용 목적, 담당자), 인계·수령 확인 영역(제공 기업 인계 확인, 대여 기업 수령 확인), 인계 확인 버튼, 수령 확인 버튼, 양측 확인 안내 문구, 목록으로 버튼, 양측 확인 후 대여 시작 버튼

액션 → 결과

물품 인계 화면 진입 → 선택한 거래 ID를 기준으로 승인된 대여 정보와 현재 인계 및 수령 확인 상태 표시

대여 진행 단계 확인 → 대여 승인 완료, 물품 인계 진행 중, 대여 중 단계를 구분하여 표시

제공 기업 담당자가 인계 확인 버튼 클릭 → 로그인한 사용자가 해당 물품의 제공 기업 담당자인지 검증 후 물품 인계 완료 상태 저장

물품 인계 확인 완료 → 인계 확인 버튼의 상태를 완료로 변경하고 확인 결과 표시

대여 기업 담당자가 수령 확인 버튼 클릭 → 로그인한 사용자가 해당 물품의 대여 기업 담당자인지 검증 후 물품 수령 완료 상태 저장

물품 수령 확인 완료 → 수령 확인 버튼의 상태를 완료로 변경하고 확인 결과 표시

인계 또는 수령 확인이 완료되지 않은 상태에서 대여 시작 버튼 클릭 → 양측 확인이 필요하다는 안내 메시지 표시 및 대여 시작 제한

양측 인계 및 수령 확인 완료 → 대여 시작 버튼 활성화 및 대여 시작 가능 상태 표시

양측 확인 후 대여 시작 버튼 클릭 → 서버에서 인계·수령 확인 상태와 사용자 권한을 검증한 후 대여 상태를 대여 중으로 변경

대여 시작 처리 성공 → 대여 상태를 대여 중으로 변경하고 진행 단계를 갱신한 후 완료 메시지 표시

인계·수령 확인 또는 대여 시작 처리 실패 → 권한 부족, 중복 확인 또는 잘못된 대여 상태에 대한 오류 메시지 표시

목록으로 버튼 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '대여 요청 관리' 텍스트 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

물품 인계 화면 진입 → 로그인 사용자가 해당 거래의 제공 기업 담당자인지 이용 기업 담당자인지 확인하고 역할에 맞는 확인 버튼 표시

제공 기업 담당자 화면 진입 → 인계 확인 버튼만 활성화하고 수령 확인 버튼은 비활성화

이용 기업 담당자 화면 진입 → 수령 확인 버튼만 활성화하고 인계 확인 버튼은 비활성화

권한이 없는 사용자 접근 → 인계·수령 확인 기능 제한 및 권한 안내 메시지 표시

인계 확인 버튼 클릭 → 서버에서 제공 기업 담당자 권한 및 거래 상태를 검증한 후 인계 완료 처리

수령 확인 버튼 클릭 → 서버에서 이용 기업 담당자 권한 및 거래 상태를 검증한 후 수령 완료 처리

양측 확인 완료 → 거래 상태를 대여 중으로 변경하고 대여 시작 처리

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 물품 인계 제목 및 안내 문구를 배치. 상단 중앙에는 대여 승인, 물품 인계, 대여 중으로 구성된 진행 단계 표시 영역을 배치하고 현재 단계인 물품 인계를 강조. 중앙 좌측에는 물품 사진, 물품명 및 제공 기업명을 표시하는 카드 배치. 중앙에는 대여 기업, 대여 기간, 사용 목적 및 담당자 정보를 표시하는 대여 정보 영역 배치. 중앙 우측에는 제공 기업의 인계 확인 버튼과 대여 기업의 수령 확인 버튼을 구분하여 배치하고, 하단에는 양측 확인 안내 문구 표시. 화면 하단 좌측에는 목록으로 버튼, 우측에는 양측 확인 후 대여 시작 버튼 배치.
인계·수령 확인 영역은 로그인 사용자의 거래상 역할에 따라 버튼 활성화 상태를 구분하도록 구성. 제공 기업 담당자에게는 인계 확인 버튼만 활성화하고, 이용 기업 담당자에게는 수령 확인 버튼만 활성화. 상대 기업의 확인 버튼은 비활성화하고 확인 완료 여부를 상태로 표시. 양측 확인이 완료되면 대여 중 상태로 전환하며, 모든 확인 처리 시 서버에서 사용자 권한과 거래 상태를 검증하도록 구성.

#16 SCR-016 | 반납 확인(검수)

F-003, F-023, F-024, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, REQ-021, REQ-022, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-040, REQ-041, REQ-042, REQ-045, REQ-046, REQ-047, REQ-048, REQ-050, REQ-053, REQ-054, REQ-058, REQ-059

화면 목적

일반 사용자가 자사 물품에 대한 반납 요청의 거래 정보와 물품 상태를 확인하고, 반납된 물품의 정상 또는 이상 여부를 검수하여 검수 결과에 따라 반납을 완료하고 물품 상태를 변경할 수 있도록 제공하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 대여 요청 관리 > 반납 확인), 화면 제목 및 안내 문구, 거래 정보 영역(거래번호, 요청 기업, 물품, 대여 기간, 반납 예정일, 상태), 물품 정보 영역(물품 사진, 물품명, 수량, 대여 상태, 반납 상태), 반납 검수 영역(정상·이상 있음 라디오 버튼, 검수 사진 첨부 및 삭제, 검수 메모 입력창 및 글자 수 표시), 목록으로 버튼, 반납 완료 버튼

액션 → 결과

반납 확인(검수) 화면 진입 → 선택한 거래 ID를 기준으로 로그인 사용자의 소속 기업과 해당 거래의 물품 제공 기업이 일치하는지 검증하고, 권한이 있는 경우 거래 정보, 물품 정보 및 현재 반납 상태 표시

이용 기업 담당자 또는 권한이 없는 사용자 접근 → 반납 검수 화면 접근 및 검수 처리 기능 차단, 권한 안내 메시지 표시

정상 (이상 없음) 라디오 버튼 클릭 → 물품 상태를 정상으로 선택하고 이상 있음 항목 선택 해제

이상 있음 (확인 필요) 라디오 버튼 클릭 → 물품 상태를 이상 있음으로 선택하고 정상 항목 선택 해제

검수 사진 추가 버튼 클릭 → 반납 물품의 상태를 확인할 수 있는 사진 선택 및 첨부

첨부된 검수 사진의 삭제(X) 버튼 클릭 → 선택한 검수 사진 삭제

검수 메모 입력 → 반납 물품의 상태 및 검수 내용을 입력(최대 200자)

정상 선택 후 반납 완료 버튼 클릭 → 서버에서 제공 기업 담당자 권한과 해당 거래의 반납 검수 대기 상태를 검증한 후 정상 검수 결과, 첨부 사진 및 메모 저장

정상 검수 처리 성공 → 거래 상태를 반납 완료로 변경하고 해당 물품의 대여 가능 수량을 갱신하여 대여 가능 상태로 변경

이상 있음 선택 후 반납 완료 버튼 클릭 → 서버에서 제공 기업 담당자 권한과 해당 거래의 반납 검수 대기 상태를 검증한 후 이상 검수 결과, 첨부 사진 및 메모 저장

이상 검수 처리 성공 → 거래 상태를 반납 완료로 변경하고 해당 물품을 점검 필요 상태로 변경하여 대여 가능 대상에서 제외

반납 완료 처리 성공 → 검수 완료 메시지 표시 후 SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

반납 검수 처리 실패 → 권한 부족, 잘못된 반납 상태 또는 저장 오류 메시지 표시

목록으로 버튼 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '대여 요청 관리' 텍스트 클릭 → SCR-013 대여 요청 관리 화면 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 로그인 사용자의 권한에 따라 접근 가능한 메뉴의 해당 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 반납 확인 (검수) 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 좌측 상단에는 거래번호, 요청 기업, 물품, 대여 기간, 반납 예정일 및 상태를 표시하는 거래 정보 영역을 배치하고, 하단에는 물품 사진, 물품명, 수량, 대여 상태 및 반납 상태를 표시하는 물품 정보 영역 배치. 중앙 우측에는 정상·이상 있음 라디오 버튼, 검수 사진 첨부 영역 및 검수 메모 입력창을 배치. 하단 좌측에는 목록으로 버튼, 우측에는 반납 완료 버튼 배치. 반납 검수 화면은 해당 거래의 물품 제공 기업 담당자에게만 접근 및 처리 권한을 부여하며, 이용 기업 담당자 및 권한이 없는 사용자는 검수 기능을 사용할 수 없도록 구성. 반납 완료 처리 시 서버에서 사용자 권한과 거래의 반납 검수 대기 상태를 재검증하도록 구성.

#17 SCR-017 | 내 기업 정보 관리(마이페이지)

F-003, F-005, F-006, F-027, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-001, USR-002, REQ-023, REQ-024, REQ-032, REQ-033, REQ-036, REQ-037, REQ-039, REQ-040, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-058


Re:Use
홈
물품 검색
내 대여 내역
내 물품 관리
대여 요청 관리
마이페이지
알림
그린테크(주)
박성은
SCR-017 | 내 기업 정보 관리 | 기업의 기본 정보와 담당자 정보를 관리합니다.
마이페이지 > 기업 정보 관리
내 기업 정보 관리
우리 기업의 기본 정보, 담당자 정보를 확인하고 수정할 수 있습니다.
기업 기본 정보
담당자 관리
그린테크(주)
로고 변경
기업명 *
그린테크(주)
사업자등록번호 *
123-45-67890
업종
IT·정보통신
기업 규모
중견기업 (100~299명)
대표 연락처
02-1234-5678
기업 이메일
contact@greentech.com
주소
서울특별시 강남구 테헤란로 123, 10층
기업 소개
IT 솔루션과 기업용 장비를 제공하는 중견기업입니다.
28 / 200
취소
저장하기


SCR-017 내 기업 정보 관리 | 기업의 기본 정보와 담당자 정보를 관리합니다.
Re:Use
홈
물품 검색
내 대여 내역
내 물품 관리
대여 요청 관리
마이페이지
알림
그린테크(주)
박성은
기업 관리 > 기업 정보 관리
내 기업 정보 관리
우리 기업의 기본 정보, 담당자 정보를 확인하고 수정할 수 있습니다.
기업 기본 정보
담당자 관리
담당자 사진
사진 업로드
담당자명 *
담당자명을 입력하세요
직급 *
직급을 입력하세요
연락처 *
010-1234-5678
이메일 *
example@company.com
비고
담당자에 대한 추가 정보를 입력하세요.
0 / 200
비밀번호 변경하기
비밀번호 변경
현재 비밀번호 *
현재 비밀번호를 입력하세요
새 비밀번호 *
새 비밀번호를 입력하세요
비밀번호 재입력 *
새 비밀번호를 다시 입력하세요
변경하기
취소
저장하기

화면 목적

일반 사용자가 자사 기업의 기본 정보와 담당자 정보를 조회하고 수정할 수 있도록 제공하며, 담당자 정보 관리 및 본인 확인을 통한 비밀번호 변경 기능을 지원하는 화면.

주요 UI 요소

공통 사이드바(홈, 물품 검색, 내 대여 내역, 내 물품 관리, 대여 요청 관리, 마이페이지, 알림, 사용자 정보 및 로그아웃), 현재 위치 표시(홈 > 마이페이지 > 기업 정보 관리), 화면 제목 및 안내 문구, 기업 기본 정보·담당자 관리 탭, 기업 기본 정보 영역(기업 로고 및 변경 버튼, 기업명, 사업자등록번호, 업종, 기업 규모, 대표 연락처, 기업 이메일, 주소 및 검색 버튼, 기업 소개 입력창), 담당자 관리 영역(담당자 사진 및 업로드 버튼, 담당자명, 직급, 연락처, 이메일, 비고 입력창), 비밀번호 변경하기 버튼, 비밀번호 변경 영역(현재 비밀번호, 새 비밀번호, 비밀번호 재입력 및 표시 전환 아이콘, 비밀번호 변경 후 저장버튼), 취소 버튼, 저장하기 버튼

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 및 플랫폼 관리자 진입 시: 로그인된 사용자 계정과 매핑된 자사 기업 정보 및 담당자 정보가 폼에 채워진 상태로 정상 노출되며 수정 기능 활성화

• 타 기업의 정보 접근 시도 시: 서버에서 접근 권한을 검증하여 화면 렌더링을 차단하고 권한 없음 오류 메시지 표출

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 렌더링을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트

내 기업 정보 관리 화면 진입 → 로그인한 사용자의 기업 기본 정보 조회 후 기업 기본 정보 탭 표시

기업 기본 정보 탭 클릭 → 자사 기업의 기본 정보 및 수정 가능한 입력 항목 표시

담당자 관리 탭 클릭 → 로그인한 담당자의 기본 정보 및 비밀번호 변경 기능 표시

기업 로고 변경 버튼 클릭 → 새로운 기업 로고 이미지 선택 및 미리보기 표시

기업명 입력 또는 수정 → 자사 기업명 정보 변경

사업자등록번호 입력 또는 수정 → 사업자등록번호 형식 및 중복 여부 검증

업종 드롭다운 선택 → 선택한 업종 정보 반영

기업 규모 드롭다운 선택 → 선택한 기업 규모 정보 반영

대표 연락처 입력 또는 수정 → 기업 대표 연락처 변경

기업 이메일 입력 또는 수정 → 기업 이메일 정보 변경 및 이메일 형식 검증

주소 검색 버튼 클릭 → 주소 검색 기능 실행 후 선택한 주소를 입력창에 반영

기업 소개 입력 또는 수정 → 기업 소개 내용 입력 및 변경(최대 200자)

기업 기본 정보 탭에서 저장하기 버튼 클릭 → 기업 기본 정보의 필수값 및 입력 형식을 검증한 후 변경된 기업 정보 저장

담당자 사진 업로드 버튼 클릭 → 담당자 사진 선택 및 미리보기 표시

담당자명 입력 또는 수정 → 담당자 이름 정보 변경

직급 입력 또는 수정 → 담당자 직급 정보 변경

연락처 입력 또는 수정 → 담당자 연락처 변경

이메일 입력 또는 수정 → 담당자 이메일 변경 및 이메일 형식 검증

비고 입력 또는 수정 → 담당자에 대한 추가 정보 입력 및 변경(최대 200자)

담당자 관리 탭에서 저장하기 버튼 클릭 → 담당자명, 직급, 연락처, 이메일 및 비고 등의 입력값을 검증한 후 변경된 담당자 정보 저장

기업 및 담당자 정보 저장 성공 → 저장 완료 메시지 표시 및 변경된 정보 반영

기업 및 담당자 정보 저장 실패 → 필수값 누락, 입력 형식 오류 또는 저장 오류 메시지 표시

비밀번호 변경하기 버튼 클릭 → 현재 비밀번호, 새 비밀번호 및 비밀번호 재입력 입력 영역 표시 또는 숨기기

현재 비밀번호 입력 → 기존 계정 비밀번호 입력

새 비밀번호 입력 → 변경할 새 비밀번호 입력

비밀번호 재입력 → 새 비밀번호와 동일한 비밀번호 입력

비밀번호 입력창의 눈 아이콘 클릭 → 해당 비밀번호 입력값 표시 또는 숨기기 전환

비밀번호 변경 영역의 변경하기 버튼 클릭 → 현재 비밀번호 일치 여부, 새 비밀번호 유효성 및 비밀번호 재입력 일치 여부 검증

비밀번호 변경 성공 → 새 비밀번호 저장 후 변경 완료 메시지 표시 및 비밀번호 입력창 초기화

비밀번호 변경 실패 → 현재 비밀번호 불일치, 새 비밀번호 형식 오류 또는 재입력 불일치 메시지 표시

취소 버튼 클릭 → 저장하지 않은 변경 내용을 취소하고 기존 저장 정보로 복원

좌측 상단 현재 위치 표시의 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 기업 메인 대시보드 화면 이동

좌측 상단 현재 위치 표시의 '마이페이지' 텍스트 클릭 → SCR-017 내 기업 정보 관리 화면의 기본 탭으로 이동

좌측 사이드바 메뉴 클릭 → 선택한 메뉴에 해당하는 화면으로 이동

알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 본문 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 내 기업 정보 관리 제목 및 안내 문구를 배치. 제목 하단에는 기업 기본 정보와 담당자 관리 탭을 가로로 배치. 기업 기본 정보 탭 선택 시 중앙 좌측에는 기업 로고 및 로고 변경 버튼을 배치하고, 우측에는 기업명, 사업자등록번호, 업종, 기업 규모, 대표 연락처, 기업 이메일, 주소 및 기업 소개 입력 영역을 배치. 담당자 관리 탭 선택 시 중앙 좌측에는 담당자 사진과 사진 업로드 버튼을 배치하고, 우측에는 담당자명, 직급, 연락처, 이메일 및 비고 입력 영역을 배치. 담당자 정보 하단에는 비밀번호 변경하기 버튼을 배치하고, 클릭 시 현재 비밀번호, 새 비밀번호 및 비밀번호 재입력 입력창이 포함된 비밀번호 변경 영역을 표시. 비밀번호 변경 영역 우측 하단에는 별도의 변경하기 버튼을 배치하여 현재 비밀번호 확인 및 새 비밀번호 변경을 독립적으로 처리하도록 구성. 화면 하단 우측에는 취소 버튼과 저장하기 버튼 배치.

#18 SCR-018 | 플랫폼 관리자(플랫폼 운영)

F-003, F-026, F-028, F-029, F-030, F-035, F-036, F-037, F-038 · USR-002, REQ-025, REQ-026, REQ-027, REQ-028, REQ-036, REQ-038, REQ-040, REQ-041, REQ-048, REQ-050, REQ-058

화면 목적

플랫폼 관리자가 가입 신청 기업의 승인 및 거절을 처리하고, 전체 기업의 가입 상태와 이용 상태를 조회·관리할 수 있도록 지원한다.

주요 UI 요소

Re:Use 로고, 관리자 전용 사이드바, 현재 위치 표시, 플랫폼 관리자 제목 및 안내 문구, 전체 기업·승인 완료·승인 대기·이용 중지 현황 카드, 기업명·담당자명 검색창, 상태 드롭다운, 가입일 필터, 기업 목록 테이블, 선택 체크박스, 상태 배지, 승인하기·거절·상세보기 버튼, 선택 건수, 일괄 승인·일괄 거절 버튼, 관리자 정보 및 로그아웃 아이콘.

액션 → 결과

플랫폼 관리자 화면 진입 → 로그인 사용자의 플랫폼 관리자 권한을 검증하고, 권한이 있는 경우에만 기업 목록 및 승인·거절·상태 관리 기능 표시

일반 기업 사용자 또는 권한이 없는 사용자 접근 → 플랫폼 관리자 화면 접근 차단 및 권한 안내 메시지 표시

좌측 상단 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 대시보드 화면 이동(접근 권한이 있는 경우)

좌측 상단 플랫폼 관리자 텍스트 클릭 → SCR-018 플랫폼 관리자 화면 유지

기업명 또는 담당자명 검색어 입력 → 입력한 검색 조건에 해당하는 기업 목록 표시

상태 드롭다운 선택 → 전체, 승인 완료, 승인 대기, 이용 중지 상태에 해당하는 기업 목록 표시

가입일 필터 선택 → 선택한 기간에 가입한 기업 목록 표시

승인 대기 기업의 승인하기 버튼 클릭 → 서버에서 플랫폼 관리자 권한과 기업 상태를 검증한 후 가입 승인 처리 및 상태를 승인 완료로 변경

승인 대기 기업의 거절 버튼 클릭 → 서버에서 플랫폼 관리자 권한과 기업 상태를 검증한 후 가입 신청 거절 처리 및 목록에 변경된 상태 반영

기업별 상세보기 버튼 클릭 → 선택한 기업의 상세 정보 및 운영 상태 확인

기업 목록의 체크박스 선택 → 선택한 기업 수 표시 및 일괄 처리 버튼 활성화

전체 선택 체크박스 클릭 → 현재 목록의 기업 전체 선택 또는 선택 해제

일괄 승인 버튼 클릭 → 서버에서 관리자 권한과 선택한 기업들의 승인 대기 상태를 검증한 후 가입 일괄 승인 처리

일괄 거절 버튼 클릭 → 서버에서 관리자 권한과 선택한 기업들의 승인 대기 상태를 검증한 후 가입 신청 일괄 거절 처리

기업 상세 정보에서 이용 상태 변경 → 서버에서 관리자 권한과 기업 상태를 검증한 후 해당 기업의 이용 중지 또는 이용 재개 처리

기업 상세 정보에서 기업 화면 전환 → 플랫폼 관리자 권한 및 전환 대상 기업의 접근 권한을 검증한 후 허용된 기업 화면으로 이동하고 관리자 화면으로 복귀 가능

권한 검증 또는 기업 상태 검증 실패 → 해당 처리 차단 및 오류 또는 권한 안내 메시지 표시

좌측 알림 메뉴 클릭 → SCR-019 알림 화면 이동

좌측 하단 로그아웃 아이콘 클릭 → 로그인 세션 종료 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 관리자 전용 사이드바 메뉴로 구성. 우측 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 플랫폼 관리자 제목 및 안내 문구를 배치. 상단에는 전체 기업, 승인 완료, 승인 대기, 이용 중지 현황 카드를 가로로 배치. 중앙에는 기업명 및 담당자명 검색창, 상태 및 가입일 필터를 배치하고, 하단에는 기업명, 업종, 담당자, 가입일, 상태 및 관리 기능을 표시하는 기업 목록 테이블 배치. 승인 대기 기업에는 승

인하기 및 거절 버튼을, 그 외 기업에는 상세보기 버튼을 표시. 테이블 좌측에는 기업 선택 체크박스를 배치하고, 하단에는 선택 건수와 일괄 승인 및 일괄 거절 버튼을 배치.

#19 SCR-019 | 알림 센터(알림 및 업무 안내)

F-003, F-033, F-034, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039 · USR-001, USR-002, REQ-028, REQ-029, REQ-033, REQ-036, REQ-041, REQ-045, REQ-046, REQ-048, REQ-050, REQ-055, REQ-058, REQ-059

화면 목적

사용자가 대여 승인, 물품 인계, 반납 요청, 기업 관련 알림 및 플랫폼 공지사항을 확인하고, 알림의 읽음 상태를 관리하며 관련 업무 화면으로 이동할 수 있도록 지원한다.

주요 UI 요소

Re:Use 로고, 공통 사이드바 메뉴, 현재 위치 표시, 알림 센터 제목 및 안내 문구, 전체·거래 알림·기업 알림·공지사항 분류 탭, 알림 건수 표시, 모두 읽음 처리 버튼, 알림 목록, 알림 유형별 아이콘, 알림 제목 및 상세 내용, 알림 발생 시간, 읽지 않은 알림 표시 아이콘, 보기 버튼, 사용자 정보 및 로그아웃 아이콘.

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 및 플랫폼 관리자 진입 시: 로그인된 사용자 계정과 매핑된 알림 데이터만 정상 노출됨. (일반 사용자는 거래/기업 알림 위주, 플랫폼 관리자는 가입 승인 요청 등의 관리자 전용 알림 노출)

• 타 사용자의 알림 접근 시도 시: 서버에서 로그인 계정의 고유 식별값을 검증하여 본인 알림만 조회되도록 필터링하며, 타인의 알림 데이터는 노출 차단

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 렌더링을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트

좌측 상단 홈 아이콘 클릭 → SCR-003 대시보드 화면 이동

전체 탭 클릭 → 모든 유형의 알림 목록 표시

거래 알림 탭 클릭 → 대여 승인, 물품 인계, 반납 요청 등 거래 관련 알림 목록 표시

기업 알림 탭 클릭 → 기업 가입 승인 및 기업 상태 변경 등 기업 관련 알림 목록 표시

공지사항 탭 클릭 → 플랫폼 운영 및 시스템 점검 관련 공지사항 목록 팝업창으로 표시

알림 목록의 보기 버튼 클릭 → 해당 알림을 읽음 처리하고 관련 업무 화면으로 이동

대여 승인 알림의 보기 버튼 클릭 → SCR-008 대여 상세 화면 이동

물품 인계 알림의 보기 버튼 클릭 → SCR-015 물품 인계 화면 이동

반납 요청 알림의 보기 버튼 클릭 → SCR-016 반납 확인(검수) 화면 이동

신규 기업 가입 신청 알림의 보기 버튼 클릭 → SCR-018 플랫폼 관리자 화면 이동

플랫폼 공지사항의 보기 버튼 클릭 → 해당 공지사항 상세 내용 표시

모두 읽음 처리 버튼 클릭 → 현재 사용자의 읽지 않은 알림을 전체 읽음 상태로 변경

알림 읽음 처리 완료 → 읽지 않은 알림 표시 제거 및 사이드바 알림 건수 갱신

좌측 하단 로그아웃 아이콘 클릭 → 로그아웃 처리 후 SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고 및 공통 사이드바 메뉴로 구성. 우측 좌측 상단에는 현재 위치 표시와 알림 센터 제목 및 안내 문구를 배치. 중앙 상단에는 전체, 거래 알림, 기업 알림, 공지사항 분류 탭을 가로로 배치하고 각 탭에 알림 건수를 표시. 우측에는 모두 읽음 처리 버튼 배치. 하단에는 알림 유형별 아이콘, 알림 제목, 상세 내용, 발생 시간, 읽지 않은 알림 표시 및 보기 버튼으로 구성된 알림 목록을 세로로 배치. 읽지 않은 알림은 파란색 원형 표시로 구분하고, 알림을 확인하면 읽음 상태가 반영되도록 구성.

#20 SCR-020 | 아이디 찾기 및 비밀번호 재설정

F-004, F-005 · USR-003, REQ-030, REQ-031, REQ-036, REQ-039, REQ-040, REQ-041, REQ-048, REQ-050, REQ-058



화면 목적

사용자가 로그인 ID를 잊어버렸거나 비밀번호를 분실한 경우, 가입 시 등록한 정보를 통해 아이디를 조회하거나 본인 확인 후 새로운 비밀번호를 설정하여 계정에 다시 접근할 수 있도록 지원한다.

주요 UI 요소

Re:Use 로고, 플랫폼 소개 문구 및 자원 공유 일러스트, 아이디 찾기·비밀번호 재설정 탭, 이름 입력창, 가입 이메일 입력창, 로그인 ID 입력창, 결과조회 버튼, 재설정 버튼, 새 비밀번호 입력창, 비밀번호 재입력창, 비밀번호 표시 전환 아이콘, 뒤로가기 버튼, 입력값 검증 및 처리 결과 안내 메시지.

액션 → 결과

[역할별 화면 노출 및 제어]

• 일반 사용자 진입 시: 로그인한 사용자의 소속 기업 ID를 기준으로, 자사가 대여 '신청'한 거래 내역만 필터링되어 정상 노출됨.

• 타 기업 데이터 접근 통제: 다른 기업이 진행 중이거나 완료한 대여 내역(비공개 거래 내역)은 목록에 일절 노출되지 않도록 데이터 격리 적용.

• 비로그인/미인증 사용자 진입 시: 화면 렌더링을 즉시 차단하고, 권한 안내 후 SCR-001 로그인 화면으로 자동 리다이렉트.

아이디 찾기 탭 클릭 → 이름 및 가입 이메일 입력 화면 표시

이름 입력창에 정보 입력 → 아이디 조회를 위한 사용자 이름 입력값 저장

가입 이메일 입력창에 정보 입력 → 가입 시 등록한 이메일 입력값 저장

결과조회 버튼 클릭 → 입력한 이름과 가입 이메일의 일치 여부 확인

아이디 조회 성공 → 해당 계정의 로그인 ID 조회 결과 표시

아이디 조회 실패 → 일치하는 계정이 없다는 안내 메시지 표시

비밀번호 재설정 탭 클릭 → 로그인 ID 입력 및 비밀번호 재설정 화면 표시

로그인 ID 입력창에 정보 입력 → 비밀번호 재설정 대상 계정 확인

재설정 버튼 클릭 → 입력한 로그인 ID의 존재 여부 확인 및 본인 확인 절차 진행

본인 확인 성공 → 새 비밀번호 및 비밀번호 재입력 입력창 활성화

새 비밀번호 입력 → 변경할 비밀번호 입력값 저장

비밀번호 재입력 → 새 비밀번호와 일치 여부 확인

비밀번호 표시 전환 아이콘 클릭 → 해당 비밀번호 입력값 표시 또는 숨기기 전환

비밀번호 재설정 완료 처리 → 새 비밀번호 유효성 및 재입력 일치 여부 검증 후 비밀번호 변경

비밀번호 변경 성공 → 변경 완료 메시지 표시 및 SCR-001 로그인 화면 이동 안내

비밀번호 변경 실패 → 비밀번호 형식 오류 또는 재입력 불일치 메시지 표시

뒤로가기 버튼 클릭 → SCR-001 로그인 화면 이동

AI 연동 지점

없음.

와이어프레임 메모 좌측은 남색 배경의 Re:Use 로고, 아이디 찾기·비밀번호 재설정 안내 문구 및 자원 공유 일러스트로 구성. 우측은 흰색 계정 찾기 카드로 구성하고 상단에 Re:Use 로고, 화면 제목 및 안내 문구를 배치. 카드 중앙에는 아이디 찾기와 비밀번호 재설정 탭을 가로로 배치. 아이디 찾기 탭에는 이름과 가입 이메일 입력창 및 결과조회 버튼을 세로로 배치. 비밀번호 재설정 탭에는 로그인 ID 입력창과 재설정 버튼을 배치하고, 하단에 새 비밀번호 및 비밀번호 재입력 입력창과 비밀번호 표시 전환 아이콘을 배치. 각 화면의 좌측 하단에는 뒤로가기 버튼을 배치하여 로그인 화면으로 복귀할 수 있도록 구성.