Exposure (曝光)

基于UE4的自动曝光效果. 参见自动曝光 (眼部适应) 手册



依赖

• Unity2021.1 Universal RP

功能点

- □ 曝光模式
 - ☐ Manual
 - Automatic
 - AutomaticHistogram
- □ 调试模式
 - Disabled
 - Color
 - ☐ Histogram


使用

前置条件

1. 机型需支持Compute shader及Shader model 4.5.

步骤

1. 添加Global Volume 组件、 Profile 及 Exposure .



Exposure Volume属性.

详细信息也可参见自动曝光(眼部适应)手册其中,

• 常规属性

- 。 *Compensation*:曝光的对数调整,设为0时,没有调整;设为-1时,为两倍暗,设为-2时,为四倍暗,设为1时,为两倍亮,设为2时,为四倍亮. **注:UE4里描述仅在指定色调映射器的情况下使用,暂不明确**.
- 。 Min Brightness: 自动曝光的最小亮度,用于限定眼部可适应的最低亮度。值必须小于0,并且必须大于或等于最大亮度(Max Brightness)。合适的值应为接近0的正值,并应在黑暗的光照条件下调整。例如,若该值过小,则图像会显得太亮。若值过大,则图像会显得太暗。实际值取决于所使用内容的HDR范围。若最小亮度(Min Brightness)等于最大亮度(Max Brightness),自动曝光将禁用.
- Max Brightness: 自动曝光的最大亮度,用于限定眼部可适应的最高亮度。值必须大于0,并且必须大于或等于最小亮度(Min Brightness)。合适的值应为正值(2是不错的起始值),并将在明亮的光照条件调整。例如,若该值过小,则图像会显得太亮。若值过大,则图像会显得太暗。实际值取决于所使用内容的HDR范围。若最大亮度(Max Brightness)等于最小亮度(Min Brightness),自动曝光将禁用。
- 。 Speed Up:从黑暗环境到明亮环境的适应速度.
- 。 Speed Down:从明亮环境到黑暗环境的适应速度.
- Exposure Metering Mask:使用自己的纹理遮罩测量曝光。遮罩上的亮点将对自动曝光测光产生很大影响,而暗点的影响较小。
- 。 *Shader Mode*:自动曝光模式Shader的选择, CS为使用Compute Shader计算, FS为使用 Fragment Shader计算.
- Debug Mode: Disabled 表明仅生成1x1自动曝光纹理,供自定义Pass使用,Color 用于测试场景
 曝光, Histogram 用于测试场景亮度分布(注:该功能需结合LDR进行处理,目前待完善).

高级属性

- Low Percent:自动曝光适应从场景颜色亮度直方图中提取的值。该值定义为比此亮度低X%。较高的值给予屏幕上的亮点更高优先级,但可能导致结果的稳定性降低。较低的值给予中值和暗值更高优先级,但可能会导致亮点耗尽。值应大于0且小于100。合适的起始范围为70至80.
- High Percent:自动曝光适应从场景颜色亮度直方图中提取的值。该值定义为比此亮度低X%。较高的值给予屏幕上的亮点更高优先级,但可能导致结果的稳定性降低。较低的值给予中值和暗值更高优先级,但可能会导致亮点耗尽。值应大于0且小于100。合适的起始范围为80至95.

- 。 Histogram Log Min: 定义使用 HDR (眼部适应) 可视化模式时所生成直方图的亮度范围下限.
- 。 Histogram Log Max: 定义使用 HDR (眼部适应) 可视化模式时所生成直方图的亮度范围上限.

材质添加曝光 (可选)

- 1. 在需被影响的材质Shader里, 添加 #include "Exposure_Common.hlsl".
- 2. 颜色乘上曝光系数即可.

color *= FetchEyeAdaptation(float2(0, 0)).x;