

REISRAND

開発参加ガイド

Lore CLI + Unreal Multi-User Editing

初回セットアップから日常作業・ブランチ運用まで

UE 5.8

同一LAN

main 基準

更新: 2026-09-30

専用PC

Lore Server
10.214.72.199:41337

Multi-User Server
10.214.72.199:50001

あなたのPC

他メンバー

1. この開発環境でできること

Lore = バージョン管理 / Multi-User = Unreal Editorのリアルタイム共同編集

Lore

VERSION CONTROL

- プロジェクトをRevision単位で管理
- main / featureブランチで作業を分離
- 変更をCommitして専用PCへPush
- 他メンバーはSyncで同じ状態へ

共有するもの

Content / 共通Config / Plugins など

Multi-User

LIVE EDITING

- 同じLevelを複数人で同時編集
- Actor移動・追加・Details変更を即時同期
- 共同編集結果は最後にPersist
- 同じBranch / Revisionから参加する

重要

Multi-UserだけではLoreのRevisionは増えません

専用PC

ALWAYS HOST

- Lore Serverを提供
- Multi-User Serverを提供
- IP: 10.214.72.199
- メンバー側ではサーバーを起動しない

接続先は固定

Lore :41337 / Multi-User :50001

2. 初回セットアップー 全体の流れ

最初の1回だけ。終われば日常作業は「Sync → Unreal起動 → 参加」で進められます

1

Lore CLI

Loreをインストールしてバージョン確認

2

REISRAND Clone

専用PCからD:\UnrealProjectsへ取得

3

PC固有設定

UserEngine.iniに自分のIPv4を設定

4

Unreal 5.8

Multi-User Editingを有効化

5

接続テスト

REISRAND_Mainへ参加

6

運用開始

Lore Revisionを揃えて共同編集

前提: 同じLAN / Unreal Engine 5.8 / プロジェクト保存先は D:\UnrealProjects\REISRAND を推奨

3. Lore CLIをインストールしてREISRANDを取得

PowerShellは通常権限でOK。Clone先に既存のREISRANDフォルダがある場合は実行しないでください

1) Lore CLI

```
irm  
https://raw.githubusercontent.com/EpicGames/lore/main/scripts/in  
stall.ps1 | iex  
  
lore --version
```

確認ポイント

- 現在の検証環境: lore 0.10.0 系
- 「lore が見つからない」場合はPowerShellを開き直す
- インストール先の例: C:\Users\<ユーザー>\bin\lore.exe

2) Clone (member-nameは自 分の識別名)

```
cd D:\UnrealProjects  
  
lore --identity "member-name" clone lore://10.214.72.199:41337/REISRAND  
"D:\UnrealProjects\REISRAND"
```

Clone後

- D:\UnrealProjects\REISRAND が作成される
- Identityは全員違う名前を推奨
- 最初に lore status でBranch / Revision確認

4. PC固有のMulti-User設定

自分のIPだけは共有Configに入れない。Config/UserEngine.ini で上書きします

① 自分のIPv4を確認

```
PowerShell / cmd  
  
ipconfig
```

専用PCと同じLANのIPv4を探す

例: 10.214.72.203

※ 10.214.72.xxx のアドレスを使用

自分のIPだけ変更

② Config/UserEngine.ini を作成


D:\UnrealProjects\REISRAND\Config\UserEngine.ini

```
UserEngine.ini  
  
[/Script/UdpMessaging.UdpMessagingSettings]  
EnableTransport=True  
UnicastEndpoint=10.214.72.xxx:0  
MulticastEndpoint=230.0.0.1:50000  
MulticastTimeToLive=1  
+StaticEndpoints=10.214.72.199:50001
```

⚠ Project SettingsからIPを保存するとDefaultEngine.iniへ入る可能性があります。UDPのPC固有値固有値はUserEngine.iniで管理してください。

5. Unreal Engine 5.8でMulti-Userへ参加

REISRAND_Main が見えれば接続設定は成功です



参加手順

1 REISRANDを開く

D:\UnrealProjects\REISRAND\REISRAND.uproject

2 Multi-User Browser

REISRAND_Main を選択して参加

3 同じLevelを開く

他メンバーと同じLevelを開いて編集開始

表示名は各自違う名前にする

6. 毎日の作業開始フロー

Unrealを開く前にLoreを最新化。全員が同じBranch / Revisionから始めます



Start of day

```
cd "D:\UnrealProjects\REISRAND"  
lore status  
lore sync  
lore status
```

7. Multi-User共同編集のルール

リアルタイム同期とLoreのCommitは別物。担当を決めて最後に1回だけPersistします


共同編集中

- 全員が同じBranch / Revisionで参加
- Actor移動・追加・Details変更はその場で同期
- 他人が編集中の同じAssetを不用意に触らない
- ブランチ切替はMulti-User参加中に行わない
- サーバーPCの起動/停止は管理担当のみ

LIVE = まだLoreのRevisionではない

セッション終了時

Commit担当者 1人だけ



他メンバーはCommit後に lore sync

8. 変更をLoreへ保存する

Multi-UserでPersistした後に、Lore CLIで差分をRevisionとして確定します

Commit担当者

```
cd "D:\UnrealProjects\REISRAND"

lore status --scan
lore stage .
lore commit "Describe your change"
lore push
lore status
```

期待する状態

Commit前

Changes not staged for commit:
M Content/.../*.uasset

Push後

Local branch in sync with remote

UE5のOne File Per Actorでは、Level編集が Content/__ExternalActors__/_... の .uasset として出ることがあります。正常です。

9. ブランチ運用

現在はブランチ作成・切り替えをCLIで行います。UEFNのBranch Explorer相当UIは未導入です

基本コマンド

Branch

```
lore branch list  
  
lore branch create feature/example  
  
lore branch switch feature/example  
  
lore status
```

- feature/<作業名> のように命名
- 切替前にUnreal Editorを閉じる
- Multi-User参加者は全員同じBranchへ揃える

安全ルール

- 1 mainを最新化してから作る
- 2 ローカル変更がある状態で切替しない
- 3 **--reset は自己判断で使わない**
- 4 Mergeは当面リード/担当者が実施

Branch / Revisionを揃えてからMulti-User

10. Lore CLI 早見表

迷ったときはまず status。破壊的な操作は勝手に実行しないでください

目的	コマンド	意味
状態確認	lore status	Branch / Revision / Remote同期状態
ファイル再検出	lore status --scan	Unreal外で変わったファイルも再スキャン
最新化	lore sync	現在Branchの最新Revisionへ
ステージ	lore stage .	検出済み変更をCommit対象へ
Commit	lore commit "message"	ローカルRevision作成
Push	lore push	専用PCのLore Serverへ反映
Branch一覧	lore branch list	利用可能Branchを確認
Branch作成	lore branch create feature/x	現在位置から新規Branch
Branch切替	lore branch switch feature/x	Unrealを閉じて実行

更新: 2026-09-30 / 現在の検証済み構成

11. やらないこと

共同開発で事故を起こしやすい操作を先に共有しておきます



サーバーを各自で起動しない

Lore / Multi-User Serverは専用PC側。



UDP設定をDefaultEngine.iniへ保存しない

PC固有IPはUserEngine.iniだけ。



Multi-User参加中にBranchを切り替えない

退出 → Unreal終了 → CLIで切替。



全員でPersist / Commitしない

セッション終了時の担当者を1人決める。



--reset / 強制操作を自己判断で使わない

変更消失につながるため、困ったら管理担当へ。



Revisionが違うまま共同編集しない

作業開始前に lore status で確認。

12. トラブル時の最短チェック

「どこで止まっているか」を切り分けると早いです

Loreに接続できない	<code>curl.exe -i http://10.214.72.199:41339/health_check</code>	200 OK → Server到達済み
最新化できない	<code>lore status</code>	Branch / Local / Remote Revisionを確認
Multi-Userが見えない	<code>UserEngine.ini</code>	Static = 10.214.72.199:50001を確認
他人の変更が見えない	<code>REISRAND_Main</code>	同じセッション・同じLevelか確認
Loreに差分が出ない	「セッションの変更を保持」→ <code>lore status --scan</code>	Persist前はLore差分にならない
loreが見つからない	PowerShell再起動 / <code>C:\Users\<user>\bin\lore.exe</code>	PATHまたは実体を確認

13. 参加前チェックリスト

ここが全部OKなら、REISRANDの共同開発へ参加できます



Unreal Engine 5.8 がインストール済み



Lore CLI がインストール済み (lore --version)



D:\UnrealProjects\REISRAND にClone済み



自分専用の Config/UserEngine.ini を作成済み



LoreのBranch / Revisionがチームと一致



REISRAND_Main が見えて参加できる



作業終了時のPersist / Commit担当ルールを理解



Branch切替時はUnrealを閉じるルールを理解

専用PC: 10.214.72.199 | Lore: :41337 | Multi-User: :50001 | Session: REISRAND_Main

付録. Unreal Editor内のLore連携（試験導入）

UE-LoreSourceControlを使うと、現在Branch確認・変更表示・SubmitなどをEditor内へ寄せられます

現在できること / できないこと

- Provider: Lore を選択
- Server / Repository / Branchを確認
- File locking / Submit時Pushを利用可能
- Branch作成・切替は現時点ではCLI
- Branch Explorer風UIは今後の拡張候補

CLI運用だけでも開発可能

※ このプラグインはコミュニティ製。チーム標準化は動作確認後に行う。