
# 多播与广播, Socket的可选项

# 多播与广播

- 同时需要向网络中多个主机传播同样信息
- 采用TCP方式?
- 采用UDP方式?

#### 多播及其特点

- 同时向多个主机发送信息
- 多播的服务器针对特定的多播组发送一次数据
- 组内所有客户端都能接受到数据
- 多播的组数只受IP地址的限制
- 加入特定组,即可接收发往该组的多播信息




#### 多播对网络负担的影响

- 多播适应的情况
  - 设1000台主机组成了一个子网
  - 若不采用多播,服务器向1000台主机发送消息,需要连接1000次/重复发送1000次
  - 可能造成沿途链路的堵塞
- 多播的开销
  - 网络中数据复制带来的开销
  - 需要路由的支持

#### 多播数据包的TTL

- TTL = Time to Live
- 数据包在网络中存活最长的跳数
- 决定数据包在网络中生存的时间
- 必须设置合适的长度



#### TTL设置方法

• 通过设置Socket可选项来实现

```
int send_sock;
int time_live=64;
....
send_sock=socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
setsockopt(send_sock, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_TTL, (void*) &time_live,
sizeof(time_live));
....
```

## 补充: 套接字的可选项

- 套接字具有不同的特性,可以通过调整可选项来改变, 选择合适的通信参数
- 之前提到的例子基本使用默认的可选项参数
- 多层的参数均可以通过可选项来调整

协 议 层	选 项 名	读 取	设 置
SOL_SOCKET	SO_SNDBUF	O	О
	SO_RCVBUF	O	O
	SO REUSEADDR	O	O
	SO KEEPALIVE	O	O
	SO BROADCAST	O	O
	SO DONTROUTE	O	O
	SO OOBINLINE	O	O
	SO ERROR	O	X
	SO_TYPE	O	X
IPPROTO_IP	IP_TOS	О	О
	IP TTL	O	O
	IP MULTICAST TTL	O	O
	IP MULTICAST LOOP	O	O
	IP_MULTICAST_IF	O	О
IPPROTO_TCP	TCP_KEEPALIVE	О	О
	TCP_NODELAY	O	O
	TCP_MAXSEG	О	О

# getsockopt()

• 用于读取socket options

```
getsockopt(
    int
       sock,
       level,    // 可选项协议层
    int
        optname, // 可选项名
    int
    void * optval,
    socklen_t * optlen);
```

#### setsockopt()

• 用于设置socket options

```
getsockopt(
    int
       sock,
            // 可选项协议层
       level,
    int
       optname, // 可选项名
    int
    void * optval,
    socklen_t optlen);
```

```
int main(int argc, char *argv[])
7.
8.
9.
        int tcp_sock, udp_sock;
        int sock_type;
10.
11.
        socklen t optlen;
12.
        int state;
13.
14.
        optlen=sizeof(sock_type);
        tcp sock=socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);
15.
        udp_sock=socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
16.
17.
        printf("SOCK STREAM: %d \n", SOCK STREAM);
        printf("SOCK DGRAM: %d \n", SOCK DGRAM);
18.
19.
        state=getsockopt(tcp_sock, SOL_SOCKET, SO_TYPE, (void*)&sock_type, &optlen);
20.
        if(state)
21.
22.
            error_handling("getsockopt() error!");
        printf("Socket type one: %d \n", sock_type);
23.
24.
25.
        state=getsockopt(udp_sock, SOL_SOCKET, SO_TYPE, (void*)&sock_type, &optlen);
26.
        if(state)
            error_handling("getsockopt() error!");
27.
        printf("Socket type two: %d \n", sock_type);
28.
        return 0;
29.
30. }
31.
void error_handling(char *message)
33. {
        fputs(message, stderr);
34.
35.
        fputc('\n', stderr);
        exit(1);
36.
37. }
```

#### TTL设置方法

- 通过设置Socket可选项来实现
- 更改选项在IPPROTO\_IP协议层

```
int send_sock;
int time_live=64;
....
send_sock=socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
setsockopt(send_sock, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_TTL, (void*) &time_live,
sizeof(time_live));
....
```

#### 设置加入多播组的信息

- 通过设置Socket可选项设置加入多播组
- IP\_ADD\_MEMBERSHIP, 在IPPROTO\_IP协议层

```
int recv_sock;
struct ip_mreq join_adr;
....
recv_sock=socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
....
join_adr.imr_multiaddr.s_addr="多播组地址信息";
join_adr.imr_interface.s_addr="加入多播组的主机地址信息";
setsockopt(recv_sock, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, (void*) & join_adr, sizeof(join_adr));
```

struct ip\_mreq
{
 struct in\_addr imr\_multiaddr; //加入的组
 struct in\_addr imr\_interface; //自身地址
 representation of the struct in\_addr imr\_interface; // imp\_interface; // imp\_interfac

## 多播的发送与接收实例

```
#define TTL 64
    #define BUF_SIZE 30
void error_handling(char *message);
11.

    int main(int argc, char *argv[])

13. {
        int send_sock;
14.
        struct sockaddr_in mul_adr;
15.
        int time live=TTL;
16.
17.
        FILE *fp;
18.
        char buf[BUF_SIZE];
        if(argc!=3) {
19.
            printf("Usage: %s <GroupIP> <PORT>\n", argv[0]);
20.
21.
            exit(1);
22.
```

```
24.
        send_sock=socket(PF_INET, SOCK DGRAM, 0);
        memset(&mul_adr, 0, sizeof(mul_adr));
25.
26.
        mul_adr.sin_family=AF_INET;
        mul_adr.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]);
27.
                                                        // Multicast IP
28.
        mul_adr.sin_port=htons(atoi(argv[2]));
                                                   // Multicast Port
29.
        setsockopt(send_sock, IPPROTO_IP,
30.
31.
            IP_MULTICAST_TTL, (void*)&time_live, sizeof(time_live));
        if((fp=fopen("news.txt", "r"))==NULL)
32.
            error handling("fopen() error");
33.
34.
35.
        while(!feof(fp))
                             /* Broadcasting */
36.
            fgets(buf, BUF_SIZE, fp);
37.
            sendto(send_sock, buf, strlen(buf),
38.
                0, (struct sockaddr*)&mul_adr, sizeof(mul_adr));
39.
            sleep(2);
40.
41.
42.
        fclose(fp);
43.
        close(send_sock);
        return 0;
44.
                                 Sender
45. }
```

```
6. {
        int recv sock;
7.
                                Receiver
        int str_len;
8.
        char buf[BUF SIZE];
9.
        struct sockaddr in adr;
10.
        struct ip mreq join adr;
11.
        if(argc!=3) {
12.
            printf("Usage: %s <GroupIP> <PORT>\n", argv[0]);
13.
            exit(1);
14.
15.
16.
        recv sock=socket(PF INET, SOCK DGRAM, 0);
17.
        memset(&adr, 0, sizeof(adr));
18.
        adr.sin family=AF INET;
19.
        adr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
20.
        adr.sin_port=htons(atoi(argv[2]));
21.
22.
        if(bind(recv_sock, (struct sockaddr*) &adr, sizeof(adr))==-1)
23.
            error_handling("bind() error");
24.
25.
        join_adr.imr_multiaddr.s_addr=inet_addr(argv[1]);
26.
        join_adr.imr_interface.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
27.
28.
        setsockopt(recv_sock, IPPROTO_IP,
29.
            IP_ADD_MEMBERSHIP, (void*)&join_adr, sizeof(join_adr));
30.
```

#### 广播及其特点

- 同时向同一个网络中多个主机发送信息
- 基于UDP实现
- 与多播的区别:
  - 只要加入了多播组,多播可跨不同的网络扩散信息
  - 广播仅限于同一个网络

## 广播地址

- 直接广播 (Directed broadcast)
  - IP地址中, 网络地址以外的位全部为1
- 本地广播 (Local broadcast)
  - 全1地址255.255.255.255

#### 设置广播的默认套接字

- 默认套接字会阻止广播,需要对SOL\_SOCKET协议 层的SO\_BROADCAST选项进行如下设置
- 只需要设置sender端

```
int send_sock;
int bcast = 1;  // 对变量进行初始化以将 SO_BROADCAST 选项信息改为 1。
. . . .
send_sock = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
. . . .
setsockopt(send_sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, (void*) & bcast, sizeof(bcast));
```

# 广播发送与接收实例

```
send_sock=socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
23.
        memset(&broad_adr, 0, sizeof(broad_adr));
24.
        broad adr.sin_family=AF_INET;
25.
        broad_adr.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]);
26.
        broad_adr.sin_port=htons(atoi(argv[2]));
27.
28.
        setsockopt(send sock, SOL_SOCKET,
29.
            SO_BROADCAST, (void*)&so_brd, sizeof(so_brd));
30.
        if((tp=fopen("news.txt", "r"))==NULL)
31.
            error_handling("fopen() error");
32.
33.
        while(!feof(fp))
34.
35.
            fgets(buf, BUF_SIZE, fp);
36.
            sendto(send sock, buf, strlen(buf),
37.
                0, (struct sockaddr*)&broad_adr, sizeof(broad_adr));
38.
            sleep(2);
39.
40.
        close(send_sock);
41.
                                 Sender
```

