

Настройка интеграции 1C с Orange Data


- 1. Скачать ШТРИХ-М: Драйвер ККТ https://github.com/orangedata-official/1C-OrangeData-official/blob/master/DrvFR 4.14 756.exe
- 2. Установить ШТРИХ-М: Драйвер ККТ.
- 3. Далее, открываем 1С и переходим в раздел «Компания», а затем «Администрирование». (В примере используется конфигурация 1С УНФ, интерфейс может отличатся от других конфигураций.




4. Выбираем «Подключаемое оборудование».




5. Ставим галочку «Подключаемое оборудование» и нажимаем «Подключаемое оборудование»







7. Раскрываем «Поставляемый в составе конфигурации», далее раскрываем «ККТ с передачей данных» и открываем двойным кликом «ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-Ф3)».




8. Нажмите «Функции», затем «Установить драйвер».



9. Нажимаем «ОК»




10. Вернитесь в «Подключение и настройка оборудования», выберите «ККТ с передачей данных» и нажмите «Создать»




11. Выберите драйвер оборудования «ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-Ф3)», выберите вашу организацию и рабочее место, заполните наименование оборудования. Нажмите «Записать


и закрыть».



12. Открываем созданное оборудование двойным кликом.



13. Нажимаем «Настроить...»



14. Перейдите на вкладку «Orange Data».

Поставьте галочку «Включить передачу данных в Orange Data» и заполните поля в соответствии с таблицей ниже и нажмите «Записать и закрыть».

Файлы для тестов доступны по ссылке https://github.com/orangedata-official/API/blob/master/File for test.zip


Для продуктовой среды все файлы можно получить в личном кабинете Orangedata в разделе интеграция, прямое подключение, подробнее по ссылке

https://orangedata.ru/support/integratsiya/pryamoe-podklyuchenie


Сконвертировать xml в рет можно, например, онлайн-конвертером

https://superdry.apphb.com/tools/online-rsa-key-converter


Параметр	Тестовая среда	Продуктовая среда
URL сервера	https://apip.orangedata.ru:2443/api/v2/	https://api.orangedata.ru:12003/api/v2/
Группа	Main (по умолчанию)	Main (по умолчанию)
Клиентский	Client.crt	ИНН.crt
сертификат		
Клиентский ключ	Client.key	ИНН.key
Ключ для подписи	private_key_test.xml	rsa_2048_private_key.xml полученный
запросов	сконвертированный в .pem	Nebula.KeysGenerator.exe
	(не cacert.pem)	сконвертированный в .pem
		(не cacert.pem)
Название ключа	инн	инн
для проверки		
подписи		




15. Перейдите в раздел «Компания» нажмите «Все справочники».




16. Нажмите «Кассы ККМ»




17. Нажмите «Создать»



18. Выберите вашу организацию. Тип установите «ККТ с передачей в ОФД, фискальный регистратор или ФСПД, принтер чеков». Выберите торговую точку, оборудование, созданное ранее, и подразделение. Заполните наименование и нажмите «Записать и закрыть»



19. На этом настройка интеграции завершена. Необходимо выполнить открытие смены в 1С (при этом реальное открытие смены не происходит, поскольку открытия и закрытия смен в нашем сервисе происходят автоматически). Для этого откройте «Продажи» и выберите «Чеки ККМ».



После этого можно пробивать чеки из 1С.