



附录C 访问其他应用程序类

C.1 指针表

从 该 类	使用下面的函数可以访问的类				
	CWinApp	CMainFrame	CChildFrame	CDocument	CView
CWinApp		AfxGetMainWnd	GetAfxMainWnd()->	GetAfxMainWnd()->	GetAfxMainWnd()->
		()或者m_pMain-	MDIGetActive()	GetActiveView()->	GetActiveView()
		Wnd		GetDocument()	
CMainFrame	AfxGetApp()或		MDIGetActive()或	if SDI:	if SDI:
	者theApp		者GetActiveFrame()	GetActiveView()->	GetActiveView()
				GetDocument()	else if MDI:
				or if MDI:	MDIGetActive()->
				MDIGetActive()->	GetActiveView()
				GetActiveView()->	
				GetDocument()	
CChildFrame	AfxGetApp()或	GetParentFrame ()		GetActiveView()->	GetActiveView()
	者theApp			GetDocument()	
CDocument	AfxGetApp()或	AfxGetMainWnd()	GetAfxMainWnd()->		POSITION
	者theApp		MDIGetActive()		$pos = GetFirst \backslash ViewP -$
					osition();GetNextVie-
					w(pos);
CView	AfxGetApp()或	AfxGetMainWnd()	GetParentFrame()	GetDocument()	
	者theApp				
其他类	AfxGetApp()	AfxGetMainWnd()	AfxGetMainWnd()->	if SDI:	if SDI:
			MDIGetActive()或者	AfxGetMainWnd()->	AfxGetMainWnd()->
			AfxGetMainWnd	GetActiveView()->	GetActiveView()
			()-> GetActiveFrame()	GetDocument()	else if MDI:
				if MDI:	AfxGetMainWnd()->
				AfxGetMainWnd()->	MDIGetActive()->
				MDIGetActive()->	GetActiveView()
				GetActiveView()->	
				GetDocument()	

C.2 说明

除了使用CView类的GetDocument()函数外,还应适当使用其他一些函数。如果发现一个函数总是引用另一个类,则应把该函数移到那个类中。参见例 1有关怎样在不同的应用程序类中区分所用的应用程序类的内容。

注意,因为文档类可以有多个视图,因此,它取得一个视图列表的入口项,以便能处理这一组视图;可以作为 m_ViewList直接访问该列表, m_ViewList是CDocument的一个CPtrlist成员变量。若只访问当前有效的视图,对于一个 SDI应用程序,Document可以调用下面的函数:



```
GetAfxMainWnd()->GetActiveView();

而对于一个MDI应用程序,则调用:
GetAfxMainWnd()->MDIGetActive()->GetActiveView();

注意如果包含下面语句在应用程序类的包含文件中时,只能用 theApp访问应用程序类,
class CWzdApp:public CWinApp
{
};
extern theApp

然而,在一个封装的C++环境中,当可以用AfxGetApp()时,不赞成使用theApp。
```