
Selah · Guía para voluntarios

Letras de canciones y la Biblia en el videobeam, controladas desde el computador, una tablet o un celular.



Antes del culto

1. Conecta el **videobeam** al computador y abre **Selah**. La letra sale sola en la segunda pantalla. Si sale en la pantalla equivocada: botón **Proyección** ▾ (arriba) y elige la correcta.
2. Abre la **lista del culto**: pestaña **Lista** → **Abrir…** y elige la del día (ej. «Culto domingo 8 nov»).
3. Revisa el fondo y la letra en **Fondos y letra**, si hace falta.
4. Prueba con una canción y luego presiona `B` (pantalla negra) hasta que empiece.

Durante el culto

- **Siguiente / anterior:** `→` `Espacio` o el clicker · `←`
- **Ir al coro:** `C` · **sección 1, 2, 3…:** `1`–`9`
- **Pantalla negra:** `B` · **volver:** `Esc` · **logo:** `L`
- **Siguiente de la lista del culto:** `N`
- **Biblia:** pestaña Biblia, escribe «Juan 3:16» y Enter. Varias: «Juan 3:16; Romanos 5:8».
- **Buscar una canción:** por el título o por cualquier frase de la letra.

> Si alguien cierra la proyección por error, presiona `F5`.

Desde el celular o la tablet

1. En el computador: **Conectar dispositivos**.
2. **Android:** abre la app **Selah Remoto**; encuentra el computador sola.
3. **iPhone u otro:** escanea el **código QR** con la cámara. Para tenerlo como app: Compartir → «Agregar a pantalla de inicio».
4. La primera vez pide la **clave de 4 números** que aparece en esa misma ventana (el QR ya la trae).

Todos deben estar en el **mismo Wi-Fi** que el computador.

Para los músicos y el predicador

- **Vista de escenario** (segundo QR en «Conectar dispositivos»): estrofa actual, la que sigue y la hora.
- Botón **Acordes** y ♭ ♯ para cambiar el tono.
- **Tiempo del predicador** (sección Avisos): lo ve solo él; amarillo en los últimos 5 minutos, rojo al pasarse.
- **Mensaje al escenario** (Avisos): «Repetir coro», «2 minutos»…

Si algo falla

Qué pasa	Qué hacer
No sale nada en el videobeam	Revisa el cable y que el videobeam esté en la entrada correcta. En Selah: **Proyección** ▾ → elige la pantalla. Si dice «Proyección apagada», presiona **F5**.
La letra sale en la pantalla del computador	**Proyección** ▾ → elige «Pantalla 2». En Windows, **⊞ Win** + **P** → «Extender».
Se ve todo negro	Está en pantalla negra: presiona **Esc** o el botón «Mostrar».
El celular no se conecta	Que esté en el mismo Wi-Fi (no en el de invitados). En la app: «Buscar otro». En el computador, «Conectar dispositivos» debe decir «Windows permite las conexiones»; si no, «Permitir conexiones».
Pide una clave	Es la de 4 números en «Conectar dispositivos». Sin ella el celular solo puede mirar.
El fondo animado va lento o el computador se calienta	«Fondos y letra» → activa el **Modo liviano**, o elige un fondo quieto.
Un video de anuncio no se ve	Usa un formato común (.mp4). Si sigue sin verse, avisa al encargado (ver «registro» abajo).
Se borró una canción o la lista	Botón **?** → **Respaldos…** → Restaurar (se guardan solos cada semana).
Aparece «Nueva versión»	Actualiza **después** del culto, nunca durante: Selah se cierra unos segundos.

Para el encargado técnico

- **Carpeta de Selah:** en la carpeta del usuario de Windows → **Selah**: canciones, predicaciones, anuncios, fondos, listas y respaldos.
- **Si algo falló:** botón **?** → **Ver el registro**. Ahí queda anotado qué pasó y a qué hora; envíalo a quien dé soporte.
- **Canciones nuevas:** «+ Nueva» o «Importar…» (también desde OpenLP y Holyrics). Acordes: `[G]Cuán grande es [C]Él`.
- **Clave más segura:** en «Conectar dispositivos», «Clave más segura (6 números)».
- **Guía de inicio** dentro del programa: botón **?** → Guía de inicio.