
# Proyecta · Guía para voluntarios

Letras de canciones y la Biblia en el videobeam, controladas desde el computador, una tablet o un celular.




## Antes del culto

1. Conecta el **videobeam** al computador y abre **Proyecta**. La letra sale sola en la segunda pantalla. Si sale en la pantalla equivocada: botón **Proyección** ▾ (arriba) y elige la correcta.
2. Abre la **lista del culto**: pestaña **Lista** → **Abrir…** y elige la del día (ej. «Culto domingo 8 nov»).
3. Revisa el fondo y la letra en **Fondos y letra**, si hace falta.
4. Prueba con una canción y luego presiona `B` (pantalla negra) hasta que empiece.

## Durante el culto

- **Siguiente / anterior:** `→` `Espacio` o el clicker · `←`
- **Ir al coro:** `C` · **sección 1, 2, 3…:** `1`–`9`
- **Pantalla negra:** `B` · **volver:** `Esc` · **logo:** `L`
- **Siguiente de la lista del culto:** `N`
- **Biblia:** pestaña Biblia, escribe «Juan 3:16» y Enter. Varias: «Juan 3:16; Romanos 5:8».
- **Buscar una canción:** por el título o por cualquier frase de la letra.

> Si alguien cierra la proyección por error, presiona `F5`.

## Desde el celular o la tablet

1. En el computador: **Conectar dispositivos**.
2. **Android:** abre la app **Proyecta Remoto**; encuentra el computador sola.
3. **iPhone u otro:** escanea el **código QR** con la cámara. Para tenerlo como app: Compartir → «Agregar a pantalla de inicio».
4. La primera vez pide la **clave de 4 números** que aparece en esa misma ventana (el QR ya la trae).

Todos deben estar en el **mismo Wi-Fi** que el computador.

## Para los músicos y el predicador

- **Vista de escenario** (segundo QR en «Conectar dispositivos»): estrofa actual, la que sigue y la hora.
- Botón **Acordes** y ♭ ♯ para cambiar el tono.
- **Tiempo del predicador** (sección Avisos): lo ve solo él; amarillo en los últimos 5 minutos, rojo al pasarse.
- **Mensaje al escenario** (Avisos): «Repetir coro», «2 minutos»…

## Si algo falla

| Qué pasa | Qué hacer |
|---|---|
| **No sale nada en el videobeam** | Revisa el cable y que el videobeam esté en la entrada correcta. En Proyecta: **Proyección** ▾ → elige la pantalla. Si dice «Proyección apagada», presiona `F5`. |
| **La letra sale en la pantalla del computador** | **Proyección** ▾ → elige «Pantalla 2». En Windows, `⊞ Win` + `P` → «Extender». |
| **Se ve todo negro** | Está en pantalla negra: presiona `Esc` o el botón «Mostrar». |
| **El celular no se conecta** | Que esté en el mismo Wi-Fi (no en el de invitados). En la app: «Buscar otro». En el computador, «Conectar dispositivos» debe decir «Windows permite las conexiones»; si no, «Permitir conexiones». |
| **Pide una clave** | Es la de 4 números en «Conectar dispositivos». Sin ella el celular solo puede mirar. |
| **El fondo animado va lento o el computador se calienta** | «Fondos y letra» → activa el **Modo liviano**, o elige un fondo quieto. |
| **Un video de anuncio no se ve** | Usa un formato común (.mp4). Si sigue sin verse, avisa al encargado (ver «registro» abajo). |
| **Se borró una canción o la lista** | Botón **?** → **Respaldos…** → Restaurar (se guardan solos cada semana). |
| **Aparece «Nueva versión»** | Actualiza **después** del culto, nunca durante: Proyecta se cierra unos segundos. |

## Para el encargado técnico

- **Carpeta de Proyecta:** en la carpeta del usuario de Windows → **Proyecta**: canciones, predicaciones, anuncios, fondos, listas y respaldos.
- **Si algo falló:** botón **?** → **Ver el registro**. Ahí queda anotado qué pasó y a qué hora; envíalo a quien dé soporte.
- **Canciones nuevas:** «+ Nueva» o «Importar…» (también desde OpenLP y Holyrics). Acordes: `[G]Cuán grande es [C]Él`.
- **Clave más segura:** en «Conectar dispositivos», «Clave más segura (6 números)».
- **Guía de inicio** dentro del programa: botón **?** → Guía de inicio.