Manual de Usuario

Admin

Sistema Registro Producción Forestal

Versión documental: Agosto 2026

Índice

1. Alcance, acceso y navegación
2. Inicio, Operación y análisis
3. Centro administrativo y catálogos
4. Asignaciones operativas
5. Configuración de acceso
6. Carga manual, offline y Pendientes
7. Errores frecuentes y buenas prácticas

1. Alcance, acceso y navegación


El rol admin puede operar, consultar `Operación` y `Análisis de Producción`, administrar catálogos y configurar accesos administrativos. No permite quitarse el acceso admin a sí mismo desde `Configuración de acceso`.



Para ingresar:


1. Abrí la aplicación.
2. Completá `DNI` y `Contraseña`.
3. Presioná `Actualizar datos para uso offline` si hubo cambios de usuarios, permisos o catálogos.

4. Presioná `Ingresar`.




En la navegación móvil están disponibles `Inicio`, `Manuales`, `Administración`, `Operación`, `Combustible`, `Producción`, `Pendientes`, `Mis Registros`, `Configuración` y `Salir`. Abrí el panel con `Abrir navegación` y cerralo con `Cerrar menú`.

2. Inicio, Operación y análisis



`Inicio` muestra el resumen general: estado de conexión, producción del período, registros, unidades con actividad, pendientes offline, actividad por unidad y últimos registros. Los accesos rápidos permiten abrir `Operación`, `Análisis de Producción`, `Carga de Producción`, `Carga de Combustible`, `Pendientes` y `Administración`.

Análisis de Producción



Entrá desde `Análisis de Producción` o desde el acceso rápido. Elegí un período con `Hoy`, `Últimos 7 días`, `Últimos 30 días` o `Este mes`, o definí `Desde` y `Hasta`. Presioná `Actualizar`.


El panel muestra producción total, toneladas, combustible, registros, unidades con actividad, operadores, equipos, comparativa con el período anterior, evolución diaria, ranking de unidades, procesos y últimos

registros. Si no hay datos, ampliá el período o verificá que existan cargas en el rango.

Operación

Desde `Operación` consultá indicadores por unidad, tipo de proceso y máquina. En el teléfono el botón `Filtros` abre la zona de filtros. `Limpiar` quita las selecciones adicionales.

3. Centro administrativo y catálogos



Entrá desde `Administración`. El centro se organiza en `Personas y equipos`, `Configuración productiva` y `Seguridad`.

Personas y equipos

- `Personal`: usuarios, roles y relaciones operativas.
- `Móviles`: equipos, unidades y datos técnicos.
- `Asignaciones operativas`: vínculos entre choferes, móviles y procesos.

Las pantallas usan búsqueda, filtros, `Refrescar`, `Nuevo` cuando corresponde y acciones `Editar` y `Eliminar`. En móvil las tablas se muestran en tarjetas o requieren desplazamiento horizontal según la pantalla.

Configuración productiva

- `Unidades de negocio`: estructura operativa y `Relaciones`.
- `Tipos de proceso`: procesos, unidades habilitadas y requisitos de carga.
- `Lugares de carga`: puntos disponibles por unidad.
- `Predios`: predios disponibles para producción.
- `Rodales`: rodales y valores productivos.
- `Actas`: actas habilitadas para registrar producción.

En `Tipos de proceso`, `Nombre` es obligatorio. Las opciones `Requiere Acta`, `Requiere Predio` y `Requiere Rodal` determinan qué aparece y qué se exige en `Ubicación y Referencia`. La vinculación con unidades controla la lista visible en la carga, `Operación` y `Análisis de Producción`.

En `Personal`, verificá nombre y al menos una unidad vinculada. Si editás una persona y dejás la contraseña vacía, la contraseña existente no cambia. En `Móviles`, `Patente` y `Detalle` son obligatorios.

Evidencia fotográfica por tipo de proceso

`Requiere Foto Horómetro` y `Requiere Foto Procesador` son los dos campos que deciden si el operador tiene que subir una foto al cargar un registro de ese proceso.

Los dos vienen desactivados. Ningún tipo de proceso pide foto hasta que vos lo actives a propósito: la evidencia no se exige por defecto.

CAMPO	QUÉ PIDE
`Requiere Foto Horómetro`	Una foto del horómetro con la lectura final.
`Requiere Foto Procesador`	Una foto de la pantalla del procesador (plantas y/o m³).

Con cualquiera de los dos activados, el formulario de carga suma el paso `Evidencia` entre `Producción` y `Consumos`, y el registro **no se puede guardar sin la foto**. Con los dos activados, el operador puede marcar **"En esa misma pantalla se ve el horómetro"** y una sola foto cubre los dos casos.

Con los dos desactivados, el proceso se carga como antes: sin paso de evidencia y sin fotos. En la grilla, la columna `Evidencia` resume el requisito de cada tipo de proceso: `Ambas`, `Horómetro`, `Procesador` o `-`.

> Activar un flag de foto cambia el circuito de carga de ese proceso: a partir de ese momento, ningún registro de ese tipo se guarda sin la evidencia. Conviene activarlo sólo cuando el proceso lo necesita de verdad. Y **desactivarlo también es permanente**: un despliegue posterior no vuelve a encender lo que apagaste.


4. Asignaciones operativas

Entrá desde `Administración > Asignaciones operativas`. En el panel rápido seleccioná:

1. `Unidad de Negocio`.
2. `Chofer`.
3. `Movil`.
4. `Tipo de Proceso`.
5. Presioná `Asignar`.

El sistema filtra los listados según la unidad. El chofer debe pertenecer a la unidad del móvil, el proceso debe estar habilitado para esa unidad y no se permite crear una asignación duplicada. Revisá la tabla para editar o eliminar una asignación existente.

5. Configuración de acceso



Entrá desde `Administración > Configuración de acceso`.

1. Buscá por nombre o DNI.
2. Revisá `Activo`, `Encargado` y `Acceso Admin`.

3. Activá o desactivá el checkbox de `Acceso Admin` para otro usuario.
4. Esperá `Guardando...` y confirmá `Habilitado` o `Deshabilitado`.

El checkbox del usuario actual está deshabilitado. No intentes quitarte el acceso admin a vos mismo.

6. Carga manual, offline y Pendientes

Carga de Producción



La carga manual del admin usa los mismos 9 pasos: `Contexto`, `Operador`, `Equipo`, `Proceso`, `Tiempo`, `Producción`, `Consumos`, `Ubicación` y `Revisión`. Cuando el tipo de proceso pide foto de

respaldo, se suma el paso `Evidencia` entre `Producción` y `Consumos`, y la carga queda con 10 pasos.



En `Paso 2 - Operador`, el admin puede seleccionar el operador. En los pasos restantes confirmá equipo, proceso, horas, campos productivos dinámicos, evidencia fotográfica, combustible, remitos, ubicación y observaciones. Antes de `Guardar Registro`, verificá especialmente unidad, operador y equipo porque la carga impacta en reportes globales.

Si se registra combustible dentro del parte, completá `Litros de gasoil`, `KM / Horómetro al cargar`, `Remito 1` y `Lugar de Carga`. Ese parte ya genera el consumo; no lo repitas en `Carga de Combustible`.

Verificación de la evidencia

El admin también revisa la evidencia fotográfica: en `Operación > Detalle de registros` se abre cada registro y, en la sección `Evidencia Fotográfica`, los botones `Verificar` y `Rechazar` permiten dar el visto bueno o dejar el motivo del rechazo.

El filtro `Esperando verificación` muestra la cola de trabajo: son los registros con fotos sin revisar.

Borradores y trabajo offline

`Guardar borrador` conserva la carga en el dispositivo, pero no confirma un registro. La primera autenticación necesita conexión; una sesión válida puede continuar offline durante el período configurado, actualmente hasta 14 días.



En `Producción > Pendientes`, el admin ve la cola local visible en ese dispositivo. Puede usar `Refrescar`, `Sincronizar`, `Reintentar`, `Ver detalle` y `Eliminar`.

> La cola de Pendientes es local al dispositivo. El admin no ve automáticamente los pendientes guardados en otros teléfonos. `Eliminar` descarta la copia local y es una acción definitiva para esa cola.

Mis Registros

`Producción > Mis Registros` permite consultar la actividad cargada por el propio usuario admin. Para revisar la actividad global usá `Operación` y `Análisis de Producción`.

7. Errores frecuentes y buenas prácticas

SITUACIÓN	QUÉ HACER
No aparece un catálogo	Usá `Refrescar`, revisá la unidad y confirmá la conexión.
No se puede guardar Personal	Completá `Nombre` y al menos una unidad vinculada.
No se puede guardar un Móvil	Completá `Patente` y `Detalle`.
Asignación rechazada	Revisá unidad del chofer, móvil y proceso; evitá duplicados.
Operación o Análisis de Producción sin datos	Ampliá el período o quitá filtros.
Usuario sin acceso	Revisá estado `Activo`, rol `Encargado` y `Acceso Admin`.
Horas o producción inválidas	Corregí valores mayores a 0 y respetá las validaciones del formulario.
Falta la foto de evidencia	El paso `Evidencia` no deja avanzar: tomá la foto de la pantalla del procesador. Si esa foto ya muestra el horómetro, marcá la casilla y no hace falta la segunda.
Pendiente fallido	Abrí `Ver detalle`, revisá el error y usá `Reintentar`.

Buenas prácticas:

- Configurá primero unidades, procesos, móviles y personal; después creá asignaciones.
- Usá `Relaciones` en unidades para revisar la configuración.
- Activá los flags de foto de un tipo de proceso sólo cuando el proceso lo necesita: cambian el circuito de carga.
- Revisá la carga completa antes de guardar.

- No dupliques combustible ni elimines pendientes sin confirmación.
- No cambies accesos admin sin validar la necesidad operativa.
- Cerrá sesión en dispositivos compartidos.