Manual de Usuario

Admin

Sistema Registro Producción Forestal

Versión documental: Agosto 2026

Índice

1. Alcance, acceso y navegación
2. Inicio, Operación y análisis
3. Centro administrativo y catálogos
4. Asignaciones operativas
5. Configuración de acceso
6. Carga manual, offline y Pendientes
7. Errores frecuentes y buenas prácticas

1. Alcance, acceso y navegación


El rol admin puede operar, consultar `Operación` y `Análisis de Producción`, administrar catálogos y configurar accesos administrativos. No permite quitarse el acceso admin a sí mismo desde `Configuración de acceso`.



Para ingresar:


1. Abrí la aplicación.
2. Completá `DNI` y `Contraseña`.
3. Presioná `Actualizar datos para uso offline` si hubo cambios de usuarios, permisos o catálogos.

4. Presioná `Ingresar`.




En la navegación móvil están disponibles `Inicio`, `Manuales`, `Administración`, `Operación`, `Combustible`, `Producción`, `Pendientes`, `Mis Registros`, `Configuración` y `Salir`. Abrí el panel con `Abrir navegación` y cerralo con `Cerrar menú`.

2. Inicio, Operación y análisis



`Inicio` muestra el resumen general: estado de conexión, producción del período, registros, unidades con actividad, pendientes offline, actividad por unidad y últimos registros. Los accesos rápidos permiten abrir `Operación`, `Análisis de Producción`, `Carga de Producción`, `Carga de Combustible`, `Pendientes` y `Administración`.

Análisis de Producción



Entrá desde `Análisis de Producción` o desde el acceso rápido. Elegí un período con `Hoy`, `Últimos 7 días`, `Últimos 30 días` o `Este mes`, o definí `Desde` y `Hasta`. Presioná `Actualizar`.


El panel muestra producción total, toneladas, combustible, registros, unidades con actividad, operadores, equipos, comparativa con el período anterior, evolución diaria, ranking de unidades, procesos y últimos

registros. Si no hay datos, ampliá el período o verificá que existan cargas en el rango.

Operación

Desde `Operación` consultá indicadores por unidad, tipo de proceso y máquina. En el teléfono el botón `Filtros` abre la zona de filtros. `Limpiar` quita las selecciones adicionales.

3. Centro administrativo y catálogos



Entrá desde `Administración`. El centro se organiza en `Personas y equipos`, `Configuración productiva` y `Seguridad`.

Personas y equipos

- `Personal`: usuarios, roles y relaciones operativas.
- `Móviles`: equipos, unidades y datos técnicos.
- `Asignaciones operativas`: vínculos entre choferes, móviles y procesos.

Las pantallas usan búsqueda, filtros, `Refrescar`, `Nuevo` cuando corresponde y acciones `Editar` y `Eliminar`. En móvil las tablas se muestran en tarjetas o requieren desplazamiento horizontal según la pantalla.

Configuración productiva

- `Unidades de negocio`: estructura operativa y `Relaciones`.
- `Tipos de proceso`: procesos, unidades habilitadas y requisitos de carga.
- `Lugares de carga`: puntos disponibles por unidad.
- `Predios`: predios disponibles para producción.
- `Rodales`: rodales y valores productivos.
- `Actas`: actas habilitadas para registrar producción.

En `Tipos de proceso`, `Nombre` es obligatorio. Las opciones `Requiere Acta`, `Requiere Predio` y `Requiere Rodal` determinan qué aparece y qué se exige en `Ubicación y Referencia`. La vinculación con unidades controla la lista visible en la carga, `Operación` y `Análisis de Producción`.

En `Personal`, verificá nombre y al menos una unidad vinculada. Si editás una persona y dejás la contraseña vacía, la contraseña existente no cambia. En `Móviles`, `Patente` y `Detalle` son obligatorios.

Evidencia fotográfica por tipo de proceso

`Requiere Foto Horómetro` y `Requiere Foto Procesador` son los dos campos que deciden si el operador tiene que subir una foto al cargar un registro de ese proceso.

CAMPO	QUÉ PIDE
`Requiere Foto Horómetro`	Una foto del horómetro con la lectura final.
`Requiere Foto Procesador`	Una foto de la pantalla del procesador (plantas y/o m³).

Con cualquiera de los dos activados, el formulario de carga suma el paso `Evidencia` entre `Producción` y `Consumos`, y el registro **no se puede guardar sin la foto**. Con los dos activados, el operador puede marcar **"En esa misma pantalla se ve el horómetro"** y una sola foto cubre los dos casos.

Con los dos desactivados, el proceso se carga como antes: sin paso de evidencia y sin fotos. En la grilla, la columna `Evidencia` resume el requisito de cada tipo de proceso: `Ambas`, `Horómetro`, `Procesador` o `-`.

> Activar un flag de foto cambia el circuito de carga de ese proceso: a partir de ese momento, ningún registro de ese tipo se guarda sin la evidencia. Conviene activarlo sólo cuando el proceso lo necesita de verdad.


4. Asignaciones operativas

Entrá desde `Administración > Asignaciones operativas`. En el panel rápido seleccioná:

1. `Unidad de Negocio`.
2. `Chofer`.
3. `Movil`.
4. `Tipo de Proceso`.
5. Presioná `Asignar`.

El sistema filtra los listados según la unidad. El chofer debe pertenecer a la unidad del móvil, el proceso debe estar habilitado para esa unidad y no se permite crear una asignación duplicada. Revisá la tabla para editar o eliminar una asignación existente.

5. Configuración de acceso



Entrá desde `Administración > Configuración de acceso`.

1. Buscá por nombre o DNI.
2. Revisá `Activo`, `Encargado` y `Acceso Admin`.

3. Activá o desactivá el checkbox de `Acceso Admin` para otro usuario.
4. Esperá `Guardando...` y confirmá `Habilitado` o `Deshabilitado`.

El checkbox del usuario actual está deshabilitado. No intentes quitarte el acceso admin a vos mismo.

6. Carga manual, offline y Pendientes

Carga de Producción



La carga manual del admin usa los mismos 9 pasos: `Contexto`, `Operador`, `Equipo`, `Proceso`, `Tiempo`, `Producción`, `Consumos`, `Ubicación` y `Revisión`. Cuando el tipo de proceso pide foto de

respaldo, se suma el paso `Evidencia` entre `Producción` y `Consumos`, y la carga queda con 10 pasos.



En `Paso 2 - Operador`, el admin puede seleccionar el operador. En los pasos restantes confirmá equipo, proceso, horas, campos productivos dinámicos, evidencia fotográfica, combustible, remitos, ubicación y observaciones. Antes de `Guardar Registro`, verificá especialmente unidad, operador y equipo porque la carga impacta en reportes globales.

Si se registra combustible dentro del parte, completá `Litros de gasoil`, `KM / Horómetro al cargar`, `Remito 1` y `Lugar de Carga`. Ese parte ya genera el consumo; no lo repitas en `Carga de Combustible`.

Verificación de la evidencia

El admin también revisa la evidencia fotográfica: en `Operación > Detalle de registros` se abre cada registro y, en la sección `Evidencia Fotográfica`, los botones `Verificar` y `Rechazar` permiten dar el visto bueno o dejar el motivo del rechazo.

El filtro `Esperando verificación` muestra la cola de trabajo: son los registros con fotos sin revisar.

Borradores y trabajo offline

`Guardar borrador` conserva la carga en el dispositivo, pero no confirma un registro. La primera autenticación necesita conexión; una sesión válida puede continuar offline durante el período configurado, actualmente hasta 14 días.



En `Producción > Pendientes`, el admin ve la cola local visible en ese dispositivo. Puede usar `Refrescar`, `Sincronizar`, `Reintentar`, `Ver detalle` y `Eliminar`.

> La cola de Pendientes es local al dispositivo. El admin no ve automáticamente los pendientes guardados en otros teléfonos. `Eliminar` descarta la copia local y es una acción definitiva para esa cola.

Mis Registros

`Producción > Mis Registros` permite consultar la actividad cargada por el propio usuario admin. Para revisar la actividad global usá `Operación` y `Análisis de Producción`.

7. Errores frecuentes y buenas prácticas

SITUACIÓN	QUÉ HACER
No aparece un catálogo	Usá `Refrescar`, revisá la unidad y confirmá la conexión.
No se puede guardar Personal	Completá `Nombre` y al menos una unidad vinculada.
No se puede guardar un Móvil	Completá `Patente` y `Detalle`.
Asignación rechazada	Revisá unidad del chofer, móvil y proceso; evitá duplicados.
Operación o Análisis de Producción sin datos	Ampliá el período o quitá filtros.
Usuario sin acceso	Revisá estado `Activo`, rol `Encargado` y `Acceso Admin`.
Horas o producción inválidas	Corregí valores mayores a 0 y respetá las validaciones del formulario.
Falta la foto de evidencia	El paso `Evidencia` no deja avanzar: tomá la foto de la pantalla del procesador. Si esa foto ya muestra el horómetro, marcá la casilla y no hace falta la segunda.
Pendiente fallido	Abrí `Ver detalle`, revisá el error y usá `Reintentar`.

Buenas prácticas:

- Configurá primero unidades, procesos, móviles y personal; después creá asignaciones.
- Usá `Relaciones` en unidades para revisar la configuración.
- Activá los flags de foto de un tipo de proceso sólo cuando el proceso lo necesita: cambian el circuito de carga.
- Revisá la carga completa antes de guardar.

- No dupliques combustible ni elimines pendientes sin confirmación.
- No cambies accesos admin sin validar la necesidad operativa.
- Cerrá sesión en dispositivos compartidos.