■ 오즈파킹 소개서

팀 이름	오픈소스파킹
팀장 이름	박 종 범

목차

가. SW 기본정보	1
나. SW 기능리스트	4
다. 기능 시험 항목 - 사용자 등급별	3
(1) 로그인 이전 시험 항목	8
(2) 하급 사용자(guest) 시험 항목	15
(3) 중급 사용자(manager) 시험 항목	21
(4) 상급 사용자(admin) 시험 항목	32

가. SW 기본정보

- □ SW 명
 - 오즈파킹(OsParking)
- □ 오즈파킹 개요
 - 아파트 단지 등 전용 주차장용 관제 SW 패키지로 사용자, 차량, 차주, 소속, 입차 정보의 관리 모듈, 주변장치(카메라, 전광판 및 차단기) 연결 모듈, 모의 주변 장치 모듈로 구성됨. 오즈파킹에는 차번인식(LPR) 모듈이 포함되어 있지 않음.

- 주요 모듈
 - 오즈파킹(OsParking) 서버 작은 의미의 오즈파킹
 - ▷ 차량 주차관제 프로그램
 - ▷ 주변 장치 연결 모듈 포함
 - ▷ "parkinglot" MySQL 데이터베이스 생성 SQL 문 포함
 - 모의 장치 모듈 실제 장치를 대신하여 오즈파킹 모의 구동에 사용됨
 - ▷ 카메라(Camera)
 - ▷ 전광판(E_Board)
 - ▷ 차단기(GateBar)
 - 기타
 - ▷ 자료 관리(ManageData)
- SW 유형
- □ Test 환경 정보
 - Client
 - Windows 계열 OS
 - 추가정보
 - Database: 5.6 MySQL Community Server(GPL)
 - Language: Java, JDK 1.8
 - Test 환경 구성 절차
 - jar 실행파일을 사용한 테스트 : 별도 첨부 Install_Guide_jar.pdf 참조 https://github.com/osparking/OsParking_jar 리포지토리에 공개 중
 - 소스 수정&빌드 포함 테스트 : 별도 첨부 Install_Guide_src.pdf 참조 https://github.com/osparking/OsParking_src 리포지토리에 공개 중

- □ 오즈파킹 서버 사용자 등급
 - 사용자 등급별 기본 속성

등급	(대표)사용자 아이디	매니저 속성	추가 생성 가능성	계정 생성 시기	계정속성 변경 권한 사용자(등급) [*]
상급	admin(유일)	예	불가	데이터베이스 생성	자신
중급	manager	예	가능	오즈파킹 최초 가동	자신, 상급
하급	guest	아니오	가능	오즈파킹 최초 가동	자신, 중급 및 상급

^{*}단, 누구도 자신의 매니저 속성을 변경할 수 없음.

○ 사용자 등급별 권한 비교

등급	자료 검색	행 생성/ 갱신/삭제 ¹	테이블 ods 저장 ²	시스템 설정변경	샘플 ods 내려받기	테이블 전체처리 ³	기타
상급	가능	가능	가능	가능	가능	가능	SW 디버깅 가동
중급	가능	가능	가능				
하급	가능	(일부)					자기 계정 갱신

 $^{^{1}}$ 단, 누구도 자신의 계정을 삭제할 수 없음

²오픈도규먼트 스프레드시트(ods) 파일 저장 가능 여부

³테이블의 전체 행 삭제 및 테이블 내용 ods 파일에서 읽어들이기

나. SW 기능리스트

※ 범례 - 소분류 "등급"의 의미

• [무](무급) : 로그인 이전 수행 가능 기능

• 하(하급) : 모든 사용자 수행 가능 기능

• 중(중급): 중급 및 상급 사용자 수행 가능 기능

• 상(상급) : 'admin'만 수행 가능한 기능

대분류	중분류	소분류	등급
로그인·아웃	로그인	로그인	[무]
	로그아웃	로그아웃	하
각종기록	도착기록	도착 기간 설정	중
		검색	하
		ods 저장	중
	실행기록	검색	중
		ods 저장	중
	로그인기록	검색	중
		ods 저장	중
차량·차주	차량관리	생성	중
		수정	중
		삭제	중
		전체삭제	상
		차량 ods 자료 입력	상

대분류	중분류	소분류	등급
		ods 저장	중
		검색	하
	차주관리	생성	중
	(차주=운전자)	수정	중
		삭제	중
		전체삭제	상
		차주 ods 자료 입력	상
		ods 저장	중
		검색	하
	소속·건물	상위 소속 목록	중
	관리	하위 소속 목록	중
		건물 목록	중
		호실 목록	중
		전체삭제	상
		소속 ods 자료 입력	상
		건물 ods 자료 입력	상
		ods 저장	중
		검색	하
시스템	사용자	생성	중/상
	관리	수정	하/중/상
		삭제	중/상
		ods 저장	중

대분류	중분류	소분류	등급
		검색	하
	설정	DB 자료 관리	상
		시스템 설정	상
		입구별 장치	상
		모의 전광판	상
		LED 노티스 전광판	상
	종료	종료	[무]
오즈파킹	기본 모드 구동	방문 차량 처리	[무]
서버 구동		경고 차량 처리	[무]
		입구 개방 설정(불문 개방)	[무]
	디버깅 모드 구동	구동 시작	상
		디버깅 자료 저장 - 디버깅 구동의 효과	상
		방문/경고 차량 임의 처리	상
		인공 통신 오류 삽입	상
		모의 입차	상
		통계 조회	상
모의 장치 구동	카메라	일시 정지	[무]
		계속 구동	[무]
		디버깅 모드 구동	[무]
		디버깅 자료 조회	[무]
		인공 통신 오류	[무]
		디버깅 통계 조회	[무]

대분류	중분류	소분류	등급
		종료	[무]
	전광판	디버깅 모드 구동	[무]
		디버깅 자료 조회	[무]
		인공 통신 오류	[무]
		종료	[무]
	차단기	디버깅 모드 구동	[무]
		디버깅 자료 조회	[무]
		인공 통신 오류	[무]
		종료	[무]

다. 기능 시험 항목 - 사용자 등급별

(1) 로그인 이전 시험 항목

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
로그인· 아웃	로그인	로그인	"로그인 할 수 있음" <로그인 시기>	
시스템	종료	종료	"오즈파킹을 종료할 수 있음" <종료 조건> 사용자 로그아웃 상태 <종료 단계> 주 GUI, 탑 메뉴 [시스템] > [종료] (Alt+Q) 항목	
오즈파킹 서버 구동	기본 모드 구동	방문 차량 처리	"방문자 차량에 대하여 [입구 개방](수동 개방) 혹은 [입차 불허](회차 조치) 할 수 있음" <처리 시기>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		경고 차량 처리	"주차 불허 차량에 대하여, [입구 개방](일단 정지) 혹은 [입차 불허](회차 조치) 할 수 있음 " <처리 시기> • '임시 불허 차량' 창이 뜬 상태 <처리 방법> • [입구 개방] 혹은 [입차 불허] 버튼 클릭	
			"모든 입구에 도착하는 차량에 대하여 등록 여	
모의 장치 구동	카메라	일시 정지	"모의 카메라의 차량 도착 실험을 일시 정지할 수 있음" <방법> • (좌하변) 제어 패널의 [Pause] 버튼(Pause	
		계속 구동	"일시 정지 중인 모의 카메라의 구동을 재개할 수 있음" <방법> • (좌하변) 제어 패널의 [Continue] 버튼	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		디버깅 모드 구동	"모의 카메라를 디버깅 모드로 구동할 수 있음" <한비/조건> • 배치파일 javaw 명령 줄에 인자 "- debug" 포함 • 배치파일: Camera-debug.bat <참고> • 디버깅 모드 구동에서 'error' 상자 활성 화 됨	
			"모의 카메라가 전송한 차량 영상 순번을 조회할 수 있음" <저장 파일 위치>	
		인공 통신 오류	"카메라가 수신한 패킷의 일정 비율을 인위적으로 오류 처리할 수 있음" <방법>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			상기 인위적 오류 처리에 있어, "패킷의 인공 오류 처리율을 증감할 수 있음" <방법>	
		디버깅 통계 조회	"서버의 ACK 지연 평균 등 최근 통계를 조회 할 수 있음" <방법> • (좌하변)제어 패널의 [Statistics] 버튼	
		종료	"모의 카메라 구동을 종료할 수 있음" <방법> • (좌하변)제어 패널의 [Exit] 버튼(Alt+X)	
	전광판	디버깅 모드 구동	" <준비/조건> 배치파일 javaw 명령줄에 "-debug" 인 자 포함 배치파일: E_Board-debug.bat <참고>	
			• 디버깅 모드에서 'error' 상자 활성화 됨	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		디버깅 자료 조회	"모의 전광판이 수신한 인터럽트 SN을 조회할 수 있음" <저장 파일 위치> • CWD\log\operation\<년도>\<월> <저장 파일 이름> • <날짜>_E_Board_<입구>.txt	
		인공 통신 오류	"전광판이 수신한 패킷의 일정 비율을 인위적으로 오류 처리할 수 있음" <방법>	
			상기 인위적 오류 처리에 있어, " 패킷의 인공 오류 처리율을 증감할 수 있음 " <방법> • (중앙)제어 패널의 증감 버튼(그리기 2 □ □ □ 와 유사)	
		종료	"모의 전광판 구동을 종료할 수 있음" <방법> • (전광판 창 우상변)'닫기' 버튼(Ĭ)	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
	차단기	디버깅 모드 구동	" <준비/조건> 배치파일 javaw 명령줄에 "-debug" 인자 포함 배치파일: GateBar-debug.bat <참고> 디버깅 모드에서 'error' 상자 활성화 됨	
		디버깅 자료 조회	"모의 차단기가 수신한 개방 명령 ID를 조회할 수 있음" <저장 파일 위치> • CWD\log\operation\<년도>\<월> <저장 파일 이름> • <날짜>_GateOpen_<입구>.txt	
		인공 통신 오류	"차단기가 수신한 패킷의 일정 비율을 인위적으로 오류 처리할 수 있음" <방법>	
			상기 인위적 오류 처리에 있어, " 패킷의 인공 오류 처리율을 증감할 수 있음 " <방법> • (중앙)제어 패널의 증감 버튼(그리기 2 □ □ □ 와 유사)	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		종료	"모의 차단기 구동을 종료할 수 있음"	
			<방법>	
			• (차단기 창 우상변)'닫기' 버튼(🗷)	

(2) 하급 사용자 (guest) 시험 항목

※ 등록 아이디 : guest, 비밀번호: 1234

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
로그인· 아웃	로그아웃	로그아웃	"로그인 상태에서 로그아웃 할 수 있음" <시기>	
각종기록	도착기록	검색	"차량 도착 기록을 조회할 수 있음 - '검색 기준' 선택적 입력 가능" - 단계> - 주 GUI, 탑 메뉴 [각종기록] > [도착기록](Alt+A) 항목 - 검색 기준> - 도착 속성: 차량번호, 입구, 직원, 차단기, 하위-하위 소속, 건물-호실 번호 - 도착 기간: 1시간, 1일, 지정 기간(기본: 최근 1주) - 상기 기록 조회 <검색 기준> 입력에 있어, "도착 속성 중 [(하위-상위)] 콤보박스에서 '복합 항목'을 선택하여 한번에 상위 및 하위 소속을 입력할 수 있음" - 선택 방법: 그리기 3 참조	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			(상위 소속) ▼ (건물 번호) ▼ (하위-상위) ▼ (호실-건물) ▼ 먼저 선택 그리기 3: 차주 소속 복합 항목 1	
		검색 (계속)	상기 기록 조회 <검색 기준> 입력에 있어, "도착 속성 중 [(호실-건물)] 콤보박스에서 '복 합 항목'을 선택하여 한번에 건물 및 호실 번 호를 입력할 수 있음" • 선택 방법 : 그리기 3 참조	
			"차량 '도착 속성'의 설정된 값들을 한번에 [초기화] 할 수 있음" <시기>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
차량·차주	차량관리	검색	"등록 차량 목록을 검색할 수 있음 - '검색키' 선택적 입력 가능" <방법>	
	차주관리	검색	"차주(=운전자) 목록을 검색할 수 있음 - '검색기' 항목 선택적 입력 가능" <방법> 주 GUI, 탑 메뉴 [차량·차주] > [차주관리](Alt+D) >[검색](Alt+S) 버튼 클릭('검색키'변경 때 버튼 활성화됨) <검색키'변경 때 버튼 활성화됨) <검색키> 차주(이름), 휴대전화, 유선전화, 상위소속, 하위소속, 건물번호, 호실번호	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			상기 목록 조회 <검색키> 입력에 있어,	
			"[(하위-상위)] 콤보박스에서 복합 항목을 선	
			택하여 한번에 상위 소속과 하위 소속을 입력	
			할 수 있음"	
			• 선택 방법 : 그리기 4 참조	
		(상위 소	(that that)	
			사장실 기획실-사장실	
		그리기 4	<mark>복합 항목</mark> 4: 차주 소속 복합 항목 2	
		검색	상기 목록 조회 <검색키> 입력에 있어,	
		(계속)	"[(호실-건물)] 콤보박스에서 복합 항목을 선	
			택하여 한번에 건물 번호와 호실 번호를 입력	
			할 수 있음"	
			• 선택 방법 : 그리기 5 참조	
			(건물 번호) ▼ (호실-건물) ▼	
			건물 번호 (호실-건물) 1 101-1	
			복합 항목	
			그리기 5: 호실-건물 복합 항목	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		검색 (계속)	"설정된 모든 검색키 값들을 한 번에 초기화(제거)할 수 있음" <시기>	
	소속·건물 관리	검색	"한 '상위 소속'에 속하는 '하위 소속' 목록 조회 가능" <방법> 주 GUI, 탑 메뉴 [차량·차주] > [소속·건물](Alt+F) > '상위 소속 목록' 패널선택 > '상위 소속' 행 클릭	
			"한 건물에 속하는 호실 번호 목록 조회 가능" <방법> • 주 GUI, 탑 메뉴 [차량·차주] > [소속·건물](Alt+F) > '건물(동) 목록' 패널 선택 > '건물 번호' 행클릭	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
시스템	사용자 관리	수정	"자기 계정의 속성 수정 가능 - 일부 속성 제외" <단계> 주 GUI, 탑 메뉴 [시스템] > [사용자] (Alt+U) > '사용자 정보관리'창 좌하변 [수정] 버튼 클릭 [수정] 버튼이 [저장]버튼으로 바뀌나, 하나 이상의 속성이 변경되어야 활성화됨 <수정 제외 속성> 아이디, 매니저 권한	
		검색	사용자의 아이디 혹은 이름을 사용하여 사용자를 검색할 수 있음 <단계>	
			아이디 (Ctrl+F) 검색(S) 아이디 글상자 이름 크상자 리기 6: 사용자 검색 패널 택] 버튼은 검색 조건 변경 때 활성화 됨	

(3) 중급 사용자(manager) 시험 항목

※ 등록 아이디 : manager, 비밀번호 : 1234

※ ods 파일 저장 제시 폴더 : <사용자 홈 폴더>\ods\

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
각종기록	도착기록	도착 기간 설정	"'도착 기간' 옵션 선택을 시스템에 저장할 수 있음" <기록창 열기> 주 GUI, 탑 메뉴 [각종기록] > [도착기 록](Alt+A) 항목 <방법> '검색 기준' 패널 내, '도착 기간' 패널의 라디오 버튼 선택을 변경하여 [설정] 버튼 활성화 > [설정] 버튼(Alt+F) <참고> [기간지정]의 경우, 기간은 최근 1주일로 초기화 되나 변경 가능	
	실행기록	ods 저장 검색	"표시된 '도착차량 목록'을 ods 파일로 저장할 수 있음" <단계>	
			회할 수 있음 " <기록창 열기>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			주 GUI, 탑 메뉴 [각종기록] > [실행기 록](Alt+B) 항목 (방법> (상단)의 '검색 기간' 변경 > [검색] 버 튼(Alt+S)	
		ods 저장	"표시된 '오즈파킹 실행 기록'을 ods 파일로 저장할 수 있음" <방법> • (기록창 우측하단) [ods 저장] 버튼 (Alt+A)	
	로그인 기록	검색	"'사용자 로그인 기록'을 검색할 수 있음" <기록창 열기>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		ods 저장	"표시된 로그인 기록을 ods 파일로 저장할 수 있음" <단계>	
차량·차주	차량관리	생성	"차량을 생성(=등록) 할 수 있음" <관리창 열기> • 주 GUI, 탑 메뉴 [차량·차주] > [차량관리](Alt+V) 항목 <조건> • '차량 등록 관리' 창 작업 상태 : '검색' <방법> • (좌측하단)[생성] 버튼(Alt+R)	
			상기 차량 생성 중 '차주'를 선택할 때, "'차주 선택' 창에서 차주(이름) 및 휴대전화 (번호)를 사용하여 운전자를 검색할 수 있음" <방법>	
			"'차주 선택' 창의 목록에서 다양한 방법으로 차주 선택 가능" <방법> 한 행 더블 클릭 한 행 선택 뒤, [선택] 버튼(Alt+T) 한 행 선택 뒤, 엔터키 사용	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"'차주 선택' 창에서 [차주 관리] 버튼으로 창을 열어 차주를 생성하고, 생성한 차주를 '차주 선택' 창에서 검색할 수 있음" <단계> • [차주 관리] 버튼(Alt+M) > [생성] 버튼(Alt+R) > [저장] 버튼(Alt+S) > ('차주선택'창에서) [검색] 버튼(Alt+S)	
			"차량 생성 중 취소할 수 있음" <방법> • (관리창 하단중앙)[취소] 버튼(Alt+C)	
		수정	"등록된 차량의 차량번호를 제외한 속성을 수 정할 수 있음" <방법>	
			"차량 정보 수정 중 포기할 수 있음" <방법> • (관리창 하단중앙)[취소] 버튼(Alt+C)	
		삭제	"등록된 차량을 삭제할 수 있음" <방법> • (관리창 좌측하단)[삭제] 버튼(Alt+D)	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		ods 저장	"표시된 차량 목록을 ods 파일로 저장할 수 있음" <방법> • (관리창 우측하단)[ods 저장] 버튼 (Alt+A)	
	차주관리	생성	"차주를 생성(=등록) 할 수 있음" <관리창 열기> • 주 GUI, 탑 메뉴 [차량·차주] > [차주관리](Alt+D) 항목 <조건> • '차주 목록' 창 작업 상태 : '검색' <방법> • (좌측하단)[생성] 버튼(Alt+R)	
			상기 차주 생성 중, 차주 소속을 입력할 때, "(하위-상위) 콤보박스의 복합 항목 선택을 통하여 상위 및 하위 소속을 동시에 입력할 수 있음" • 입력 방법 : 그리기 4 참조	
			상기 차주 생성 중, 차주 건물번호 입력에 있어, "[(호실-건물)] 콤보박스의 복합 항목 선택을 통하여 건물 및 호실 번호 값을 동시에 입력할 수 있음" • 입력 방법 : 그리기 5 참조	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"차주 생성 중 취소할 수 있음" <방법> • (관리창 하단중앙)[취소] 버튼(Alt+C)	
		수정	"차주의 이름, 휴대전화 등 모든 속성을 수정할 수 있음" <방법> • (관리창 좌측하단)[수정] 버튼(Alt+M)	
			" 차주 속성 수정 중 포기할 수 있음 " <방법> • (관리창 하단중앙)[취소] 버튼(Alt+C)	
		삭제	"등록된 차주를 삭제할 수 있음" <방법>	
		ods 저장	"표시된 차주 목록을 ods 파일로 저장할 수 있음" <방법>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
	소속·건물 관리	상위 소속 목록	"상위 소속 생성 가능" <관리창 열기> • 주 GUI, 탑 메뉴 [차량·차주] > [소속· 건물](Alt+F) <방법> • (좌상)'상위 소속 목록' 패널 선택 > [생 성] 버튼(Alt+R)	
			"상위 소속 수정 가능" <방법> • (관리창 좌상)'상위 소속' 패널 > [수정] 버튼(Alt+M)	
			"상위 소속 삭제 가능" <방법>	
		하위 소속 목록	"하위 소속 생성 가능" <시기>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"하위 소속 수정 가능" <방법> '하위 소속' 패널 선택, '검색' 상태 > [수정] 버튼(Alt+M)	
			"하위 소속 삭제 가능" <방법> • [삭제] 버튼(Alt+D)	
		건물 목록	"건물(동) 생성 가능" <단계> • (우상)'건물(동) 목록' 패널 선택 > [생성] 버튼(Alt+R)	
			"건물(동) 수정 가능" <방법> • [수정] 버튼(Alt+M)	
			"건물(동) 삭제 가능" <방법>	
		호실 목록	"호실 생성 가능" <시기>	
			• (우아) ""당 오철 목록 패럴 진택 > [생성] 버튼(Alt+R)	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			" 호실 수정 가능 " <방법> • [수정] 버튼(Alt+M)	
			" 호실 삭제 가능 " <방법> • [삭제] 버튼(Alt+D)	
		ods 저장	"상위 소속 목록 ods 파일로 저장 가능" <시기>	
			"한 상위 소속의 하위 소속(:부서) 목록 ods 파일로 저장 가능" <시기>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"건물(동) 목록 ods 파일로 저장가능" <시기>	
			"한 건물(동)의 호실 목록 ods 파일로 저장 가능" <시기>	
시스템	사용자 관리	생성	"하급 사용자 생성 가능" <관리창 열기>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		수정	"자신 혹은 하급 사용자 계정 수정 가능" <시기> 자신 계정 혹은 하급 사용자(비 매니저) 계정 행 선택 상태 <방법> (하단 메뉴 좌측 두 번째)[수정] 버튼 (Alt+M) <참고> 단, 아이디와 매니저 속성 수정은 불가 함	
			"사용자 수정 중 취소 가능" <방법>	
		삭제	"하급 사용자 삭제 가능" <시기>	
		ods 저장	"표시된 사용자 목록을 ods 파일로 저장할 수 있음" <방법> • 창 하단 우측 [ods 저장] 버튼(Alt+A)	

(4) 상급 사용자(admin) 시험 항목

※ 유일 상급 사용자 아이디 : admin, 비밀번호: 1234

※ ods 파일 읽을 초기 폴더 : <사용자 홈 폴더>\ods\

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
차량·차주	차량관리	전체삭제	"등록된 차량 정보 전부를 한 번에 삭제 가능" <관리창 열기>	
		차량 ods 자료 입력	"차량 정보 ods 파일 작성 도움말을 볼 수 있음" <방법> • (관리창 하단 중앙)	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			" <방법> (관리창 하단 중앙)[샘플] 버튼(Alt+O, 그리기 7) <참고> 차주 운전자번호는 등록된 것이어야 함	
	차주관리	전체삭제	"등록된 차주 정보 전체를 한 번에 삭제 가능" <관리창 열기> • 주 GUI, 탑 메뉴 [차량·차주] > [차주관리](Alt+D) 항목 <방법> • (하단 중앙)[전체삭제] 버튼(Alt+E)	
		차주 ods 자료 입력	"차주 정보 ods 파일 작성 도움말을 볼 수 있음" <방법> • (관리창 하단 중앙) ∰ 버튼(그리기 7 과 유사)	
			"차주 정보 ods 파일 표본을 내려받을 수 있음" <방법>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"차주 정보를 ods 파일에서 읽어들일 수 있음" <방법> (관리창 하단 중앙)[ods 읽기] 버튼 (Alt+O, 그리기 7 유사) <참고> 차주의 상·하위 소속명 및 입주 건물·호실 번호는 등록된 것이어야 함	
	소속·건물 관리	전체삭제	"모든 상위 및 하위 소속 정보를 한 번에 삭제할 수 있음" <관리창 열기> 주 GUI, 탑 메뉴 [차량·차주] > [소속·건물](Alt+F) <시기> '상위 소속 목록'혹은 '-부서 목록' 패널이 선택된 상태 <단계> 주 GUI, 탑 메뉴 [차량·차주] > [소속·건물](Alt+F) > (좌하변) > [전체삭제] 버튼(Alt+E) <참고> 소속 차주, 소유 차량 삭제를 동반함	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"모든 건물 및 호실 정보를 한 번에 삭제할 수 있음" <시기>	
			"상·하위 소속 정보 ods 파일 작성 도움말을 볼 수 있음" <시기>	
			"상·하위 소속 정보 ods 파일 표본을 내려받을 수 있음" <방법> • (하단 좌측)[샘플] 버튼(Alt+S, 그리기 7과 유사)	
			"상·하위 소속 정보를 ods 파일에서 읽어들일 수 있음" <방법> • (하단 좌측)[ods 읽기] 버튼(Alt+O, 그리 기 7과 유사)	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"건물 및 호실 번호 정보 ods 파일 작성 도움 말을 볼 수 있음" <시기>	
			"건물 및 호실 번호 정보 ods 파일 표본을 내려받을 수 있음" <방법>	
시스템	사용자 관리	생성	"중급 사용자 생성 가능" <관리창 열기>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		수정	"자신 혹은 중급 사용자 계정 수정 가능" <시기>	
			<참고> • 아이디와 매니저 속성 수정은 불허됨	
			"사용자 수정 중 취소 가능" <방법> • (관리창 하단 중앙)[취소] 버튼(Alt+C)	
		삭제	"중급 사용자 삭제 가능" <시기>	
	설정	DB 자료 관리	"차량 도착 기록 전체 삭제 가능" <관리창 열기> 주 GUI, 탑 메뉴 [시스템] > [설정] (Alt+S) > (우상변) [자료관리] 버튼 (Alt+D) <삭제 방법> (상단)'Clear Records' 영역의 [Arrivals] 버튼	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"시스템 가동 기록 전체 삭제 가능" <방법> • (상단)'Clear Records' 영역의 [System Run] 버튼	
			"로그인 기록 전체 삭제 가능" <방법> • (상단)'Clear Records' 영역의 [Logins] 버튼	
			"사용자 전체 삭제" <방법>	
			"임의 중급 사용자 5명 생성" <방법>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"임의 하급 사용자 100 명 생성"	
			<방법>	
			• (좌중앙)'Attendants' 영역의 [100 Low	
			Levels] 버튼	
			"소속 및 건물 자료 전체 삭제"	
			<방법>	
			• (우중앙)'Affili' & Building' 영역의	
			[Delete Affili'/Build'] 버튼	
			<참고>	
			• 하위 소속 및 호실 번호 또한 차주 및	
			차량 정보 삭제를 동반함	
			"상위 및 하위 소속 명칭 생성"	
			<방법>	
			• (우중앙)'Affili' & Building' 영역의	
			[Insert Affililiations] 버튼	
			<참고>	
			• 소스코드에 내재된 소속 명칭 자료가	
			사용됨	
			"건물 및 호실 번호 생성"	
			<방법>	
			• (우중앙)'Affili' & Building' 영역의	
			[Insert Buildings] 버튼	
			<참고>	
			• 소스코드에 내재된 번호 자료가 사용됨	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"차주 정보 전체 삭제"	
			<방법>	
			• (좌하변)'Car Owners' 영역의 [Delete	
			Car Owners] 버튼	
			<참고>	
			• 소유했던 차량 정보 삭제를 동반함	
			"임의 운전자 1000 명 등록"	
			<방법>	
			• (좌하변)'Car Owners' 영역의 [Insert 1K	
			Owners] 버튼	
			<참고>	
			• 소속 및 건물 생성을 전제조건으로 함	
			"등록된 차량 전체 삭제"	
			<방법>	
			• (우하변)'Vehicles' 영역의 [Delete All	
			Cars] 버튼	
			"임의 차량 1000 대 등록"	
			<방법>	
			• (우하변)'Vehicles' 영역의 [Insert 1K	
			Cars] 버튼	
			<참고>	
			• 패키지에 영상이 포함된 차량 4 대의	
			등록을 동반함 - 26 누 8648, 12 거	
			3456, 26 로 3689, 서울 11 가 1234	
			• 패키지에 영상은 포함되었으나 등록되	
			지 않는 차량: 52 가 3108, 39 나 2764	

기능 시험 항목

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		시스템 설정	"'주차장 이름'으로 최대 30 자 입력 가능" <설정창 여는 단계> • 주 GUI, 탑 메뉴 [시스템] > [설정] (Alt+S) <방법> • 창의 첫 행 '주차장 이름' 우측 상자에 이름 문자열 입력 <참고> • 30 자 초과 때, 경고 창 뜨고 [저장] 버튼 불능화 됨	
			"'비밀번호 난이도'를 4, 6+, 8+ 자리 중 하나 선택할 수 있음" <방법> • 창의 둘째 행 '비밀번호 난이도' 콤보박 스	
			"'일반 연산 로깅 레벨' 세 가지 중 하나 선택가능함" <방법>	
			"한국어와 영어 중 하나를 GUI 표시 언어로 선택할 수 있음" <방법> • 창의 제 4행 '표시 언어' 콤보박스	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"메인 상황게시 최대 행수 100~1000 중에서 선택 가능" <방법>	
			• 창의 제 5 행 '메인 상황게시 최대 행수' 콤보박스	
			"입구 수를 1 혹은 2 중 선택할 수 있음" <방법>	
			• 창의 제 6 행 '입구 수' 콤보박스 <참고>	
			입구 수 변화는 중요 설정 변경으로 오 즈파킹 서버가 자동으로 가동 중지됨	
			" 사진 저장 기간 1~120 중 선택 가능 " <방법>	
			"통과 성능 통계 모집단 크기 1~100,000 중 선택 가능"	
			<방법>	
			" 차량의 '통과 성능 기록' 여부를 선택 가능 " <방법>	
			• (창 중앙 우측면)'통과 성능 기록' 첵크 상자(그리기 9)	
			☑ 통과 성능 기록 그리기 9: 통계	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"입차 차량 사진 크기 설정 가능" <방법> • (창 중앙 우변)'차량 사진 크기' 구역의 ' 너비' 및 '높이' 글상자	
		입구별 장치	"입구 명칭(최대 25 자) 입력할 수 있음" <방법> • (하단 '입구' 탭 패널)'입구' 글상자(그리 기 10) <참고> • 입구 명칭 길이 초과 때는 저장 실패 입구 남1문 고리기 10: 입구 이름	
			"'모의장치', '블랙플라이', '입차버튼' 중 카메라 유형을 택할 수 있음" <방법> • (하단 '입구' 탭 패널)'카메라' 장치 행의 '유형' 열 콤보박스 <참고> • '블랙플라이'는 실제 카메라 제품 • '입차버튼'은 입구1에서만 선택 가능한 항목 임 • 장치 유형 변화는 중요 설정 변경으로 오즈파킹 서버가 자동으로 가동 중지됨	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
문듀	중문듀	소문듀	지엄앙목 "'모의장치'와 'LED 노티스' 중 전광판 유형을 택할 수 있음" <방법>	Pass/Fail
			오즈파킹 서버가 자동으로 가동 중지됨 "'모의장치'와 '나라바' 중 차단기 유형을 택할 수 있음" <방법> • (하단 '입구' 탭 패널)'차단기' 장치 행의 '유형' 열 콤보박스 <참고> • '나라바'는 실제 차단기 제품 • 장치 유형 변화는 중요 설정 변경으로 오즈파킹 서버가 자동으로 가동 중지됨	
			"전광판 및 차단기 실제 제품이 설정된 경우 'TCP/IP'와 'RS-232' 둘 다 선택 가능함" <시기>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			장치 유형 연결 방식 카메라 입차버튼 TCP/IP V 전광판 LED노티스 TCP/IP TCP/IP 차단기 모의장치 TCP/IP RS-232 그리기 11: 실제 장치 연결방식	
			"장치 유형 및 연결 방식에 따라 IP 주소 및 포 트번호를 설정할 수 있음" <설정 항목>	
			• (아인 업무 업 페필) IP 구조 및 포트 열 <참고> • 모의장치는 TCP/IP 통신만 지원하며 포 트번호는 자동 부여됨	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		모의	"평소 때와 입차 때, 제 1 행과 제 2 행을 별도	
		전광판	로 설정할 수 있음"	
			<시기>	
			• 전광판 유형이 '모의장치'로 설정된 상	
			EH	
			<설정창 여는 단계>	
			• (우하변)'전광판' 설정 패널의 [설정] 버	
			튼(Alt+S)	
			<단계>	
			• '모의장치 전광판 설정' 창의 '평소'/'입	
			차' 탭 및 '제 1 행'/'제 2 행' 탭 선택	
			"'표시 유형'이 [문구 자체]인 경우 문자열을	
			최대 100 자까지 입력할 수 있음"	
			<단계>	
			• 설정 패널의 첫 행 '표시 유형' 콤보박	
			스에서 '문구 자체' 항목 선택 > 패널의	
			둘째 행 '문자열' 글 상자에 문자열 입	
			력	
			<참고>	
			• 100 자 초과 입력 때, 경고 창 뜨고, 문	
			자 입력이 거부됨	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		LED	"평소 때와 입차 때, 제 1 행과 제 2 행을 별도	
		노티스	로 설정할 수 있음"	
		전광판	<시기>	
			• 전광판 유형이 'LED 노티스'로 설정된	
			상태	
			<설정창 여는 단계>	
			• (우하변)'전광판' 설정 패널의 [설정] 버	
			튼(Alt+S)	
			<단계>	
			• 'LED 노티스 전광판 설정' 창의 '평소'/'	
			입차' 탭 및 '제 1 행'/'제 2 행' 탭 선택	
			"표시 유형이 "문구 자체"인 경우 문자열은	
			최대 100 자까지 입력할 수 있음"	
			<단계>	
			• 설정 패널 '표시 유형' 콤보박스에서 '	
			문구 자체' 항목 선택 > 아래 '문자열'	
			글 상자에 문자열 입력	
			<참고>	
			• 100 자 초과 입력 때, 경고 창 뜨고, 문	
			자 입력 거부됨	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
오즈파킹 디버깅 서버 구동 모드 구동		구동 시작	"오즈파킹 서버를 디버깅 모드로 구동을 시작할 수 있음" <준비/조건> • 배치파일 javaw 명령 줄에 인자 "-debug" 포함 • 배치파일: OsParking-debug.bat <방법> • 'admin'으로 로그인	
		디버깅 자료 저장 - 디버깅 구동의	"모의 카메라가 보내온 차량 영상 순번 저장" <저장 파일 위치> • CWD\log\operation\<년도>\<월> <저장 파일 이름> • <날짜>_Camera_<입구>.txt	
		立 과	"모의 전광판으로 발송한 인터럽트 SN 저장" <저장 파일 위치> • CWD\log\operation\<년도>\<월> <저장 파일 이름> • <날짜>_E_Board_<입구>.txt	
			"모의 차단기로 발송한 개방 명령 ID 저장" <저장 파일 위치>	

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
			"일단 정지 차량에 대하여 주차 허용 혹은 회차 조치를 임의 결정하는 모의 실험 가능" <일단 정지 차량> • 방문 차량 혹은 경고받은 차량 <준비/조건> • 배치파일 javaw 명령 줄에 "-debug"에 더하여 "-random" 옵션 추가하여 오즈 파킹 서버 구동 • 배치파일: OsParking-random.bat	
			"서버가 수신한 패킷의 일정 비율을 인위적으로 오류 처리할 수 있음" <방법> • (좌하변) '디버깅' 패널의 '오류'상자 선택(그리기 12) (PID:4392) 오류 ☑ • 답1문(○ 비율: 0.01 고리기 12: 오류 상자	
			상기 인위적 오류 처리에 있어, " 패킷의 인공 오류 처리율을 증감할 수 있음 " <방법> '디버깅 '패널의 증감 버튼(그리기 12	

오즈파킹 소개서 (2016) 기능 시험 항목

분류	중분류	소분류	시험항목	Pass/Fail
		모의 입차	"1 번 입구 차량 도착을 즉시 모의 실험할 수	
			있음"	
			<준비/조건>	
			• [시스템] > [설정]에서 '입구1' [카메라]	
			의 '유형'을 [입차버튼]으로 설정	
			<방법>	
			• 디버깅 패널 [남1문](1번 입구) 버튼	
			(그리기 12)	
		통계 조회	"주변 기기 통신 단절, 차량 통과 지연 시간	
			등 최근 통계를 조회할 수 있음"	
			<방법>	
			• '디버깅 '패널의 [통계] 버튼(Alt+T)	

끝.