
## SNMPマネージャとエージェント



# SNMP監視仕様(snmp監視実施の場合)

プログラム	Net-SNMP
プロトコル	Version 1,2c
コミュニティ	任意
オブジェクト	OID
使用ポート	161

コミュニティ デフォルト private localhost public 0.0.0.0/0 remote 0.0.0.0/0

SNMPマネージャ			プログラム/スクリプト		
OS	種類	OID(ポーリング応答)			
UNIX	CPU負荷情報	1.3.6.1.4.1.2021.10.1.5	UNIX:スクリプト		
Windows	"	1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2	snmpcpuget		
共通	RAM使用情報	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3/5/6	snmpramget		
共通	DISK使用情報	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3	snmpdiskget		
共通	プロセス情報	1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2	Windows:C#		
UNIX	プロセス情報(注)	1.3.6.1.4.1.9999	snmpcpuget.exe		
UNIX	TCPポート情報	1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.1	snmpramget.exe		
Windows	"	1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.1	snmpdiskget.exe		
UNIX	TCP6ポート情報	1.3.6.1.2.1.6.20.1.4.2			
Windows	"	1.3.6.1.2.1.6.19.1.7.2			
注:プライベートMIBをエージェントに組み込む					

## SNMPプログラム・スクリプト仕様

```
Windows VisualStudio C#
パス x:\footnote{x:\footnote{y} is a constant of the constant o
CPU負荷
                                                                               snmpcpuget.exe <host> <ostype> <community>
                                       Windowsエージェント return <全coreの最高値> <100>
                                       Linuxエージェント return <3cpuloadの最高値><100>
RAM負荷
                                                                               snmpramget.exe <host> <ostype> <community>
Disk負荷
                                                                               snmpdiskget.exe <host> <ostype> <community>
Unix シェルスクリプト
パス /usr/local/bin
CPU負荷
                                                                               snmpcpuget <host> <ostype> <community>
RAM負荷
                                                                               snmpramget <host> <ostype> <community>
Disk負荷
                                                                              snmpdiskget <host> <ostype> <community>
```

# SNMP CPU、Memory、Diskの OIDと値取得

OS	種類	OID	取得例	計算例
Unix	CPU情報			
	識別(LaLoad.Int1.1/2/3	1.3.6.1.4.1.2021.10.2.1.10.5	8/8/9	9 Max取得
	RAM情報		192.168.1.18	
	識別(Descr.1) Phisical Memory	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.1	Physical Memory	
	識別(Size.1) 物理サイズx1024	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1	2905000	Used/Size
	識別(Used.1) 物理サイズx1024	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1	1014412	使用率35%
	DISK情報			
	識別(Descr.1) /	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.52	/	
	識別(Size.1) 物理サイズx4096	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.52	36682240	Used/Size
	識別(Used.1) 物理サイズx4096	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.52	1896919	使用率5%
Window	wsCPU情報			
	識別(hrProcessor.Load.xx/yy	1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.x	2/0/2/0/3	3 Max取得
	RAM情報		192.168.1.155	
	識別(Descr.1) Phisical Memory	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.5	Physical Memory	
	識別(Size.1) 物理サイズx65536	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.5	260240	Used/Size
	識別(Used.1) 物理サイズx65536	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.5	122094	使用率47%
	DISK情報			
	識別(Descr.1) C:¥	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.1	C:¥¥	
	識別(Size.1) 物理サイズx4096	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1	121842987	Used/Size
	識別(Used.1) 物理サイズx4096	1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1	55525780	使用率45%

## 参考: Windows SNMPインストール、設定

#### インストール

- 1.Windows SNMPサービス 簡易ネットワーク管理(SNMP)
- 注: WindowsのNET-SNMP Agentは監視対象外であるが、 snmpgetなどのコマンドを使用する場合は、インストールが必要

### 設定

- 1.コミュニティデフォルト
- private 読み取り、書き出し
- public 読み取りのみ
- remote 読み取り、書き込み
- 2.すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける

#### 試験

- 1.Windows SNMPサービスの試験を他Unix/LInuxから行う場合 \$ snmpwalk -v1 -cpublic <windowsのIPアドレス> .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2
- 2.NET-SNMPをWindowsへインストールし、コマンドだけ使う場合 c:¥> snmpwalk -v1 -cprivate 127.0.0.1 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2

## 参考: WindowsでNET-SNMPインストール、設定

#### 1. インストール

64bitのNet-SNMPをインストール 標準では、c:\u2014usrにインストールされる

- 2. snmpコマンドを使う場合パスを確認し、無ければ設定 PATH=c:\u00e4usr\u00e4bin
- 3. 設定(VisualMonitorには使えない)

c:¥usr¥etc/snmp¥snmpd.confへ設定 com2sec local localhost private com2sec mynetwork default public group MyRWGroup v1 local group MyRWGroup v2c local group MyROGroup v1 mynetwork

group MyRWGroup v2c mynetwork

view all included .1.80

access MyROGroup "" any noauth exact all none none

access MyRWGroup "" any noauth exact all all none

syslocation Right here. right now.

syscontack Me <me@somewhire.org>"

### 4. 起動、停止

c:¥> snmpd.exe -register

c:¥> snmpd.exe -unregister

注:サービスの再起動ではsnmpd.conf設定内容が反映されない