服务器使用 manual

1.服务器地址:10.130.12.47

1.1. 命令行登录

可执行一些无需图形化界面的指令

ssh 用户名@10.130.12.47

参考资料: & https://blog.csdn.net/m0_60873746/article/details/130843325

上传文件: scp 文件名 用户名@10.130.12.47:目标路径地址;

参考资料: Ø https://blog.csdn.net/xch622114/article/details/131444443

1.2. 远程桌面登录

1.2.1. 客户端: VNC Viewer

windows 版本

链接: https://pan.baidu.com/s/1-UxB_v4EladLNz-70otBxw?pwd=r3xi 提取码: r3xi 复制这段内容后打开百度网盘手机 App,操作更方便哦

mac 版本

RealVNC Enterprise 6 Mac 版,序列号:

UQHDK-2BMC3-GGK7Y-GMDWW-ZHBLA

VNC® Viewer 下载地址

http://www.987123.xyz/oss/kingteam/2/vnc/VNC-Viewer-6.20.817-MacOSX-x

86_64.dmg

备用地址

https://www.realvnc.com/download/file/viewer.files/VNC-Viewer-6.20.817-Mac

OSX-x86_64.dmg

1.2.2. 基础操作

登录: 10.130.12.47:端口号, 输入管理员提供的密码

分辨率修改:在终端中输入 xrandr --output VNC-0 --mode 1920x1080

参考资料: & https://blog.csdn.net/wzcboy1/article/details/134036856

1.3. 常用路径及 MATLAB 相关

公用数据存放地址:/data/

fMRI, retinotopy 地址:/data/zjuanat

freeSurfer 地址:/usr/local/freesurfer/7.4.1-1

matlab 地址:/usr/local/MATLAB

目前安装 了 matlab2017b

matlab 工具包地址:/usr/local/MATLAB/matlabToolBox

2.服务器管理后台:10.130.12.49

2.1. 登录方式

网页访问 10.130.12.49,用于解决服务器的异常情况(如 VNC 服务黑屏等)

用户名:root 密码: Asdqwe!! (后台登陆密码)

服务器内的 root 账户登陆密码为 Gonglab @zju



通过右下角虚拟控制台进入图形化界面控制

2.2. 常见问题

2.2.1. VNC 黑屏问题

- (1) 从管理地址登录黑屏的账户
- (2) 在 terminal 输入: vncserver -kill:(端口)
- (3) rm -r ~/.vnc (删除该文件夹)
- (4) 重启 vnc: vncserver:(端口), 输入两次密码

```
[gongmy®dell- r750- s1 ~] $ vncserver - kill :1
Killing Xvnc process ID 14213
[gongmy®dell- r750- s1 ~] $ rm - r ~/. vnc
[gongmy®dell- r750- s1 ~] $ vncserver :1


You will require a password to access your desktops.

Password:
Verify:
Would you like to enter a view-only password (y/n)? n
A view-only password is not used

New 'dell- r750- s1.localdomain:1 (gongmy)' desktop is dell- r750- s1.localdomain:1

Creating default startup script /home/gongmy/.vnc/xstartup
Creating default config /home/gongmy/.vnc/config
Starting applications specified in /home/gongmy/.vnc/xstartup
Log file is /home/gongmy/.vnc/dell- r750- s1.localdomain:1.log
[gongmy®dell- r750- s1 ~] $ ■
```

2.2.2. VNC 画质不清晰



2.2.3. 文件夹权限问题

在修改、添加一些文件时可能会出现' permission denied' , 主要是由于文件或文件夹权限的问题

可以登陆 root 用户,通过 chmod 指令修改对应文件夹的权限

参考资料: Ø https://zhuanlan.zhihu.com/p/665106804 , 其中包含了 root 用户和普通用户的一些权限介绍

2.2.4. VNC 密码修改

- (1) 用 ssh 登录到自己的个人账户下
- (2) 在 terminal 输入: vncpasswd
- (3) 输入要修改的密码并确认
- (4) 不使用 view-only 密码
- (5) 输入 service vncserver restart, 重启 vnc 服务

2.2.5. 服务器重启问题

服务器断电重启后会自动同时打开 em1 和 em2 网络,导致内网无法连接 且远程连接协议和 VNC 服务都会关闭

解决方法:

- (1) 从管理服务器登录 root 用户 (用户名 root; 密码: Gonglab @zju), 右上角关闭外网 (em2)。此时服务器能够 ping 通
- (2) 设置-共享-远程登录-开启。此时 ssh 和 scp 命令能够正常运行
- (3) 登录到个人账户后,输入 vncserver:端口号,重启该端口的 vnc 服务即可正常连接
 [(base) chenyilin@chenyilindeMacBook-Air ~ % ssh tanqs@10.130.12.47
 [tanqs@10.130.12.47's password:
 Last failed login: Mon Mar 11 11:18:21 CST 2024 from 10.189.42.186 on ssh:notty
 There was 1 failed login attempt since the last successful login.
 Last login: Mon Dec 4 09:50:16 2023
 [[tanqs@dell-r750-s1.localdomain:4 (tanqs)' desktop is dell-r750-s1.localdomain:4

 Starting applications specified in /home/tanqs/.vnc/xstartup
 Log file is /home/tanqs/.vnc/dell-r750-s1.localdomain:4.log

2.2.6. 服务器内外网连接问题

有时服务器需要切换到外网连接 (em2), 更新一些软件包; 切换回 em1 后可能会发现 vnc 服务不能正常连接的问题;

解决方法:

- (1) 检查 ssh 连接,此时应该是能正常运行的
- (2)使用 ssh 命令登陆到个人账户后,检查账户下 vnc 服务列表情况 vncserver -list,此时正常应该是无输入的
- (3)输入 vncserver:端口号, 重启该端口的 vnc 服务即可正常连接

[[liuxy@dell-r750-s1 ~]\$ vncserver -list

```
TigerVNC server sessions:
此时无vnc服务正在运行
X DISPLAY # PROCESS ID
[[liuxy@dell-r750-s1 ~]$ vncserver :8
```

New 'dell-r750-s1.localdomain:8 (liuxy)' desktop is dell-r750-s1.localdomain:8

Starting applications specified in /home/liuxy/.vnc/xstartup Log file is /home/liuxy/.vnc/dell-r750-s1.localdomain:8.log

重启成功

3.服务器基础操作

建立永久可用的 alias 快捷键

初始界面找到设置快捷键的地方 `gnome-terminal`

打开或创建 bashrc

```
terminal `nano ~/.bashrc`
```

添加 alias

alias mat='/usr/local/MATLAB/matlab2017/bin/matlab -nodesktop -nosplash'

注意要单引号,否则报错

注意等号前后无空格

在 terimial `source ~/.bashrc`

freesurfer 配置

alias mat='/usr/local/MATLAB/matlab2017/bin/matlab -nodesktop -nosplash'

alias matw='/usr/local/MATLAB/matlab2017/bin/matlab'

```
export FREESURFER_HOME=/usr/local/freesurfer/7.4.1-1
export SUBJECT_FIR=$FFREESURFER_HOME/subjects
source $FREESURFER_HOME/SetUpFreeSurfer.sh
```

٠.,

注意不要漏_,不要多空格。

vim / nano (linux 编辑器)使用方法(保存退出等)另搜。

matlab 环境配置

可以查看 lab 环境/某函数所在位置来确定待配置的服务器上缺了哪些文件

'which myFunc -all'

然后用 scp -r 对文件/文件包进行传输。

修改 startup.m 文件 (注意新的环境文件位置

*不修改 startup,在 matlab 里 set path 只能一次起效; startup 修改方式参考成功配置好的服务器上的文件。

---确保 startup.m 文件在 `userpath` 里。

常见操作

切路径 cd , 看当前文件夹内文件 ls / ll 统计文件总数 ls -l | grep "^-" | wc -l` 复制文件: scp -r

e.g.,

`scp -r ./mrTools_cyl liuxy@10.130.12.19:~/matlab`

*注意空格!不要多。

VNC 与 win 端的复制粘贴:鼠标右键 copy paste

用`sftp`将服务器文件下载到本地(本地上传到服务器 scp 就可以,如果反过来 scp 不行的可以试试这种)

(base) PS D:\doc\fwk> sftp liuxy@10.130.12.47

查询文件夹权限 Is -I

修改文件夹权限 登陆 root 账户 ssh root@10.130.12.47 密码 Gonglab@zju 然后在相应文件夹的上一级(以 zjuanat 为例子) 就在 data 的路径下 输入 chmod -R 777 zjuanat

获取磁共振源文件

gongmengyuan@10.49.227.41

密码: Gonglab@zju

在 personalData/idmdata 里

进行结构像分割

首先确保 freesurfer 的环境搭载好

```
Setting up environment for FreeSurfer/FS-FAST (and FSL)

FREESURFER_HOME /usr/local/freesurfer/7.4.1-1

FSFAST_HOME /usr/local/freesurfer/7.4.1-1/fsfast

FSF_OUTPUT_FORMAT nii.gz

SUBJECTS_DIR /usr/local/freesurfer/7.4.1-1/subjects

MNI_DIR /usr/local/freesurfer/7.4.1-1/mni

FSL_DIR /usr/local/fsl
```

以这样为准

然后在对应被试的 anatomy 文件夹里输入 recon-all -subject FS001 -i

S00120090723+13-mprage_1mm_iso_20.83_bw.hdr -all

获取头动曲线

进入预处理好后的被试数据文件夹 一般为 S0xx2024xxxx

在 matlab 输入 plotAllMC

获取 surfRelax

在 zjuanat 中 进入 FSxxx(被试编号) 在 matlab 里输入 mlrImportFreesurfer,然后在弹出的 框里的最下方将 FSxxx 改成 Sxxx,最后返回在 Sxxx 的路径下输入!ln -s FSxxx/surfRelax

常用指令:rm cp scp ssh ls ll cd mkdir pwd exit