Transfert des rôles FSMO avec NTDSUTIL

I. Présentation

Ce tutoriel vous explique comment transférer les rôles FSMO d'un contrôleur de domaine vers un autre. On peut transférer un seul rôle ou plusieurs (maximum 5). Nous procéderons avec l'utilitaire ntdsutil.exe.

Dans cet exemple, nous avons un premier serveur appelé "**srvspo**" et un second serveur appelé "**srvpsoad2**". Le premier serveur est le maître d'opération pour tous les rôles FSMO, nous voulons que le second serveur le devienne pour les 5 rôles, nous allons donc les transférer. L'ensemble de ce qui est réaliser dans cette fiche se fait sur le premier serveur c'est à dire celui qui possède les rôles.

II. Exécuter NTDSUTIL

Pour cela il suffit d'aller dans Démarrer, Exécuter puis de saisir "**ntdsutil.exe**".

III. Obtenir de l'aide

Il suffit de saisir "**?**" et vous verrez les commandes disponibles. Toujours utile en cas d'oubli.

```
ntdsutil: ?

 ?                                  - Imprime ces informations d'aide
 Authoritative restore              - Restauration faisant autorité de la base
                                      de données DIT
 Domain management                  - Préparer la création d'un nouveau domaine
 Files                              - Gère les fichiers de base de données NTDS
 Help                               - Imprime ces informations d'aide
 IPDeny List                        - Gestion de la liste de refus LDAP IP
 LDAP policies                      - Gérer les stratégies de protocole LDAP
 Metadata cleanup                   - Nettoyer les objets des serveurs désaffectés
 Popups %s                          - Activez ou désactivez les messages avec "on" ou
 "off"
 Quit                               - Quitter l'utilitaire
 Roles                              - Gérer les jetons du propriétaire du rôle NTDS
 Security account management        - Gérer la base de données de comptes de sécurité
 - Dupliquer le nettoyage SID
 Semantic database analysis         - Vérificateur sémantique
```

IV. Mode "fsmo maintenance" :

Pour passer en mode fsmo maintenance il faut saisir la commande suivante :

```
1   role
```

V. Voir les commandes disponibles

Même principe qu'à l'étape précédente, il suffit de saisir un "**?**" pour afficher les commandes disponibles.

```
ntdsutil: roles
fsmo maintenance: ?

 ?                              - Imprime ces informations d'aide
 Connections                    - Connexion à un contrôleur de domaine spécifique

 Help                           - Imprime ces informations d'aide
 Quit                           - Revenir au menu précédent
 Seize domain naming master     - Remplace le rôle de domaine sur le serveur conn
ecté
 Seize infrastructure master    - Remplace le rôle d'infrastructure sur le serveu
r connecté
 Seize PDC                      - Remplace le rôle PDC sur le serveur connecté
 Seize RID master               - Remplace le rôle RID sur le serveur connecté
 Seize schema master            - Remplace le rôle de schéma sur le serveur conne
cté
 Select operation target        - Sélection des sites, serveurs, domaines, rôles
et contextes de nommage
 Transfer domain naming master - Faire du serveur connecté le maître de nommage
de domaine
 Transfer infrastructure master - Faire du serveur connecté le maître d'infrastr
ucture
 Transfer PDC                   - Désigne le serveur connecté comme PDC
 Transfer RID master            - Faire du serveur connecté le maître RID
 Transfer schema master         - Faire du serveur connecté le maître de schéma
```

VI. Connexion au second serveur

Il faut établir une connexion avec le serveur auquel on veut transférer un ou des rôles. Pour cela, dans le mode « **fsmo maintenance** », tapez la commande :

```
1   connections
```

Vous êtes désormais en mode « **server connections** ». Pour établir la connexion avec le serveur, tapez la commande :

```
1   connect to server srvpsoad2
```

Patientez le temps que la connexion s'établie.

VII. Retourner au mode fsmo maintenance

Pour quitter le mode connections et retourner au mode fsmo maintenance, tapez la commande "q"

VIII. Transfert du rôle de Maître RID

```
1   transfer RID master
```

Une boite de dialogue apparaît pour que vous confirmiez vouloir transférer le rôle sur le serveur avec lequel vous avez établie une connexion. Elle apparaîtra pour le transfert de chacun des rôles.

IX. Transfert du rôle de contrôleur de schéma

Pour cela, saisissez cette commande afin de transférer le rôle :

```
transfer schema master
```

X. Transfert du rôle de Maître d'infrastructure

Sur le même principe que la commande précédente, saisissez celle-ci :

```
transfer infrastructure master
```

XI. Transfert du rôle de Maître d'attribution des noms de domaine

```
transfer domain naming master
```

Si la commande ci-dessus ne fonctionne pas, utilisez celle-ci :

```
transfer naming master
```

XII. Transfert du rôle d'Émulateur PDC

```
transfer pdc
```

XIII. Quittez NTDSUTIL

Pour quittez correctement le programme, saisissez "**q**" dans le mode fsmo maintenance et quand vous êtes sur l'invite de commande ntdsutil. Enfin, on peut vérifier si les rôles sont bien transférés grâce à la commande suivante :

```
NETDOM QUERY /Domain:<votre-domaine> FSMO
```