SEIZING DE ROLE FSMO

I. Présentation

Les rôles FSMO sont au nombre de 5 et chacun d'entre eux dispose d'un maître c'est à dire qu'un seul contrôleur de domaine détient un, plusieurs ou l'ensemble de ces rôles. Via l'interface graphique de Windows Server on peut transférer les rôles d'un contrôleur de domaine à un autre ou aussi en utilisant l'utilitaire **ntdsutil** en ligne de commandes. Cependant, dans le cas où l'on veut transférer un ou plusieurs rôles FSMO situés sur un serveur hors service, le transfert n'est pas possible. Il faut alors forcer le transfert ou plutôt prendre les rôles FSMO directement, on effectuera alors un **seizing de rôles FSMO**. Pour réaliser cela, on utilisera l'utilitaire **ntdsutil**.

Plantons le décor : Le domaine "**labo.pso**" contient deux contrôleurs de domaine sous **Windows Server 2008** : **SRVPSO** et **SRVPSO2**. SRVPSO2 contient tous les rôles mais le serveur est corrompu, nous allons donc à partir de SRVSPO effectuer un seizing des rôles.

II. Établir la connexion avec le contrôleur de domaine

Passons aux choses sérieuses, sur votre serveur qui doit récupérer les rôles exécutez une Invite de commandes. Pour ma part, je me connecte sur SRVPSO. Une fois l'invite de commandes exécutée, saisissez la commande suivante :

```
1  ntdsutil
```



Le prompt devient "**ntdsutil:**", saisissez la commande "**roles**" pour passer en mode "**fsmo maintenance**". Ce mode propose notamment des commandes permettant de faire le transfert de chacun des rôles ainsi que des commandes permettant le seizing de chacun des rôles.

```
1  roles
```



Une autre commande proposée par ce mode est la commande “**connections**” permettant d’ouvrir un outil qui permet d’établir une connexion avec un contrôleur de domaine. Utilisez-la pour ouvrir une connexion serveur puis saisissez “**connect to server**” suivit du nom du serveur pour se connecter au DC.

```
1  connections
2  connect to server SRVPSO
```



/>

Une fois la connexion est établie (vérifiez le message affiché par la commande saisie précédemment), quittez l’utilitaire de connexion avec la commande “**q**“.

III. Seizing du rôle Maître d’attribution de noms

Pour commencer, nous allons prendre le rôle Maître d’attribution de noms, appelé aussi “**naming master**“. Vous remarquerez que pour chacun des rôles la commande commencera toujours par “**seize**” suivit du nom rôle (en anglais).

```
1  seize naming master
```

Lorsque vous exécuterez la commande, une confirmation vous sera demandée, cliquez sur “**Oui**” pour confirmer la prise de rôle.

>

Une fois que c’est fait, un récapitulatif concernant les 5 rôles est affiché et permet de vérifier si SRVPSO est bien le nouveau naming master.

```
server connections: connect to server srvpso
Liaison à srvpso...
Connecté à srvpso en utilisant les informations d'identification d'un
utilisateur connecté localement.
server connections: q
fsmo maintenance: seize naming master
Tentative de transfert sûr de domain naming FSMO avant la cessation.
Transfert FSMO réussi - cessation non nécessaire.
Le serveur « srvpso » est informé de 5 rôles
Schéma - CN=NTDS Settings,CN=SRVPSO,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sit
es,CN=Configuration,DC=labo,DC=pso
Maître d'attribution de noms - CN=NTDS Settings,CN=SRVPSO,CN=Servers,CN=Default-
First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=labo,DC=pso
PDC - CN=NTDS Settings,CN=SRVPSO,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,
CN=Configuration,DC=labo,DC=pso
RID - CN=NTDS Settings,CN=SRVPSO,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,
CN=Configuration,DC=labo,DC=pso
Infrastructure - CN=NTDS Settings,CN=SRVPSO,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Nam
e,CN=Sites,CN=Configuration,DC=labo,DC=pso
fsmo maintenance:
```

IV. Seizing du rôle Maître RID

Passons au Maître RID, appelé aussi **RID master**. Saisissez la commande suivante

```
1  seize RID master
```

Comme pour le rôle précédent, validez en cliquant sur "**Oui**" lorsque la fenêtre de confirmation apparaît.

V. Seizing des 3 derniers rôles

Nous avons pris déjà deux rôles, il en reste 3 : Émulateur PDC, Maître de Schéma et Maître d'infrastructure appelé respectivement **PDC**, **schema master**, **infrastructure master**. Ce qui nous donnera les commandes suivantes :

```
1  seize PDC
2  seize schema master
3  seize infrastructure master
```

Une fois que vous avez fini de prendre les rôles, saisissez deux fois la commande "**q**" pour quitter le mode maintenance puis l'utilitaire ntdsutil.

VI. Vérification

Pour finir, vérifions tout de même que les rôles soient bien pris par le contrôleur SRVPSO. Pour cela, toujours dans l'**Invite de commandes** et à l'aide de la commande **netdom** on vérifie (changez le nom du domaine dans la commande) :

```
1  netdom query /domain:labo.pso fsmo
```

```
C:\Users\Administrateur>netdom query /domain:labo.pso fsmo
Contrôleur de schéma        SRVPSO.labo.pso
Maître des noms de domaine  SRVPSO.labo.pso
Contrôleur domaine princip. SRVPSO.labo.pso
Gestionnaire du pool RID    SRVPSO.labo.pso
Maître d'infrastructure     SRVPSO.labo.pso
L'opération s'est bien déroulée.


C:\Users\Administrateur>
```

On peut voir “**SRVSPO.labo.pso**” apparaît bien en face de chacun des rôles, il contient donc les 5 rôles FSMO.