实验二

实验目的

- 1. 了解监控程序执行用户程序的主要工作
- 2. 了解一种用户程序的格式与运行要求
- 3. 加深对监控程序概念的理解
- 4. 掌握加载用户程序方法
- 5. 掌握几个BIOS调用和简单的磁盘空间管理

实验要求

- 1. 知道引导扇区程序实现用户程序加载的意义
- 2. 掌握COM/BIN等一种可执行的用户程序格式与运行要求
- 3. 将自己实验一的引导扇区程序修改为3-4个不同版本的COM格式程序,每个程序缩小显示区域,在 屏幕特定区域显示,用以测试监控程序,在1.44MB软驱映像中存储这些程序。
- 4. 重写1.44MB软驱引导程序,利用BIOS调用,实现一个能执行COM格式用户程序的监控程序。
- 5. 设计一种简单命令,实现用命令交互执行在1.44MB软驱映像中存储几个用户程序。
- 6. 编写实验报告,描述实验工作的过程和必要的细节,如截屏或录屏,以证实实验工作的真实性

实验方案

实验环境

硬件: 个人计算机

操作系统: Windows 10

虚拟机软件: VirtualBox、Bochs

实验开发工具

语言工具: 16位x86汇编语言

汇编器: nasm

汇编调试工具: Bochs

磁盘映像文件浏览编辑工具: WinHex、Winimage

代码编辑器: Visual Studio Code

程序设计

磁盘存储设计

本实验总共有5个程序(1个监控程序和4个用户程序),而这五个程序都需要放到实验一创建的软盘映像 文件。

根据实验的要求, 我设计了一个自定义的磁盘存储组织:

1扇区 2扇区 3扇	区 4 截区 5 扇区
Os 1	m 3. com 4. com

首扇区毫无疑问是存放监控程序,以便开机立刻启动。第二个扇区对应实验内容的第四条,用于记录盘 区里的用户程序,方便监控程序调用。具体的表格信息设计如下:


与fat12文件系统类似,前11个字节(8个字节用于文件名,3个字节用于文件扩展名)。而最后的4个字节则是用户程序所在的扇区号。

剩余的扇区就是存放我修改实验一的程序写出来的用户程序的com格式二进制格式数据。

内存安排

BIOS装入引导扇区的的时候,会把首扇区内容放到内存的0000H: 7C00H处。根据这个设计,在加载表格信息的时候,我把表格信息放到了0000H: 7e00h处。

同时,参考老师给出的资料,我将用户程序加载到内存的800H: 100H处。具体内存安排如下:



值得强调的一点是,由于现在我们的原型操作系统还是单道处理系统。因此,监控程序一次只会加载一个用户程序,且加载的位置是800H:100H(即08100H)处。

不仅如此,相比于实验一,我还显式地初始化了堆栈空间(从0FFFFH开始)。这样的话,我的汇编程序就可以使用堆栈操作(例如call、push、pop)

实验中使用的BIOS调用

功能	中断号	功能号
在当前光标处按原有属性显示字符	10H	0AH
显示字符串	10H	13H
获取当前状态和光标位置	10H	04H
用文本坐标下设置光标位置	10H	02H
读下一个按键	16H	00H
读扇区	13H	02H

10、功能 0AH

功能描述: 在当前光标处按原有属性显示字符

入口参数: AH = 0AH

AL=字符

BH = 显示页码

BL=颜色(图形模式,仅适用于PCjr)

CX = 重复输出字符的次数

出口参数:无

5、功能04H

功能描述: 获取当前状态和光笔位置

入口参数: AH = 04H

出口参数: AH = 00h——光笔未按下/未触发, 01h——光笔已按下/已触发

BX = 象素列(图形X坐标)

CH=象素行(图形Y坐标, 显示模式: 04H~06H)

CX = 象素行(图形Y坐标,显示模式: 0DH~10H)

DH=字符行(文本Y坐标)

DL = 字符列(文本X坐标)

3、功能02H

功能描述: 用文本坐标下设置光标位置

入口参数: AH = 02H

BH = 显示页码

DH = 行(Y坐标)

DL = 列(X坐标)

出口参数:无

_						
				AL: 扇区数(1~255)↓	返回值: ↩	÷
				DL: 驱动器号(0和 1表示软盘,80H和	■ 操作完成后 ES:BX	
				81H 等表示硬盘或 U 盘) ↓	指向数据区域的起	
				DH: 磁头号(0~15)↓	始地址↩	
	读扇区↩	13H₽	02H¢	CH: 柱面号的低 8 位√	■ 出错时置进位标志	
				CL: 0~5 位为起始扇区号(1~63), 6~7 位	CF=1,错误代码存	
				为硬盘柱面号的高 2 位(总共 10 位柱面	放在寄存器 AH 中↓	
				号,取值 0~1023)↩	■ 成功时 CF=0、AL=0↔	
				ES∶BX: 读入数据在内存中的存储地址₽		
				AL: 放置光标的方式√	AL=0/2 光标留在串头↔	÷.
				BL: 字符属性字节↓	AL=1/3 光标放到串尾↔	
				BH: 显示页(0~3)↔	AL=0/1 串中只有字符↔	
				DH: 行位置(0~24)↩	AL=2/3 串中字符和属性	
显示字符串	€ 10Н€	e 13He	□ DL: <u>列位置(0~79)</u> ↓	字节交替存储↩		
			CX: 字符串的字节数↩	BL: 位7为1闪烁√		
			ES:BP:字符串的起始地址₽	位 6~4 为背景色 RGB↔		
					位3为1前景色高亮↓	1
					位 2~0 为前景色 RGB₽	

加载用户程序和返回监控程序的具体实现方式

加载用户程序

加载用户程序主要有两部分组成:

- 将用户程序从磁盘读入内存
- 将CPU控制权转交给用户程序

具体实现代码:

```
LoadnEx:
    ;读软盘或硬盘上的若干物理扇区到内存的ES:BX处:
                      ;段地址 ; 存放数据的内存基地址
    mov ax,cs
                       ;设置段地址(不能直接mov es,段地址)
    mov es,ax
                      ;偏移地址; 存放数据的内存偏移地址 0:8100h和800:100h相同
    mov bx,8100h
    mov ah,2
                      ;功能号
                       ;扇区数
    mov al,1
    mov dl,0
                       ;驱动器号; 软盘为0, 硬盘和U盘为80H
                       ;磁头号; 起始编号为0
    mov dh,0
                       ;柱面号; 起始编号为0
    mov ch,0
```

```
mov c1,3 ; 起始扇区号 起始编号为1 2用来存放用户程序信息
int 13H ;调用读磁盘BIOS的13h功能
; 用户程序已加载到指定内存区域中
call 800h:0100h ;将控制权转交给用户程序
```

第一部分的实现就是上面说的使用BIOS调用。先把指定的用户程序所存放的扇区号放到cl寄存器里,然后按照读扇区这个bios调用的格式(上面原理有个截图)填充相应的寄存器即可。

而对于转交控制权,我使用了长距离直接转移Call语句 call 800h:0100h 。由于是自己实现的监控程序,加载的用户程序位置是确定的,所以我使用了直接转移语句。同时,为了保持com文件的格式(即org 100h),我特地使用 800h:100h ,确保用户程序能够正常运行。

不仅如此,Call语句还会将此时的CS和IP寄存器的值压入栈中。回顾一下我前面对于内存的设计,这部分操作时正确的,因为我已经正确地初始化了堆栈寄存器值和堆栈指针寄存器值。而这也为用户程序把控制权还给监控程序提供了便利。

返回监控程序

返回dos系统

加载部分,dos系统版本和我自己写的原型操作系统版本比较类似,而返回dos系统部分有些细微差别。

```
mov ax, 4c00h int 21h
```

在dos操作系统里,我直接调用了dos中断程序服务,利用4CH功能号直接把控制权交还给dos系统。

返回监控程序

这部分也相对容易。

```
retf ; 长<mark>距离返回语句</mark>
```

有了监控程序的长距离Call语句,监控程序的CS寄存器与IP寄存器已经在栈顶了。此时,调用retf语句,可以直接恢复CS和IP的值,相当于把控制权返回给监控程序了。

我个人认为,这样设计既简单,又能保证程序的正确性。

程序流程

这里主要介绍的是最终版监控程序的实验流程(根据实验内容,我实际上写了2个版本的监控程序 详情参见压缩包里的代码)

初始化程序

首先是利用伪指令初始化一些常量

```
; 用户程序存放位置 (磁盘号)
com_1 equ 3
com_2 equ 4
com_3 equ 5
com_4 equ 6
NumOfProgram equ 4 ; 盘区里有的用户程序数目
```

```
; 引导区程序 需要在0:7c00h上执行
   org 7c00h
Start:
                 ; 置其他段寄存器值与cs相同
  mov ax, cs
                  ; 数据段
  mov ds, ax
  mov es, ax
                 ; 堆栈段
  mov ss, ax
                 ; 文本窗口显存起始地址
  mov ax,0B800h
                  ; GS = B800h
  mov qs,ax
                  ; 初始化堆栈地址
   mov sp, 0
```

这些常量指明了用户程序在软盘映像文件里的存放扇区号,便于监控程序直接调用。同时,使用伪指令赋值可以随时修改它们存放的扇区。

Start部分就是初始化四个段寄存器的值。由于com格式大小是64k,所以cs、ds、es、ss四个段都是指向同一个段地址的

设置窗口背景颜色

原理很简单,就是给整个大小为25 * 80的显存,填充背景颜色为青色,字符为空格(即空白字符)。这样就可以形成一个空白的青色背景。

这段代码,我就是利用一个循环语句,给显存的每个位置都填充青色空格字符,就可以实现将背景颜色设为青色。

值得注意的是,由于一个字符由两个字节决定,所以我在移动偏移地址的时候,使用了两个inc语句,即加2,保证正确。

欢迎语句

这里用作交互功能,主要是介绍本监控程序可以调用的用户程序有哪些。具体实现用的是上面提到的 BIOS调用

```
Welcoming:
   mov bp, WelcomingMessage
                                 ; BP=当前串的偏移地址
                                  ; ES:BP = 串地址
   mov ax, ds
                                 ; 置ES=DS
   mov es, ax
   mov cx, WelcomingMessageLength ; CX = 串长 (=9)
   mov ax, 1301h
                                 ; AH = 13h (功能号) 、AL = 01h (光标置于串尾)
   mov bx, 0031h
                                 ; 页号为0(BH = 0)
   mov dh, 0
                                 ; 行号=0
   mov dl, 0
                                 ; 列号=0
   int 10h
                                  ; BIOS的10h功能:显示一行字符
   WelcomingMessage db " Hello, this is ouyhlan's monitor program! The following is
the user programs which you can use: ", 0dh, 0ah
   WelcomingMessageLength equ ($-WelcomingMessage)
```

欢迎语句是预先定义好的,放在引导扇区里(见上面代码的最后两行)。它会随着引导扇区代码,直接 加载到内存里。而我的监控程序就会按照这个内存地址进行读取。

显示盘区表格信息

这部分与刚才的部分稍微有点不同,表格信息是独立于监控程序的,他单独存放在第二个扇区。所以我需要先加载后读取。

考虑到引导扇区已经占据了内存的0x7c00-0x7dff, 我选择把这段信息加载到0x7e00-0x7fff。

加载后,由于我只有内存位置信息,这里我用了一个小技巧。我把es设置成0x7c00,这样我的偏移量bp就从0开始。

之后,我利用在初始化阶段定义的用户程序数目作为循环的计数值,赋值给si。同时,按照之前设计的,一个表格项共占32个字节,在设计的时候,我就按照ascii码进行记录,可以直接作为字符串进行输出。字符串的输出输出则利用了bios调用。效果见下一个板块的截图。

```
DisplayInfo:
   ; 读扇区,将磁盘信息加载到0:7e00h
  mov bx, 7e00h
  mov ah, 2
                        ; 功能号
                        ; 扇区数
  mov al, 1
  mov dl, 0
                         ;驱动器号;软盘为0,硬盘和U盘为80H
  mov dh, 0
                        ; 磁头号; 起始编号为0
                        ; 柱面号; 起始编号为0
  mov ch, 0
                        ; 第2个扇区存放了磁盘信息
  mov cl, 2
   int 13h
                         ; 调用读磁盘BIOS的13h功能
   ; 显示表格信息
   mov ax, 7e0h
  mov es, ax
                        ; es = 7e0h
                         ; 逐一显示程序信息
   mov bp, 0h
   mov si, NumOfProgram
                        ; 要显示的程序信息数目
                        ; 设置从第3行开始显示
   mov dh, 2
  mov dl, 0
                         ; 列号为0
   ; 利用循环逐行显示表格信息
L1:
```

按设计,首先需要把磁盘里的表格信息加载到对应的内存地址,之后重复调用显示字符串中断服务程序显示所有的表格信息。

等待用户输入

这部分模块的设计核心有两个:

- 用户输入时,监控程序提供回显功能(即可以在屏幕里看见自己的输入信息)
- 监控程序能保存用户输入,回车键停止读取输入值

由于希望交互界面可以美观一点,我先调用功能号为03h的的中断10h来获取当前光标。按照CR+LF的换行方式修改了横坐标和纵坐标。

之后,我参考了dos系统和linux的shell里一般都会提供 user> 这样东西提示用户进行输入。所以我在这部分代码加入了显示字符串的过程就是在显示 user> 这个提示符。

紧接着,我利用 inputbuf 这个内存位置来存放用户的输入,以便后面进行使用。

当用户每输入一个字符时,我立刻调用中断对其进行输出,这就是所谓的回显功能Echo。

```
; 输入函数 选择执行的程序
Input:
   mov ah, 03h
                             ; 获取光标位置
   int 10h
   inc dh
                             ; 换行CR
   mov dl, 0
                             ; LF
   mov ax, 0
   mov es, ax
                            ; es = 0000h
   mov cx, UserMessageLength
   mov ax, 1301h
                            ; AH = 13h (功能号) 、AL = 01h (光标置于串尾
   mov bx, 0031h
                            ; 页号=0,字体=青底蓝字
   mov bp, UserMessage
   int 10h
   mov bx, 0030h
   mov bp, 0
                            ; inputbuf[0]
I1:
   mov ah, 0
   int 16h
                            ; 等待按键输入
                             ; 回车进入选择阶段
   cmp al, 0dh
   jz Select
```

```
mov [inputbuf + bp], al ; inputbuf[bp] = al
   inc bp
Echo:
  mov cx, 1
                         ; 设置显示一个字符
  mov ah, 0ah
                         ; 同步回显
  int 10h
  mov ah, 03h
                         ; 移动光标
  int 10h
                         ; 更新光标位置
  inc dl
  mov ah,02h
                          ; 输出字符
  int 10h
   jmp I1
```

功能选择

根据前面用户的输入,监控程序会执行相应的程序。

这部分的思路,是以cl作为入口参数,不同的cl值代表加载不同的扇区到内存里(不同扇区即是不同的用户程序)。这样就可以根据用户输入的不同的命令,执行不同的程序了。

选择功能的实现就是C语言里的Switch-Case语句,逐一对比,满足即进行跳转。

```
Select:
   mov al, [inputbuf]
   cmp al, 'q'
   jz Exit
   cmp al, '1'
   mov cl, com 1
   jz LoadnEx
   cmp al, '2'
   mov cl, com_2
   jz LoadnEx
   cmp al, '3'
   mov cl, com 3
    jz LoadnEx
   cmp al, '4'
    mov cl, com_4
    jz LoadnEx
```

加载用户程序, 转交控制权

加载主要就是填写读扇区bios调用的入口参数,cl寄存器的值由上一个选择模块决定,所以这部分代码打了注释表示不执行。

当加载完成后,调用call语句正式将控制权交给用户程序。

```
LoadnEx:
   ;读软盘或硬盘上的若干物理扇区到内存的ES:BX处:
                      ;段地址 ; 存放数据的内存基地址
    mov ax.cs
    mov es,ax
                       ;设置段地址(不能直接mov es,段地址)
                       ;偏移地址; 存放数据的内存偏移地址 0:8100h和800:100h相同
    mov bx,8100h
    mov ah,2
                      ; 功能号
    mov al,1
                      ;扇区数
                      ;驱动器号; 软盘为0, 硬盘和U盘为80H
    mov dl,0
                       ;磁头号; 起始编号为0
    mov dh,0
                      ;柱面号; 起始编号为0
    mov ch,0
                      ;起始扇区号 起始编号为1 2用来存放用户程序信息
    ;mov c1,3
    int 13H ;
                      调用读磁盘BIOS的13h功能
    ; 用户程序已加载到指定内存区域中
                      ;将控制权交给用户程序
    call 800h:0100h
                       ;回到监控程序,继续执行
    jmp Start
```

最后的一条语句 jmp Start 保证了监控程序可以在用户程序返回后继续调用用户程序,实现了重复调用用户程序的功能。

实验过程和结果

(1) 修改实验一的程序并在dos系统运行

具体代码见压缩里的文件夹1

为了突出四个小程序的不同,同时又适当地简化原有的反弹程序,我给这4个程序做了不同的反弹方向以 及反弹形状。

1.com是从左边发射画一个w形状,2.com是从右边发射画一个w形状,3.com是从左边法师画一个m形状,4.com是从右边发射画一个m形状。

修改代码

修改主要有三个地方:

- 修改显示的区域
- 引入计数器使其在执行一定次数后自动停止
- 代码执行后,把控制权交回给dos系统

下面我就展示一下修改的部分

初始化代码

考虑到显示区域是25 * 80,为了对称,我空出第一行,所以是24 * 80。经过计算,第一部分显示区域: 横坐标(1-12),纵坐标(0-39)。

```
Lmax equ 0
Rmax equ 39
Umax equ 1
Dmax equ 12
```

循环执行代码

在原来show模块的末尾,我添加了这三个语句, looptime 就是小球总共移动的次数,当他等于0,程序终止,进入返回dos系统模块;不等于0,重复弹射操作。

```
dec byte[looptime]
jz end
jmp loop1
```

返回dos系统

这部分就是简单的调用一下dos中断使用4ch作为功能号


```
end:
mov ax, 4c00h
int 21h
```


运行代码


首先,利用nasm编译4个源代码程序

```
PS D:\Files\Os\Lab2\src\1> nasm -f bin 1.asm -o 1.com
PS D:\Files\Os\Lab2\src\1> nasm -f bin 2.asm -o 2.com
PS D:\Files\Os\Lab2\src\1> nasm -f bin 3.asm -o 3.com
PS D:\Files\Os\Lab2\src\1> nasm -f bin 4.asm -o 4.com
```

紧接着,利用winimage软件把这4个程序导入dos系统。









进入dos系统查看


```
DRUSPACE BIN
                      66,294 05-31-94
                                         6:22a
                      11,208 05-31-94
ATTRIB
         EXE
                                         6:22a
                     12,241 05-31-94
CHKDSK
         EXE
                                         6:22a
                     15,718 05-31-94
DEBUG
         EXE
                                         6:22a
                      16,129 05-31-94
EXPAND
         EXE
                                         6:22a
         EXE
                     29,336 05-31-94
                                         6:22a
FDISK
                     22,974 05-31-94
32,502 05-31-94
FORMAT
         COM
                                         6:22a
MEM
         EXE
                                         6:22a
                      9,432 05-31-94
413 05-31-94
SYS
         COM
                                         6:22a
EDIT
         COM
                                         6:22a
QBASIC
         EXE
                    194,309 05-31-94
                                         6:22a
                    124,262 05-31-94
SCANDISK EXE
                                         6:22a
                     16,930 05-31-94
XCOPY
         EXE
                                         6:22a
DRUSPACE EXE
                    181,840 05-31-94
                                         6:22a
                    165,864 05-31-94
MSD
         EXE
                                         6:22a
UNDELETE EXE
                     26,416 05-31-94
                                         6:22a
                         453 05-05-20
         COM
                                        10:26a
                         453 05-05-20
                                        10:26a
         COM
                                        10:26a
                         453 05-05-20
         COM
                         453 05-05-20 10:26a
         COM
                           982,325 bytes
       21 file(s)
                           392,192 bytes free
```


从上图可以看到,4个用户程序已经成功导入dos系统了。

4个程序运行截图









同时,从上面可以看出,用户程序在执行完以后,成功地把控制交回给dos系统了。

(2) 可以加载用户程序的监控程序

具体代码见压缩里的文件夹2

代码的编写

这里我采用的是Visual Studio Code


代码的编译

```
nasm -f <format> <filename> [-o output]

PS D:\Files\Os\Lab2\src\2> nasm -f bin os1.asm -o os1.img
```


将监控程序复制到软盘映像文件

由于要在软盘里运行监控程序,我选择使用winhex软件,将刚刚编译成功的文件复制到实验一制作好的第三个空的软盘映像文件里。



第一个扇区是监控程序, 第三个扇区是用户程序。

复制的方式比较手工,首先打开要复制的内容,全选文件,再按Ctrl-C进行复制




打开软盘运行文件,选择要复制的首地址,再按Ctrl-B写入

```
8 9 10 11 12 13 14 15
B8 00 B8 8E E8 BC 00 00
EB 2C 8C C8 8E C0 BB 00
00 00 B8 20 30 65 89 07
E0 07 8E C0 BD 00 00 BE
                                                                                                                         16 17 18 19 20 21 22 23
EB 32 BD 12 7D 8C D8 8E
81 B4 02 B0 01 B2 00 B6
43 43 E2 F9 EB BC BB 00
04 00 B6 02 B2 00 B9 20
                                                                                                                                                                            24 25 26 27 28
C0 B9 64 00 B8
00 B5 00 CD 13
7E B4 02 B0 01
00 B8 01 13 BB
                                                                                                                                                                                                     28 29
B8 01
13 9A
01 B2
BB 31
                                                                                                                                                                                                                              4 5 6 7
8E CO 8E DO
13 BB
                                                                                                                                                                                                                 00 01
00 B6
00 CD
00000128
                    10 83 C5 20 FE C6 4E 83
                                                                       FE 00 74 02 EB E8 B4 03
                                                                                                                          CD 10 FE C6 B2 00 B8 00
                                                                                                                                                                             00 8E C0
                                                                                                                                                                                               В9
                                                                                                                                                                                                     05
                                                                                                                                                                                                           00 B8 01
                   13 BB 31 00 BD 76 7D CD 0A CD 10 B4 03 CD 10 FE B1 04 0F 84 44 FF 3C 33 7D 8C D8 8E CO B9 17 00
                                                                       10 BB 30 00 BD 00 00 B4
C2 B4 02 CD 10 EB E0 A0
B1 05 0F 84 3C FF 3C 34
B8 01 13 BB 31 00 CD 10
                                                                                                                          00
92
B1
                                                                                                                                CD 16
7D 3C
06 0F
                                                                                                                                            3C
71
84
                                                                                                                                                  0D 74
74 20
34 FF
                                                                                                                                                              18 88
3C 31
B4 03
                                                                                                                                                                            86 92 7D
B1 03 0F
CD 10 FE
6F 2C 20
                                                                                                                                                                                               45 B9
84 4C
C6 B2
74 68
                                                                                                                                                                                                                 00 B4
3C 32
BD 7B
00000160
                                                                                                                                                                                                           01
                                                                                                                                                                                                           FF
00
69
00000192
00000224
                                                                                                                                                  48 65 6C
                                                                                                                                                                     6C
                                                                                                                                                                                                                               )@ZŽÅ¹ , %1 f ëp Hello, this
is ouyhlan's monitor program! Th
e following is the user programs
which you can use: osl> [Prog
00000256
                                                                                                                          EB FE
                                                                                                                                      20 20
                                                                                                                                                                                                                 73 20
                                                              6C
77
79
74
                                                                       61 6E 27 73 20 6D 6F 6E
69 6E 67 20 69 73 20 74
6F 75 20 63 61 6E 20 75
65 64 20 4E 6F 72 6D 6C
                                                                                                                          69 74 6F
68 65 20
73 65 3A
79 5D 00
                                                                                                                                            72 20
75 73
20 0D
00 00
                                                                                                                                                  20 70 72 6F
73 65 72 20
0D 0A 6F 73
00 00 00 00
                                                                                                                                                                            67 72 61
70 72 6F
31 3E 20
00 00 00
                                                                                                                                                                                               6D 21 20
67 72 61
5B 50 72
00 00 00
00000288
                     69 73 20 6F 75
                                                  79
                                                        68
                                                                                                                                                                                                           20 54 68
                                                                      65 20
20 77
72 61
                               66 6F 6C
68 69 63
6D 20 45
                                                  6C
68
78
                                                        6F
20
69
                                                                                                                                                                                                                 6D 73
6F 67
00 00
00000384
                                                                                                                                                                                                                               ram Exited Normly]
00000416
                    00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                                                                          00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                                                                                                                             00 00 00 00 00 00 00 00
00000448
                    00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                                                                          00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                                                                                                                             00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                                                                                                                                                                                                                                            υa
```

将用户程序复制到软盘映像文件

方式如上



4个用户程序都按这种办法做。

使用虚拟机运行

开始是一些提示信息,接下来有个输入提示符

输入1.com运行第一个用户程序



剩下的3个程序运行效果类似,我将这个过程放到了程序运行截屏文件里(1.mp3)。 系统的退出(q):

```
Hello, this is oughlan's monitor program? The following is the user programs which you can use:
1.com 2.com 3.com 4.com
os1> q
IExited Normly1
```


(3) 反复接受命令执行用户程序

按照平时我们运行程序习惯,我设计的命令就是输入程序名字,即可运行对应的程序。


如同(2)中的截图,在完成第一个程序以后,监控程序可以执行第二个用户程序。但比较不直观一点在 于,每次执行完一个程序以后,我会刷新一下显存,把刚刚执行的痕迹刷新掉。这样做,就很难看出是 在按一定顺序执行不同的程序,详情可以看实验录屏文件。


```
Hello, this is oughlan's monitor program! The following is the user programs w
hich you can use:
1.com 2.com 3.com 4.com
os1> 1.com
```





```
Hello, this is oughlan's monitor program! The following is the user programs w
hich you can use:
1.com 2.com 3.com 4.com
os1> 2.com_
```





(4) 设计一个表格记录盘区信息

表格信息的设计

上述实验方案已经有设计图了,以下是winhex里软盘映像文件的信息(存放在第二个扇区里)

```
000001E0
00000200
00000220
                                                                                                        0003
                                                                                         COM
                                                                                         COM
                                                                                                        0004
00000220
00000240
00000260
00000280
                                                                                                        0005
000002A0
00000200
000002E0
00000300
00000320
      00000340
00000340
00000360
00000380
000003A0
                          00 00 00 00 00 00 00 00
00000300
                                             00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                00 00 00 00 00 00 00 00
```

显示表格信息

与(3)不同,监控程序在开机的时候就会显示表格里的所有信息

前11个字符是程序名(8个字符是程序的名字,最后3个字符是程序的后缀名)。最后4个字节,则是程序的扇区号。

(5) 完善自己的软件项目管理目录

```
PS D:\Files\Os> tree
卷 新加卷 的文件夹 PATH 列表
卷序列号为 2461-7170
D:.
 -Lab1
    –18340133_欧阳浩岚_实验一_v0
       _video
    -PC1
      L_Logs
    -pic
    -test
  Lab2
    -ini
    pic
     src
    -test2
  MSDOS
   L_Logs
    L_Logs
```

这是我的实验文件夹的目录树结构。Lab1和Lab2文件夹分别是我两次实验的文件夹。MSDOS是dos系统虚拟机文件夹,Os1则是我用来调试原型操作系统所采用的软盘映像文件管理文件夹。而在Lab2文件夹下,ini文件存放一些虚拟机配置文件,例如bochs的bochsrc文件,pic文件管理实验过程截图,src则是源代码管理文件夹,test2文件夹用于写一些小代码测试效果。

总体上看,整个软件项目管理目录已经成型了。

实验中遇到的问题

(1) 老师给的例程里存在有问题

老师给出的监控程序开头是org 100h,但是监控程序实际上是放在引导扇区里的,所以应该是org 7c00h。


其次,老师例程给的跳转语句是jmp 8100h。但com格式的程序用的是org 100h,实际上,这条跳转语句应该写成800h:100h。

(2) 汇编程序出现bug


由于是第一次调试汇编程序,比较不熟练,遇到了很多坑点,下面是我的调试的经验

使用bochs调试的方法

打开bochsdbg.exe



配置软盘映像文件



配置后启动虚拟机

在0x7c00处设置断点

```
| Second | S
```

等虚拟机加载了引导程序以后,反汇编引导程序代码以作调试用

```
Bochs for Windows - Console
                                                                                                                                                                                                                                                            X
                                                                                                                                                                                                                                                lext at t=14040243
(0) [0x000000007c00] 0000:7c00 (unk. ctxt): mov ax, cs
(bochs:3> u 0x7c00 0x7e00
0000000000007c00: (
00000000000007c02: (
000000000000007c04: (
000000000000007c06: (
                                                                                   ): mov ax, cs
                                                                                                                                                    8ed8
                                                                                                                                                    8ec0
                                                                                                                                                    8ed0
b800b8
                                                                                    : mov ss, ax
                                                                                   ): mov ax, 0xb800
0000000000007c0b:
                                                                                   ): mov gs, ax
): mov sp, 0x0000
                                                                                                                                                    8ee8
bc0000
                                                                                   ): mov sp, 0x0000
): jmp .+50 (0x00007c44)
): mov bp, 0x7d12
                                                                                                                                                    eb32
000000000000007c12:
000000000000007c15:
00000000000007c17:
000000000000007c19:
                                                                                                                                                    bd127d
                                                                                                                                                    8cd8
8ec0
b96400
b80113
                                                                                   ): mov es, ax
): mov cx, 0x0064
000000000000007c1s:
000000000000007c1f:
00000000000007c22:
                                                                                   /: mov ax, Ux1301
): mov bx, 0x0031
): mov dh, 0x00
): mov dl, 0x00
): int 0x10
): jmp .+44 (0x00007c56)
): mov ax, cs
): mov es, ax
): mov bx 0x2100
                                                                                                                                                    bb3100
b600
b200
00000000000007c26:
                                                                                                                                                    eb2c
8cc8
000000000000007c2a:
000000000000007c2a:
00000000000007c2e:
                                                                                    : mov bx, 0x8100
: mov ah, 0x02
: mov al, 0x01
                                                                                                                                                    ьь0081
                                                                                                                                                    b402
 0000000000007c33:
0000000000007c35:
                                                                                                                                                    ь001
ь200
                                                                                                        0x00
0000000000007c37:
00000000000007c39:
                                                                                    : mov dh,
                                                                                                        0x00
                                                                                                                                                    ъ600
                                                                                                         0x00
                                                                                                 ch
                                                                                        mov
  ეეეე განა
```


从上面可以看出,查看反汇编代码是比较辛苦的,所以我把这些结果copy到了vscode的一个文件,一边单步调试一边看代码。


排错的过程


首先, 我是先编译存在错误的代码

PS D:\Files\Os\Lab2\src\2> nasm -f bin os1.asm -o os1.img

接着,打开bochsdbg.exe,选择load加载之前写好的bochsrc配置文件









启动后,由于我其实并不知道代码具体在内存的哪个位置,我将第一个断点设在0x7c00,然后进行运行

```
| Second | S
```

到达0x7c00后,其实我的监控程序已经加载到内存里了,只要反汇编他们就可以了。



接着就是一步步看寄存器的值和下一条语句。



遇到的bug

(1) call 800:100h

这条语句初看很正常,但是在调试中,我发现他实际跳转地址是0x320:0x100,而不是预期衷的0x800:0x100。

思考后, 我发现原来800使用了十进制数, 而不是16进制数。

将它改成call 800h:100h就正确运行了。

(2) 交互界面的光标不正常

这个异常没有截图,其情形类似于后面的输出盖住了前面的输出,导致读起来信息不连贯。

我没有想到什么好的解决办法,只能通过指定绝对位置(可以通过调整入口参数dx实现)来达到想要的效果。

实验总结

这是我在操作系统实验课的第二个实验,总体来说还是比较顺利,也让我对这个实验课越来越感兴趣了。比较让我吃惊一点是,我可以通过修改少量代码,再利用winimage软件,就把我实验一写的代码放到dos系统下运行,这是让我觉得比较神奇的一点。其次,本次实验里,我也开始初步接触到使用bochs软件调试img文件。虽然整个过程比较艰辛,但是也算一次不错的尝试,起码我已经有能力去调试我的原型操作系统了。

不过,回顾本次实验过程,我觉得有以下几点自己做的还是不好:

- 汇编代码写的太繁琐,代码不够清晰
- 代码模块化也不够好,导致很多重复的代码出现
- 整个代码编译运行调试过程有太多手工操作的地方了,实际上,这些重复的过程完全可以写一个小的脚本程序作为帮助。

对于上面说的第三点,我还要补充一下——我现在整个实验流程是:代码编写->nasm编译->winhex手动复制nasm生成bin文件到软盘映像文件->virtualbox虚拟机运行软盘映像文件。

实际上,我们可以利用一个批处理文件bat,一键完成这些操作,不过现在我还没有把这个批处理文件写出来,不过理论上应该是可行的。

同时,正如同我在实验一里所说,希望自己能够学会使用32位x86汇编语言,也就是在保护模式下编写原型操作系统。这样写出来的程序,就可以在我现在的操作系统(win10)下顺利地运行了吧。