- 企迅通扫码终端使用文档
- 1. 准备工作
 - 1.1 认识扫码键
 - <u>1.2 PDA扫码配置</u>
 - 1.3 软件下载及安装
 - 1.3.1 本地安装
 - 1.3.2 在线安装
- 2. 使用说明
 - 2.0 功能简介
 - 2.1 启动软件
 - 2.2 物料入库
 - o 2.3 领料
 - 2.4 产品入库
 - · 2.5 产品出库
 - 。 2.6 退料
 - 。 2.7 移库
 - 2.7.1 创建移库单
 - 2.7.2 移库
 - 。 2.8 快速入库
 - 2.9 快速移库
 - 2.10 条码关联
 - 2.11 条码追溯
 - 2.11.1 库位码追溯
 - 2.11.2 产品码追溯
 - 2.11.2.1 修改装箱数
 - 2.11.2.2 质检员签字
 - 2.11.3 物料码追溯

企迅通扫码终端使用文档

1. 准备工作

1.1 认识扫码键

iData95型号PDA具有3个黄色的物理扫码键,分别位于PDA屏幕下方和左右两侧,用户按任一扫码键启动扫码功能,如图1所示。



1.2 PDA扫码配置

在首次使用企迅通扫码终端软件之前,需要修改PDA的扫码输出方式(默认为:扫描结果输出到焦点编辑框)为:扫描结果将以广播形式广播,否则,软件不能接收到扫码结果。

配置方法:下拉PDA顶部的状态栏,打开iScan工具设置,向下滑动选中"高级设置"选项,查找到"输出模式"配置项,进行勾选即可。







1.3 软件下载及安装

1.3.1 本地安装

获取安装包途径:向本公司客服或者销售人员索取软件安装包。 安装步骤:

- 1. 使用数据线将电脑与PDA进行USB连接,并设置为可进行数据传送模式
- 2. 将安装包拷贝到PDA中,拷贝路径可以自行选择,建议放置在根目录或者自己创建的文件夹下
- 3. 进入PDA的应用列表,单击"文件管理"图标,打开文件存储
- 4. 在"设备内置存储"中,查找导入的安装包(安装包后缀为*apk)
- 5. 单击安装包,根据提示安装软件
- 6. 安装完成后,单击"完成"按钮,退出安装界面,在应用列表中可以看到新安装的软件图标;单击"打开"按钮,启动软件。









1.3.2 在线安装

可以在第三方的应用商店(例如, 360和应用宝), 进行下载和安装, 这里不详细说明。


2. 使用说明

2.0 功能简介

企迅通扫码终端2.0版对1.0版本进行了功能的细分和操作流程的优化。主要包括物料入库、领料、产品入库、产品出库、退料、移库、条码关联、快速入库(有码)、快速移库(有码)和条码追溯,10个功能块。下面各节将对每个功能点进行详细的描述。

2.1 启动软件

在PDA应用列表中,单击"企迅通扫码终端" 图标,填写正确的用户名和密码,单击"登陆"按钮,进入扫码终端软件首页,如下所示。



2.2 物料入库

物料入库功能主要针对购买的原料,加工半成品进行入库操作时使用。物料主要分为有码物料和无码物料,根据有码和无码在入库时进行不同的操作,下面讲详细说明。

- 1. 在首页单击"物料入库"按钮,进入物料入库单列表界面。在此界面可查看物料入库单的基本信息,包括入库单号,入库的物料(多个物料时,已分号分隔),单据创建时间,单据最近一次的操作时间和操作人。
- 2. 单击入库单项,进入物料入库单详细界面。在此界面可查看入库物料的入库详情,包括物料名称,物料编号,物料批次,入库完成量和需求量(若需求量为0,则表示不控制入库量,单据由Web端手动关闭)
- 3. 单击物料项. 进入物料入库操作界面
- 4. 对于无码物料,需扫描"库位码",在入库量输入对话框中填写入库量,单击"确定"按钮,返回入库操作界面,刷新入库量
- 5. 对于有码物料,需先扫描"库位码",再扫描对应批次的"物料码",入库量会根据物料的实际装箱数进行自动累加,并在界面上方显示条码和装箱数
- 6. 单击入库操作界面的"完成"按钮,返回物料入库单详细界面,此时刷新详情界面中的入库完成量
- 7. 若入库完成量不是初始数值时,"完成"按钮变为使能状态,单击"完成"按钮,提交物料入库单
- 8. 若物料入库单提交成功,则直接返回物料入库单列表界面。单击界面右上角的时间图标,可以查看已完成的物料入库信息。

备注:有码物料入库时,需要对入库的物料条码进行一一的扫描,用于确定物料正确入库,并刷新入库完成量。单击物料入库操作界面的右上角的触笔按钮,可以查看每个库位的条码入库信息,并可以删除操作错误的条码。



2.3 领料

领料操作主要是对原材料,半成品的物料的领取,主要分为有码领料和无码领料,下面将详细说明。

1. 在首页单击"领料"按钮,进入领料单列表界面。在此界面可查看领料单的基本信息,包括领料单号,领料的物料(多个物料时,已分号分隔),单据创建时间,单据最后一次的操作时间和操作人。

- 2. 单击领料单项,进入领料单详细界面。在此界面可查看领料单的领料详情,包括物料名称,物料编号,物料批次,已领料量和需求量
- 3. 单击物料项, 进入领料操作界面
- 4. 在领料操作界面,单击右上角的房子图标,可以查看本批次物料在每个库位下的库存量
- 5. 对于无码物料,需扫描"库位码",在领料弹出窗中填写领料量,单击"完成"按钮,返回领料操作界面,刷新领料量
- 6. 对于有码物料,需扫描"物料码",在领料弹出窗中填写领料量,单击"完成"按钮,返 回领料操作界面,刷新领料量
- 7. 单击领料操作界面的"完成"按钮,返回领料详细界面,此时刷新领料详细界面的领料量
- 8. 若领料完成量不是初始数值时, "完成"按钮变为使能状态, 单击"完成"按钮, 提交领料单
- 9. 若领料单提交成功,则直接返回领料单列表界面。单击界面右上角的时间图标,可以查看已完成的领料信息。

备注:在有码物料领料时,领料量不能超过条码的实际装箱数,否则,不允许单击"完成"按钮。单击领料操作界面的右上角的触笔按钮,可以查看领料物料的条码和领料量,并可删除操作错误的条码。





2.4 产品入库

产品入库功能主要是对成品,组装工单进行入库操作时使用。产品主要分为有码产品和无码产品,根据有码和无码在入库时进行不同的操作,下面讲详细说明。

- 1. 在首页单击"产品入库"按钮,进入产品入库单列表界面。在此界面可查看产品入库单的基本信息,包括入库单号,入库的产品(多个产品时,已分号分隔),单据创建时间,单据最近一次的操作时间和操作人。
- 2. 单击入库单项,进入产品入库单详细界面。在此界面可查看入库产品的入库详情,包括产品名称,产品编号,产品批次,入库完成量和需求量(若需求量为0,则表示不控制入库量,单据由Web端手动关闭)
- 3. 单击产品项、进入产品入库操作界面
- 4. 对于无码产品,需扫描"库位码",在入库量输入对话框中填写入库量,单击"确定"按钮,返回入库操作界面,刷新入库量
- 5. 对于有码产品,需先扫描"库位码",再扫描对应批次的"产品码",入库量会根据产品的实际装箱数进行自动累加,并在界面上方显示条码和装箱数
- 6. 单击入库操作界面的"完成"按钮,返回产品入库单详细界面,此时刷新详情界面中的入库完成量
- 7. 若入库完成量不是初始数值时,"完成"按钮变为使能状态,单击"完成"按钮,提交产品入库单
- 8. 若产品入库单提交成功,则直接返回产品入库单列表界面。单击界面右上角的时间图标,可以查看已完成的产品入库信息。

备注:有码产品入库时,需要对入库的产品条码进行——的扫描,用于确定产品正确入库,并刷新入库完成量。单击产品入库操作界面的右上角的触笔按钮,可以查看每个库位的条码入库信息,并可以删除操作错误的条码。




2.5 产品出库

产品出库操作主要是对成品的出库操作,主要分为有码产品和无码产品,下面将详细说明。

1. 在首页单击"产品出库"按钮,进入产品出库单列表界面。在此界面可查看产品出库单的基本信息,包括出库单号,出库的产品(多个产品时,已分号分隔),单据创建时间,单据最后一次的操作时间和操作人。

- 2. 单击产品出库单项,进入产品出库单详细界面。在此界面可查看产品出库单的出库详情,包括产品名称,产品编号,产品批次,已出库量和需求量
- 3. 单击产品项, 进入产品出库操作界面
- 4. 在产品出库操作界面,单击右上角的房子图标,可以查看本批次产品在每个库位下的库存量
- 5. 对于无码产品,需扫描"库位码",在出库弹出窗中填写出库量,单击"完成"按钮,返回产品出库操作界面,刷新出库量
- 6. 对于有码产品,需扫描"产品码",在出库弹出窗中填写出库量,单击"完成"按钮,返回产品出库操作界面,刷新出库量
- 7. 单击产品出库操作界面的"完成"按钮,返回产品出库详细界面,此时刷新产品出库详细界面的领料量
- 8. 若已出库量不是初始数值时,"完成"按钮变为使能状态,单击"完成"按钮,提交产品 出库单
- 9. 若产品出库单提交成功,则直接返回产品出库单列表界面。单击界面右上角的时间图标,可以查看已完成的产品出库信息。

备注:在有码产品出库时,出库量不能超过条码的实际装箱数,否则,不允许单击"完成"按钮。单击产品出库操作界面的右上角的触笔按钮,可以查看出库产品的条码和出库量,并可删除操作错误的条码。






2.6 退料

退料功能主要针对物料或者半成品未使用完进行退料操作时使用。退料物料主要分为有码物料和无码物料,根据有码和无码在入库时进行不同的操作,下面讲详细说明。

- 1. 在首页单击"退料"按钮,进入退料单列表界面。在此界面可查看退料单的基本信息,包括退料单号,退料的物料(多个物料时,已分号分隔),单据创建时间,单据最近一次的操作时间和操作人。
- 2. 单击退料单项,进入退料单详细界面。在此界面可查看退料单详情,包括物料名称,物料编号,物料批次,退料完成量和需求量
- 3. 单击物料项, 进入退料操作界面
- 4. 对于无码物料,需扫描"库位码",在退料输入对话框中填写退料量,单击"确定"按钮,返回退料操作界面,刷新退料量
- 5. 对于有码物料,需扫描"物料码",在退料输入对话框中填写退料量,单击"确定"按钮,返回退料操作界面,数显退料量
- 6. 单击退料操作界面的"完成"按钮,返回退料单详细界面,此时刷新详情界面中的退料完成量
- 7. 若退料完成量不是初始数值时,"完成"按钮变为使能状态,单击"完成"按钮,提交退料单
- 8. 若退料单提交成功,则直接返回退料单列表界面。单击界面右上角的时间图标,可以查看已完成的退料信息。

备注:有码物料退料时,退料量不能超过物料的实际装箱数,否则,单击"完成"按钮,不允许返回上级界面。单击退料操作界面右上角的触笔按钮,可以查看退料的条码和退料量,并可删除操作错误的条码。



2.7 移库

当库位中的物料或者产品需要移动到其他库位时,可以使用移库功能。

2.7.1 创建移库单

在移库操作开始时,需要创建移库单,用于记录物料/产品移动的信息。具体创建过程如下:

- 1. 在首页单击"移库"按钮, 进入移库单列表界面。
- 2. 单击移库单列表界面底部的"创建移库单"按钮, 进入创建移库单界面。
- 3. 扫描需移动物料/产品的"库位码",会查询到库位下的所有物料/产品库存信息
- 4. 单击需移库的物料/产品项,在移库输入对话框中输入移库量,单击"确定"按钮,添加物料/产品到移库单中
- 5. 若需移动多个物料/产品, 重复步骤3即可
- 6. 物料/产品添加完毕,单击"完成"按钮进入移库物料/产品列表界面,单击"完成"按钮. 移库单创建成功。
- 7. 在移库单列表界面可以查看到最新创建的移库单。



2.7.2 移库

当移库单创建完成后,我们就可以在移库功能首页列表中查看到移库单的基本信息列表,下面我们介绍如何执行移库操作:

- 1. 在首页单击"移库"按钮,进入移库单列表界面。在此界面可查看移库单的基本信息,包括移库单号,移库的物料/产品(多个物料/产品时,已分号分隔),单据创建时间,单据最近一次的操作时间和操作人。
- 2. 单击移库单项,进入移库单详细界面。在此界面可查看移库物料/产品的移库详情,包括物料/产品名称,物料/产品编号,物料/产品批次,移库完成量和需求量

- 3. 单击物料/产品项, 进入移库操作界面
- 4. 对于无码物料/产品,需扫描"库位码",在入库量输入对话框中填写入库量,单击"确定"按钮,返回移库操作界面,刷新入库量
- 5. 对于有码物料/产品,需先扫描"库位码",再扫描对应批次的"物料/产品码",入库量会根据物料的实际装箱数进行自动累加,并在界面上方显示条码和装箱数
- 6. 单击入库操作界面的"完成"按钮,返回移库单详细界面,此时刷新详情界面中的入库完成量
- 7. 若入库完成量不是初始数值时,"完成"按钮变为使能状态,单击"完成"按钮,提交移库单
- 8. 若移库单提交成功,则直接返回移库单列表界面。单击界面右上角的时间图标,可以查看已完成的移库信息。

备注:有码物料/产品移库时,需要对移库的物料/产品条码进行——的扫描,用于确定物料/产品正确入库,并刷新入库完成量。单击移库操作界面的右上角的触笔按钮,可以查看每个库位的条码入库信息,并可以删除操作错误的条码。





2.8 快速入库

快速入库适应于在未建立入库单时,在生产线上直接进行入库操作的情形,具体操作 流程如下:

- 1. 在首页单击"快速入库"按钮, 进入快速入库操作界面
- 2. 根据界面底部提示, 首先扫描"库位码"
- 3. 然后,扫描入库的产品码,此时入库量为自动累加,并在界面顶部显示条码和装箱 数
- 4. 单击界面右上角的触笔图标,可以查看入库的条码列表信息,并可以长按删除条码
- 5. 单击"完成"按钮, 完成快速入库操作
- 6. 在首页扫描库位码,可以查看到产品的库存信息。





2.9 快速移库

快速移库适应于在未建立移库单时,在库位现场根据实际情况进行库位转移,具体操作流程如下:

- 1. 在首页单击"快速移库"按钮, 进入快速移库操作界面
- 2. 根据界面底部提示, 首先扫描移库的目标库位码
- 3. 然后,扫描入库的产品码,此时入库量为自动累加,并在界面顶部显示条码和装箱 数
- 4. 单击界面右上角的触笔图标,可以查看移库的条码列表信息,并可以长按删除条码
- 5. 单击"完成"按钮,完成快速移库操作
- 6. 在首页扫描目标库位码,可以查看到产品的库存信息,原库位库存信息已不存在。





2.10 条码关联


稍后补充

2.11 条码追溯

在首页使用扫码键扫描库位码,产品码或者物料码,可以追溯到条码的相关信息,如下所示。

2.11.1 库位码追溯

库位码追溯主要呈现库位下物料和产品的各批次的库存信息,如图所示。



2.11.2 产品码追溯

产品码追溯主要显示条码的基本信息,条码对应的工单的出入库信息,领退料记录和关联记录,如图所示。



2.11.2.1 修改装箱数

对于产品码可以校准实际装箱数,并由质检员签字确认,用户库存盘点。



2.11.2.2 质检员签字



2.11.3 物料码追溯

物料码追溯主要显示条码的基本信息和对应单据的出入库记录,如图所示。

