

Kompyuterda Wrong Eyes Video Tayyorlash 1 Qism

Modul/Dars: 2-modul (yonalish analizi) | 27-dars (kompyuterda wrong eyes video tayyorlash 1 qism)

Mavzu

Bu darsda CapCut dasturida "Wrong Eyes" yo'nalishi bo'yicha video tayyorlashning birinchi qismi, ya'ni fon, musiqa, qahramonlar va green screen effektlarini qo'llash ko'rib chiqiladi.

Asosiy nuqtalar

- Videoga kerakli barcha fayllarni (fon, musiqa, qahramonlar, green screenlar) import qilish.
- Fon va qahramonlarga animatsiya (harakat) berish.
- Green screen effektlaridan foydalanib, fonni o'chirish va vizual effektlar qo'shish.
- Elementlarni (qahramon, green screen, musiqa) samarali nusxalash va joylashtirish.
- Qahramonlarni "yuzi qoraygan" versiyalari bilan almashtirish texnikasi.
- Videodagi elementlarning pozitsiyasi, hajmi va aylanishini sozlash.

Qadamma-qadam yo'riqnoma

1. Fayllarni import qilish: "Import" tugmasi orqali kerakli fon (background), musiqa (music), qahramonlar (characters) va green screen fayllarini CapCut'ga kiritish. `Ctrl` tugmasini bosib, bir nechta faylni bir vaqtda tanlash mumkin.
2. Fonni joylashtirish va sozlash: Tanlangan fonni "Timeline"ga tashlab, video uzunligiga mos ravishda cho'zish.
3. Fonga animatsiya berish: "Animatsiya" bo'limidan bepul animatsiyalardan birini tanlab, fonga qo'llash.
4. Musiqani joylashtirish: Import qilingan musiqani timeline'ning eng pastki qismiga tashlash.
5. Qahramonni joylashtirish va animatsiya berish:
 - Birinchi qahramonni timeline'ga tashlab, hajmini (scale) va pozitsiyasini sozlash.
 - Qahramonning boshlang'ich va yakuniy pozitsiyalarini belgilab, unga harakat (pozitsiya va rotation) animatsiyasini berish.
6. Yog'och sinishi green screenini qo'llash: Yog'och sinishi green screenini import qilib, qahramon tushib kelgan joyga joylashtirish.
7. Green screen fonini o'chirish: Green screen belgilangan holatda "Remove Background" -> "Chroma Key" funksiyasini yoqish. Pipetka yordamida yashil fonni tanlab o'chirish va "Shadow" hamda "Intensity" sozlamalari bilan qoldiq ranglarni to'g'irlash.
8. Green screen ovozini pasaytirish: Green screen belgilangan holatda "Audio" bo'limiga o'tib, ovoz balandligini pasaytirish (masalan, -20 ga).

9. Elementlarni nusxalash: Qahramon, green screen va musiqani belgilab, `Alt` tugmasini bosgan holda mishka bilan tortib nusxalash va keyingi qahramonlar uchun joylashtirish.
10. Nusxalangan qahramonlarning pozitsiyasini to'g'irlash: Har bir nusxalangan qahramonning pozitsiyasini (X