## DATAGRAMA ICMP INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL

- EL PROTOCOLO ICMP POSIBILITA QUE LOS ROUTERS ENVIEN MENSAJES DE ERROR O DE CONTROL HACIA OTROS ROUTERS O HOST.
- TAMBIEN POSIBILITA LA COMUNI-CACIÓN ENTRE DOS HOST.

Cuando un datagrama causa un error, el ICMP sólo puede reportar la condición del error a la fuente original del datagrama; la fuente debe relacionar el error con un programa de aplicación individual o debe tomar alguna otra acción para corregir el problema.

### PROTOCOLO ICMP

#### ENCAPSULADO DEL DATAGRAMA ICMP

ENCABEZADO ICMP

**DATOS ICMP** 


### PROTOCOLO ICMP

#### ENCAPSULADO DEL DATAGRAMA ICMP



### PROTOCOLO ICMP

#### ENCAPSULADO DEL DATAGRAMA ICMP



R. J. Fusario.

5

## DATAGRAMA ICMP TIPO DE MENSAJE

Campo	Tipo de Mensaje ICMP		
de tipo			
0	Respuesta de Eco		
3	Destino inaccesible		
4	Disminución de origen		
5	Redireccionar (cambiar una ruta)		
8	Solicitud de Eco		
11	Tiempo excedido para un datagrama		
12	Problema de parámetros en un datagrama		
13	Solicitud de timestamp		
14	Respuesta de timestamp		
15	Solicitud de información (obsoleto)		
16	Respuesta de información (obsoleto)		
17	Solicitud de máscara de dirección		
18	Respuesta de máscara de dirección		
	R. J. Fusario.		

# DATAGRAMA ICMP FORMATO DE LOS MENSAJES DE SOLICITUD DE ECO Y DE RESPUESTA

0 8 16 31 TIPO (8 0 0) CODIGO (0) SUMA DE VERIFICACION

# DATAGRAMA ICMP FORMATO DE LOS MENSAJES DE SOLICITUD DE ECO Y DE RESPUESTA

0		8	16	31
	TIPO (8 o 0)	CODIGO (0)	SUMA DE VERIFICACION	
	IDENTIF	TICADOR	NUMERO DE SECUENCIA	

# DATAGRAMA ICMP FORMATO DE LOS MENSAJES DE SOLICITUD DE ECO Y DE RESPUESTA

0		8	16	31
TIPO (	(8 o 0)	CODIGO (0)	SUMA DE VERIFICACION	
II	DENTIF	TICADOR	NUMERO DE SECUENCIA	
	DATOS OPCIONALES			
•••				

# DATAGRAMA ICMP FORMATO DE LOS MENSAJES DE DESTINOS NO ACCESIBLES

 0
 8
 16
 31

 TIPO (3)
 CODIGO (0-12)
 SUMA DE VERIFICACION

R. J. Fusario.

10

# DATAGRAMA ICMP FORMATO DE LOS MENSAJES DE DESTINOS NO ACCESIBLES

0		8	16	31
	<b>TIPO</b> (3)	<b>CODIGO (0-12)</b>	SUMA DE VERIFICACION	
		NO UTILIZADO (	DEBE SER CERO)	

R. J. Fusario.

11

# DATAGRAMA ICMP FORMATO DE LOS MENSAJES DE DESTINOS NO ACCESIBLES

TIPO (3) CODIGO (0-12) SUMA DE VERIFICACION

NO UTILIZADO (DEBE SER CERO)

ENCABEZADO DE RED DE REDES + PRIMEROS 64 BITS DEL DATAGRAMA

...

### VALOR DEL CODIGO EN LOS MENSAJES DE DESTINOS NO ACCESIBLES

Significado		
Red inaccesible		
Anfitrión inaccesible		
Protocolo inaccesible		
Puerto inaccesible		
Se necesita fragmentación y configuración DF		
Falla en la ruta de origen		
Red de destino desconocida		
Anfitrión de destino desconocido		
Anfitrión de origen aislado		
Comunicación con la red de destino		
administrativamente prohibida		
Comunicación con el anfitrión de destino		
administrativamente prohibida		
Red inaccesilale poszelotipo de servicio		
Anfitrión inaccesible por el tipo de servicio		

## DATAGRAMA ICMP MENSAJE DE REDIRECCIONAMIENTO

 0
 8
 16
 31

 TIPO (5)
 CODIGO (0-3)
 SUMA DE VERIFICACION

## DATAGRAMA ICMP MENSAJE DE REDIRECCIONAMIENTO

0 8 16 31

TIPO (5) CODIGO (0-3) SUMA DE VERIFICACION

DIRECCION DE RED DE REDES DEL RUTEADOR

## DATAGRAMA ICMP MENSAJE DE REDIRECCIONAMIENTO

TIPO (5) CODIGO (0-3) SUMA DE VERIFICACION

DIRECCION DE RED DE REDES DEL RUTEADOR

ENCABEZADO DE RED DE REDES + PRIMEROS 64 BITS DEL DATAGRAMA

...

### VALOR DEL CODIGO EN EL MENSAJE DE REDIRECCIONAMIENTO

Valor de Código	Significado
0	Redireccionar datagramas para la
	Red (ahora obsoleto)
1	Redireccionar datagramas para el anfitrión
2	Redireccionar datagramas para el tipo de servicio <sup>2</sup> y la red
3	Redireccionar datagramas para el tipo de Servicio y el anfitrión

#### MENSAJE PARA SINCRONIZACION DE RELOJES Y ESTIMACION DEL TIEMPO DE TRANSITO

0 8 16 31 TIPO (13 o 14) CODIGO (0) SUMA DE VERIFICACION

## MENSAJE PARA SINCRONIZACION DE RELOJES Y ESTIMACION DEL TIEMPO DE TRANSITO

0	8	16	31
TIPO (13 o 14)	CODIGO (0)	SUMA DE VERIFICACION	
IDENTIF	TICADOR	NUMERO DE SECUENCIA	

## MENSAJE PARA SINCRONIZACION DE RELOJES Y ESTIMACION DEL TIEMPO DE TRANSITO

0	8	16 31	
TIPO (13 o 14)	CODIGO (0)	SUMA DE VERIFICACION	
IDENTIFICADOR		NUMERO DE SECUENCIA	
ORIGINAR TIMESTAMP			

## MENSAJE PARA SINCRONIZACION DE RELOJES Y ESTIMACION DEL TIEMPO DE TRANSITO

0	8	16 31	
TIPO (13 o 14)	CODIGO (0)	SUMA DE VERIFICACION	
IDENTIFICADOR		NUMERO DE SECUENCIA	
ORIGINAR TIMESTAMP			
RECIBIR TIMESTAMP			

## MENSAJE PARA SINCRONIZACION DE RELOJES Y ESTIMACION DEL TIEMPO DE TRANSITO

0	8	16 31	
TIPO (13 o 14)	CODIGO (0)	SUMA DE VERIFICACION	
IDENTIFICADOR		NUMERO DE SECUENCIA	
ORIGINAR TIMESTAMP			
RECIBIR TIMESTAMP			
TRANSMITIR TIMESTAMP			