
汇编伪操作汇总

贺利坚 主讲



操作? 伪操作?

```
assume .....
code segment
    proc far
main
start:
      mov ax, 0
      add ax, bx
      mov ax,4c00h
     int 21h
     endp
main
    ends
code
      end start
```

- □ 汇编指令:对应机器指令,在程序运行期间由计算机执行。
- □ 伪操作:在汇编程序对源程序汇编期间,由汇编程序处理的操作,可以完成如数据定义、分配存储区、指示程序结束等功能。

- ■处理器选择伪操作
- □段定义伪操作
- □程序开始和结束伪操作
- □数据定义及存储器分配伪操作
- □表达式赋值伪操作
- □地址计数器与对准伪操作
- ⊒基数控制伪操作

- .8086 选择 8086 指令系统
- .286 选择 80286 指令系统
- .286P 选择保护模式下的 80286 指令系统
- .386 选择 80386 指令系统
- .386P 选择保护模式下的 80386 指令系统
- .486 选择 80486 指令系统
- .486P 选择保护模式下的 80486 指令系统
- .586 选择 Pentium 指令系统
- .586P 选择保护模式下的 Pentium 指令系统

- □处理器选择伪操作
- □段定义伪操作
- □程序开始和结束伪操作
- ■数据定义及存储器分配伪操作
- □表达式赋值伪操作
- □地址计数器与对准伪操作
- □基数控制伪操作

```
assume cs:code, ds:data, es:extra
data segment ; 定义数据段
data ends
extra segment ; 定义附加段
extra ends
code segment ; 定义代码段
start:
  mov ax, data
  mov ds, ax ; 段地址 段寄存器
code ends
   end start
```

段定义伪操作

ASSUME 段寄存器:段名[,其他段声明] 段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] [使用类型] ['类别'] ; 语句序列 段名 ENDS 定位类型 align_type PARA BYTE WORD DWORD PAGE 组合类型 combine_type PRIVATE PUBLIC COMMON STACK AT exp 使用类型 use_type USE16 USE32 完整的段定义伪操作 类别 'class'

.MODEL 存储模式 [,其他选项] 存储模式:

• tiny

• small

• medium

• compact

• large

• huge

• flat

.code [name]
.data
.data?
.fardata [name]
.fardata? [name]
.const
.stack [size]

简写的 Hello world!



```
assume cs:codesg, ss:stacksg, ds:datasg
datasg segment
  str db 'hello world!$'
datasg ends
stacksg segment
  db 32 dup (0)
stacksg ends
codesg segment
start: mov ax,datasg
    mov ds,ax
    mov ax, stacksg
    mov ss, ax
    mov sp, 20h
    lea bx,str
output:mov dl, [bx]
    cmp dl, '$'
    je stop
    mov ah, 02H
    int 21h
    inc bx
    jmp output
stop: mov ax,4c00h
    int 21h
codesg ends
end start
```

```
.8086
.MODEL small
.data
 str db 'hello world!$'
.stack 20H
.code
start: mov ax,@data
    mov ds,ax
    lea bx,str
output:mov dl, [bx]
    cmp dl, '$'
   je stop
    mov ah, 02H
   int 21h
   inc bx
   jmp output
stop: mov ax,4c00h
   int 21h
end start
```

- □处理器选择伪操作
- □段定义伪操作
- ⊒程序开始和结束伪操作
- □数据定义及存储器分配伪操作
- □表达式赋值伪操作
- □地址计数器与对准伪操作
- □基数控制伪操作

TITLE text

NAME module_name

END [label]

. STARTUP


. EXIT [return_value]

.model small
.stack 100H
.data
.....
.code
.startup
.....
.exit 0
end

.model small .data .code start: mov ax, @data mov ds, ax mov ax, 4c00h int 21h end start

注意: MASM5.0/5.1不支持.startup和.exit

- □处理器选择伪操作
- □段定义伪操作
- □程序开始和结束伪操作
- ■数据定义及存储器分配伪操作
- □表达式赋值伪操作
- □地址计数器与对准伪操作
- ⊒基数控制伪操作



[变量]助记符操作数[,操作数,...][;注释]

助记符: DB DW DD DF DQ DT

```
10,4,10H,?
DATA_BYTE
           DB
               100,100H,-5,?
DATA_WORD
           DW
              100,200
     PAR1
          DW
               300,400
    PAR2 DW
ADDR_TABLE DW PAR1, PAR2
       100 DUP (?)
VAR
    DB
         2 DUP (0,2) DUP(1,2), 3)
```

变量名 LABEL type

LABEL 伪操作

功能: 同一变量(同一空间)将具有不同的类型

BYTE_ARRAY LABEL BYTE
WORD_ARRAY DW 50 DUP (?)

- □处理器选择伪操作
- □段定义伪操作
- □程序开始和结束伪操作
- □数据定义及存储器分配伪操作
- □表达式赋值伪操作
- □地址计数器与对准伪操作
- □基数控制伪操作

```
表达式名 EQU 表达式
 ALPHA EQU 9
 BETA EQU ALPHA+18
      EQU [BP+8]
 BB
= 伪操作(允许重复定义)
 EMP = 7
 .....
 EMP = EMP + 1
                    mov ax,beta+emp
                    等同于
 .....
                    mov ax,0023H
```

- ■处理器选择伪操作
- □段定义伪操作
- □程序开始和结束伪操作
- □数据定义及存储器分配伪操作
- □表达式赋值伪操作
- □地址计数器与对准伪操作
- □基数控制伪操作

- □ ORG伪操作:设置当前地 址计数器的值
- □ 地址计数器 \$: 保存当前 正在汇编的指令的地址
- □ ALIGN伪操作:保证数组边 界从2的整数次幂地址开始
- EVEN伪操作:使下一个变量或指令开始于偶数字节地址

```
SEG1 SEGMENT
  ORG 10
  VAR1 DW 1234H
  ORG 20
  VAR2 DW 5678H
  ORG $+8
  VAR3 DW 1357H
  ALIGN 4
  ARRAY db 100 DUP(?)
        'morning'
  EVEN
  B DW 2 DUP (?)
```

SEG1 ENDS

- □处理器选择伪操作
- □段定义伪操作
- □程序开始和结束伪操作
- ■数据定义及存储器分配伪操作
- □表达式赋值伪操作
- □地址计数器与对准伪操作
- □基数控制伪操作

;默认使用十进制,基数为十

MOV BX, OFFH

MOV BX, 178

.RADIX 表达式

;可以修改基数

.RADIX 16

MOV BX, OFF

MOV BX, 178D