
用div指令实现除法

贺利坚 主讲



div 指令

■div是除法指令,使用div作除法的时候

⑩ 被除数: (默认)放在AX或 DX和AX中

№ 除数:8位或16位,在寄存器或内存单元中

 除数
 8位内存或寄存器
 16位内存或寄存器

 商
 AL
 AX

 余数
 AH
 DX

AX

DX和AX

给 结果:.....

■div指令格式

div 寄存器

div 内存单元

除法的位数示例

6879H÷A2H:商A5,余FH

12345678H ÷ 2EF7H:

商633AH, 余2D82H

示例指令	被除数	除数	商	余数
div bl	(ax)	(bl)	(al)	(ah)
div byte ptr ds:[0]	(ax)	((ds)*16+0)	(al)	(ah)
div byte ptr [bx+si+8]	(ax)	((ds)*16+(bx)+(si)+8)	(al)	(ah)
div bx	(dx)*10000H+(ax)	(bx)	(ax)	(dx)
div word ptr es:[0]	(dx)*10000H+(ax)	((ds)*16+0)	(ax)	(dx)
div word ptr [bx+si+8]	(dx)*10000H+(ax)	((ds)*16+(bx)+(si)+8)	(ax)	(dx)

切记提前在默认的寄存器中设置好被除数,且默认寄存器不作别的用处。

被除数

div 指令示例

□编程:利用除法指令计算100001/100。

温分析

- 100001D=186A1H
- ─ 需要进行16位的除法
- ⚠ 用dx和ax两个寄存器联合存放186A1H
- ⚠ 用bx存放除数100D=64H

```
073F:0100 mo∨ dx, 1
073F:0103 mov ax, 86A1
073F:0106 mov bx, 64
073F:0109 div bx
073F:010B
                 SS=073F CS=073F
                                  IP=0100
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 BA0100
                       MOV
                               DX,0001
 q 073F:0109
DS=073F ES=073F SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0109
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0109 F7F3
                       DIU
                                BX
                 CX=0000 DX=0001 SP=00FD
                                                    SI=0000 DI=0000
                                   IP=010B
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010B 0000
                                [BX+SI],AL
                        ADD
                                                                   DS:00
```

□编程:利用除法指令计算1001/100。

□分析

- ₾ 进行8位除法即可
- ← 在ax寄存器存放被除数3E9H
- ⚠ 用bx存放除数100D=64H

```
073F:0100 mov ax, 3E9
073F:0103 mo∨ bl, 64
973F:0105 div bl
073F:0107
                                   SP=00FD BP=0000 S1=0000
                SS=073F CS=073F IP=0100
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
       ES=073F
073F:0100 B8E903
                               AX,03E9
                       MOV
  073F:105
                                            BP=0000 SI=0000
                         CS=073F
                                   IP=0105
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0105 F6F3
                               BL
                       DIV
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                   IP=0107
                          CS=073F
                 SS=073F
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0107 64
                       DB
                               64
```

在内存单元中实施除法

□双字型数据的定义(例示)

```
data segment

db 1 ; 定义字节型数据01H , 在data:0处 , 占1个字节

dw ; 定义字型数据0001H , 在data:1处 , 占2个字节

dd 1 ; 定义双字型数据00000001H , 在data:3处 , 占2个字(4个字节)
data ends
```

例:用div 计算data段中第一个数据除以第二个数据后的结果,商存放在第3个数据的存储单元中。

```
data segmentmov ax,datadd 100001mov ds,axdw 100mov ax,ds:[0]dw 0mov dx,ds:[2]data endsdiv word ptr ds:[4];mov ds:[6],ax
```