
[bx+si+idata]和 [bx+di+idata]

贺利坚 主讲



[bx+si+idata]和[bx+di+idata]方式指定地址

- □[bx+si+idata]表示一个内存单元
 - ┈偏移地址为(bx)+(si)+idata,即bx中的数值加上si中的数值再加上idata
- 温指令mov ax,[bx+si+idata]的含义
 - 一将一个内存单元的内容送入ax
 - @这个内存单元的长度为2字节(字单元),存放一个字
 - @偏移地址为bx中的数值加上si中的数值再加上idata,段地址在ds中


□数学化的描述

- (ax)=((ds)*16+(bx)+(si)+idata)
- □ 指令mov ax,[bx+si+idata]的其他写法

mov ax,[bx+200+si] mov ax,[bx].200[si]

mov ax,[200+bx+si] mov ax,[bx][si].200

mov ax,200[bx][si] mov ax,[bx][si]



ds*16

应用案例

□内存中数据:2000:1000 BE 00 06 00 6A 22

DS	SI	DI	
AX	ВХ	СХ	

□程序执行后, ax、bx、cx中的内容?

mov ax,2000H mov ds,ax mov bx,1000H mov si,0 mov ax,[bx+2+si] inc si mov cx,[bx+2+si] inc si mov di,si mov ax,[bx+2+di]

```
-a 073f:0100
073F:0100 mov ax, 2000
073F:0103 mov ds, ax
073F:0105 mov bx, 1000
073F:0108 mov si, 0
073F:010B mov ax, [bx+2+si]
073F:010E inc si
073F:010F mo∨ cx, [bx+2+si]
073F:0112 inc si
073F:0113 mo∨ di, si
073F:0115 mov ax, [bx+2+di]
073F:0118
-e 2000:1000 BE 00 06 00 6A 22
-q 010E
AX-0006 BX-1000 CX-0600 DX-0000 SP-00FD BP-0000 SI-0000 DI-0002
DS=2000 ES=073F SS=073F CS=073F
                                  IP=010E
                                           NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010E 46
                       INC
                              SI
-g 0112
AX-0006 BX-1000 CX-6A00 DX-0000 SP-00FD BP-0000 SI-0001 DI-0002
DS=2000 ES=073F SS=073F
                         CS=073F
                                  IP=0112
                                           NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0112 46
                       INC
                              SI
-g 0118
AX=226A BX=1000 CX=6A00 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0002 DI=0002
DS=2000 ES=073F SS=073F CS=073F IP=0118
                                           NV UP EI PL NZ NA PO NC
                               [BX+SI],AL
073F:0118 0000
                       ADD
                                                                 DS:1002=06
```