


计算机网络与通信技术

知识点: TCP报文格式

北京交通大学 刘彪







源端口和目的端口字段——各占2字节。端口是运输层与应用层的服务接口。运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。





序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。






确认号字段——占4字节,是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。


SOTONG ST

TCP报文格式



数据偏移(即首部长度)——占4位,它指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。"数据偏移"的单位是32位字(以4字节为计算单位)。





保留字段——占6位,保留为今后使用,但目前应置为0。

OTONG O

TCP报文格式



紧急 URG —— 当 URG = 1 时,表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据,应尽快传送(相当于高优先级的数据)。

A OTORIGO

TCP报文格式



确认 ACK -- 只有当 ACK = 1 时确认号字段才有效。当 ACK = 0 时,确认号无效。





推送 PSH (PuSH) —— 接收 TCP 收到 PSH = 1 的报文段,就尽快地交付接收应用进程,而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。

SOTONG ST


TCP报文格式



复位 RST (ReSeT) —— 当 RST = 1 时,表明 TCP 连接中出现严重差错(如由于主机崩溃或其他原因),必须释放连接,然后再重新建立运输连接。

OTORIGO STATE OF THE PARTY OF T

TCP报文格式



同步 SYN —— 同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。

OTONG O


TCP报文格式



终止 FIN (FINish) —— 用来释放一个连接。FIN = 1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕,并要求释放运输连接。

A OTORIGO

TCP报文格式



窗口字段——占2字节,用来让对方设置发送窗口的依据,单位为字节。





检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时,要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。






紧急指针字段 —— 占 16 位,指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节(紧急数据放在本报文段数据的最前面)。


S COTONG UNITED TO SERVICE OF THE SE

TCP报文格式



选项字段——长度可变。TCP最初只规定了一种选项,即最大报文段长度 MSS。MSS告诉对方 TCP:"我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。"





填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。



计算机网络与通信技术

知识点: TCP报文格式

北京交通大学 刘彪