



L'originalité de ce format d'adressage reside dans l'association de l'identification du reseau avec l'identification de l'hôte.


- → La partie réseau est commune à l'ensemble des hôtes d'un même réseau,
- → La partie hôte est unique et désigne une seule interface physique.


#### Le masque de réseau:


Le masque de réseau sert à séparer les parties réseau et hôte d'une adresse. On retrouve l'adresse du réseau en effectuant un ET logique bit à bit entre une adresse complète et le masque de réseau.


#### L'adresse de diffusion:


Chaque réseau possède une adresse particulière dite de *diffusion*. Tous les hôtes du réseau « écoutent » cette adresse en plus de la leur. Certaines informations telles que le routage ou les messages d'alerte sont utiles à l'ensemble des hôtes du réseau. Il existe deux définitions d'adresses de diffusion : la plus petite (192.168.100.0 dans notre exemple) ou la plus grande (192.168.100.255). La convention sur l'Internet veut que l'on utilise l'adresse la plus grande comme adresse de diffusion.




























#### L'adressage IP: Le sous-adressage (subnetting)

#### Calcul des adresses avec le sous adressage:

Le sous-adressage consiste à déterminer :

- Le masque adéquat pour le sous-réseau.
- Le calcule des sous-réseaux correspondants:
  - Calculer l'adresse du sous-réseau.
  - Calculer l'adresse de diffusion correspondante.
  - Déterminer les adresses utilisables.
- Deux méthodes existent pour le calcul:
  - Le calcul binaire.
  - Le calcul décimal.


Dane 3F




#### L'adressage IP: Le sous-adressage (subnetting)

#### Algorithme de calcul des sous-réseaux:

- Déterminer le nombre de bits dans la partie sous-réseau qui permet d'avoir le nombre de sous-réseaux voulu.
- Déterminer le nombre de bits dans la partie machine qui permet d'avoir le nombre de machines.
- Déterminer le masque qui va être utilisé pour ses sous-réseaux.
- Écrire sous forme binaire l'adresse IP initial.
- Écrire sous forme binaire le masque initial.
- Écrire sous forme binaire le nouveau masque.
- Déduire les adresses de sous-réseaux en incrémentant la partie de sous-réseau dans l'adresse initial.
- Déduire l'adresse du broadcast en remplaçant par des 1 tous les bits de la partie machine de l'adresse IP.
- Enfin déduire les adresses utilisables.







#### La fragmentation des datagrammes IP

- Quand un datagramme est fragmenté, il n'est rassemblé que par la couche IP destinatrice finale. Cela implique trois remarques :
  - ➤ Cette opération est absolument transparente pour les couches de transport qui utilisent IP.
  - > Chaque fragment est acheminé de manière indépendante.
  - ➤ Un temporisateur de réassemblage sur le destinataire est armé quand le premier fragment arrive.
- La perte d'un fragment IP provoque la retransmission de l'ensemble du datagramme.






#### Le sous adressage

#### Quelque rappel sur le calcul binaire:


Une adresse IP est un entier sur 32 bit, et donc elle est décomposé en une somme de puissances de 2:




 $2^0 + 2^1 + 2^3 + 2^4 + 2^6 + 2^7 = 219$ 

Le nombre de réseaux possible par adresse = 2^nombre de bits de la partie réseau


Le nombre de machines par réseau = 2^nombre de bits de la partie hôte -2











Le sous adressage			
	DO ONE SHEET WAS A	NE SOLO MANAGEMENT AND SOL	moods of the state
Adresse réseau	Adresse broadcast	Adresses utilisable	
192.168.64.000 00000	192.168.64.00011111	192.168.64.0000001	192.168.64.0001110
(192.168.64.0)	(192.168.64.31)	192.168.64.1	192.168.64.30
192.168.64.001 00000	192.168.64.00111111	192.168.64.0010001	192.168.64.0011110
(192.168.64.32)	(192.168.64.63)	192.168.64.33	192.168.64.62
192.168.64.010 00000	192.168.64.01011111	192.168.64.0100001	192.168.64.0101110
(192.168.64.64)	(192.168.64.95)	192.168.64.65	192.168.64.96
192.168.64.011 00000	192.168.64.01111111	192.168.64.0110001	192.168.64.0111110
(192.168.64.96)	(192.168.64.127)	192.168.64.97	192.168.64.126
192.168.64. 100 00000	192.168.64.10011111	192.168.64.1000001	192.168.64.1001110
(192.168.64.128)	(192.168.64.159)	192.168.64.129	192.168.64.158
192.168.64. 101 00000	192.168.64.10111111	192.168.64.1010001	192.168.64.1011110
(192.168.64.160)	(192.168.64.191)	192.168.64.161	192.168.64.190
192.168.64.110 00000	192.168.64.11011111	192.168.64.1100001	192.168.64.1101110
(192.168.64.192)	(192.168.64.223)	192.168.64.193	192.168.64.222
192.168.64. 111 00000	192.168.64.11111111	192.168.64.1110001	192.168.64.1111110
(192.168.64.224)	(192.168.64.255)	192.168.64.225	192.168.64.254













## Qu'est ce que le routage?

- Processus par lequel un élément (courrier, appels téléphoniques, trains, paquets IP, ...) va être acheminé d'un endroit à un autre.
- Un élément faisant du routage doit connaître :
  - ✓ La destination,
  - $\checkmark$  De quelle source il peut apprendre les chemins d'accès à la destination voulue,
  - ✓ Les itinéraires possibles pour atteindre la destination,
  - ✓ Le(s) meilleur(s) itinéraire(s) pour atteindre la destination,
  - ✓ Un moyen d'actualiser les itinéraires.

age 50



# Pourquoi faire du routage sur un réseau ?

#### · Un équipement sur un réseau local

- ✓ Peut atteindre directement les machines sur le même segment sans routage (ARP),
- ✓ Ne peut pas atteindre les équipements sur un autre réseau (ou sous réseau) sans un intermédiaire.

### Qui doit faire du routage sur un réseau ?


- ✓ Équipement connecté à 2 réseaux ou sous réseaux au moins,
  - ☐ Station de travail avec 2 interfaces réseau au moins,
  - ☐ Routeur (CISCO, Juniper, BayNetworks, ...)

Page 5



#### **PRINCIPES DU ROUTAGE IP**

- Routage IP basé uniquement sur l'adresse du destinataire
- Chaque équipement du réseau sait atteindre un équipement d'un autre réseau, s'il existe au moins un équipement de routage pour acheminer les paquets à l'extérieur du réseau local.
- Les informations de routage sont mémorisées dans la table de routage des équipements (routeurs).
- · Cette table doit être périodiquement mise à jour
  - ✓ Manuellement : routage STATIQUE
  - ✓ Automatiquement : routage DYNAMIQUE
- Le routage s'effectue sur deux opérations:
  - ✓ La sélection de la meilleure voie,
  - ✓ La commutation du paquet sur l'interface appropriée.



ROUTAGE IP STATIQUE


#### Avantages d'un routage statique


- ✓ Sécurité par masquage de certains parties d'un interréseau
- ✓ Moins de surcharge par rapport au routage dynamique.


ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1 – STATIQUE ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.1 - DEFAULT


#### Route par défaut


- · Facilite la circulation des données sur un réseau de grande taille,
- · Pour atteindre une destination inconnue.
- utilisée si le prochain saut ne figure pas explicitement dans la table de routage.




























































#### Le protocole TCP: Structure d'un segment


- → Numéro de séquence : le numéro de séquence du premier octet (NSP) de ce segment. C'est un entier généré aléatoirement au début d'une connexion TCP.
- → <u>Numéro d'acquittement</u> : le prochain numéro de séquence NS attendu par l'émetteur de cet acquittement.
- → <u>Taille fenêtre réception</u>: la quantité de données que l'émetteur de ce segment est capable de recevoir; ceci est mentionné dans chaque segment (données ou acquittement).
- → Code bits: indique la nature du segment :
  - **URG**: données urgente.
  - ACK: le numéro d'acquittement est valide.
  - > SYN: segment d'initialisation de la connexion (demande do connexion).
  - FIN: segment de fin de la connexion (demande de déconnexion ;le destinataire n'est pas obligé de s'exécuter : fermeture négociée)
  - <u>PSH</u>: les données doivent être délivrées dans l'immédiat, sans attendre le reste du flux (exemple telnet).
  - RST: indique qu'il faut réinitialiser la connexion.
- → Checksum: contrôle l'intégrité du segment.













- → La commande de base pour la configuration d'une interface sous LINUX s'appelle ifconfig
- → Ses options de base:

Ifconfig <nom interface> <adresse IP> netmask <masque de sous réseau> broadcast <adresse du broadcast> [up|down]



#### La commande Ifconfig

- → Interface est le nom de l'interface physique ou logique, une interface désigne une type d'interface donné (Ethernet ou ppp etc...) suivi d'un numéro de séquence.
- → Par exemple la première interface Ethernet est spécifié par eth0, la deuxième eth1 etc.
- → La première interface asynchrone ppp (en général un port COM relié a un modem) ppp0 et ainsi de suite.



#### La commande Ifconfig

- → L'adresse correspond à l'adresse donnée à l'interface.
- → Le netmask au masque de sous réseau correspondant.
- → Le broadcast à l'adresse de broadcast calculé a partir de l'adresse du sous réseau et le masque (optionnel).


Pane 83




#### La commande Ifconfig: Exemple

Par exemple si on veut donner l'adresse 192.168.5.2 avec le masque 255.255.255.0 à la première interface Ethernet la commande qui correspond est :

Ifconfig eth0 192.168.5.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.5.255 up







#### Routage sous LINUX: la commande route

- → Sous LINUX la commande qui permet de définir les routes s'appelle route.
- Ses paramètres sont en général le réseau destination et l'adresse de la passerelle qui permet de l'atteindre.
- → L'adresse de la passerelle doit être sur l'un des réseaux attachés au routeur.

Page 87



#### La commande route

Pour ajouter une route pour un réseau particulier 192.168.5.0 ayant comme masque 255.255.255.0 et comme passerelle 192.168.5.1 on utilise la commande:

Route add net 193.194.90.0 netmask 255.255.255.0 gw 193.194.80.1

La commande général étant:

→ Route add net <adresse du réseau> netmask <masque de sous réseau> gw <adresse de la passerelle> metric



#### La passerelle par défaut

Pour introduire la route par défaut il y'a deux méthodes: Spécifier tout les réseau d'Internet dans la commande route: 0.0.0.0 avec le masque 0.0.0.0 comme ce qui suit: Route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 193.194.80.1 La commande Route offre une facilité et permet de spécifier la route par défaut qui est utilisé lorsque aucune destination n'est précisé.

Route add default gw 193.194.80.1

Dana 80



#### Rendre une machine LINUX un routeur

- → Par défaut une machine qui reçoit des paquets qui ne lui sont pas destinées, elle les rejettent.
- → Pour pouvoir mettre en place un routeur il faut désactiver ce comportement par défaut.
- → Sous LINUX il suffit de positionner une variable pour activer la fonction du routage.
- → Il s'agit de /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward qui est égale par défaut à 0 et doit être positionné a 1.
- → Par exemple :

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward