Manuel de procédures — Facturation normalisée (FNE)

Réf. PRO-FNE · **Version** 1.0 · **Date** Octobre 2026

Objet : fixer qui fait quoi pour émettre une facture client, la faire certifier par la plateforme FNE, corriger un rejet et émettre un avoir.

Principe directeur : une facture n'est **opposable** qu'une fois **certifiée** ; une facture certifiée ne se modifie plus, elle se **corrige par un avoir**.

> Les noms de boutons sont ceux de **Facturation › Factures clients** et de **Paramètres › FNE**.

---

1. Rôles

Rôle	Responsabilités
Administrateur	Renseigne la configuration FNE (clé, environnement, établissement, point de vente)
Facturier	Émet les factures, suit les statuts, recertifie après correction
Comptabilité	Contrôle les avoirs et les écritures
Direction	Décide l'émission d'un avoir

2. Règles d'or

1. **Tester avant la production** : la connexion se valide en environnement de test.
2. La certification exige la **clé API** et l'**URL** de l'environnement choisi.
3. Une facture **en erreur** se corrige puis se **recertifie** ; on n'en crée pas une seconde.
4. Un **avoir** ne s'émet que sur une facture **certifiée**, **une seule fois** par facture, et il est **irréversible**.
5. La clé API ne se communique jamais par message.

3. Procédures

FNE-01 — Configurer la FNE

Où : Paramètres › FNE.

1. Activer la FNE, saisir la **clé API**, choisir l'**environnement** (test ou production).
2. Renseigner l'**établissement**, le **point de vente** et, si besoin, l'adresse du **proxy** et les URL de test et de production.
3. Cliquer **Tester la connexion** et lire le résultat avant d'émettre.

FNE-02 — Émettre une facture

Où : Factures clients › émission.

1. Choisir le mode : **FNE** (facture à certifier) ou **simple** (facture non certifiée).
2. Renseigner client, lignes et montants ; la facture reçoit son numéro.
3. En mode FNE avec la FNE active, le statut initial est **à certifier** ; sinon **hors FNE**.

FNE-03 — Certifier

1. Lancer la certification de la facture.
2. Le dossier part vers la plateforme ; en cas de succès le statut devient **certifiée** et la référence, le jeton et la date de certification sont conservés.
3. En cas d'échec le statut devient **erreur** avec le message reçu.

Messages à connaître :

Message	Cause	Action
Clé API absente	Configuration incomplète	FNE-01
URL absente pour l'environnement	URL non renseignée	FNE-01
Erreur réseau / blocage navigateur	Connexion ou restriction d'accès à la plateforme	Vérifier la connexion ou le proxy

FNE-04 — Corriger et recertifier

1. Lire le message d'erreur de la facture.
2. Corriger la cause (donnée client, ligne, configuration).
3. Lancer **Recertifier**.

FNE-05 — Émettre un avoir

1. Ouvrir une facture **certifiée** qui n'a pas encore d'avoir.
2. Cliquer **Générer l'avoir**, confirmer : l'opération est **irréversible**.
3. Si les identifiants de lignes de la plateforme manquent, l'avoir est refusé avec un message : recertifier ou compléter d'abord.

FNE-06 — Suivi

Où : Factures clients : indicateurs **certifiées**, **en attente**, **en erreur** ; filtre par statut.

1. Traiter chaque jour les factures **en erreur** puis **en attente**.

4. Statuts

Statut	Sens
à certifier	Émise, pas encore envoyée
certifiée	Acceptée par la plateforme
erreur	Rejetée ou non transmise
hors FNE	Facture simple
non applicable	Sans objet

5. Traçabilité

Référence, jeton et date de certification sont conservés sur la facture ; l'avoir est lié à sa facture d'origine.

6. RACI

Étape	Admin	Facturier	Compta	Direction
FNE-01	R/A	I	I	I
FNE-02/03/04	I	R/A	I	I
FNE-05	I	R	C	A
FNE-06	I	R	C	I

7. Erreurs fréquentes

- Émettre en production sans test préalable.
- Refaire une facture au lieu de recertifier.
- Tenter un avoir sur une facture non certifiée.
- Confirmer un avoir sans vérifier la facture.

8. Liste de contrôle

- [ ] Connexion testée
- [ ] Aucune facture en erreur en fin de journée
- [ ] Avoirs validés par la Direction

9. Révisions

Version	Date	Objet
1.0	Octobre 2026	Création