


# 实验 - 使用 Ping 和 Traceroute 测试网络连接

拓扑



### 地址分配表

设备	接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
本地	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
ISP	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
远程	G0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
S3	VLAN 1	192.168.3.11	255.255.255.0	192.168.3.1
PC-A	网卡	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	网卡	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

### 目标

第1部分: 构建和配置网络

第 2 部分: 使用 Ping 命令进行基本网络测试

第3部分: 使用 Tracert 和 Traceroute 命令进行基本网络测试

第 4 部分: 排除拓扑故障

## 背景/场景

ping 和 traceroute 是测试 TCP/IP 网络连接的必不可少的两个工具。ping 是一种网络管理实用程序,用于测试 IP 网络上的设备是否能访问。该实用程序还测量从源主机到目的计算机发送消息的往返时间。ping 实用程序可用于 Windows、UNIX 类操作系统 (OS) 和 Cisco 网络互联网络操作系统 (IOS)。

traceroute 实用程序是一款网络诊断工具,用于显示路由和测量 IP 网络上传输的数据包中转延迟。Windows 系统上可以使用 tracert 实用程序,而 Unix 类操作系统和 Cisco IOS 上则可使用类似的实用程序 traceroute。

在本实验中,会检查 ping 和 traceroute 命令,并探索修改命令行为的命令选项。本实验使用思科设备和 PC 进行命令探索。思科路由器将使用增强型内部网关路由协议 (EIGRP) 在网络之间路由数据包。本实验中提供了所需的思科设备配置。

**注意:** CCNA 动手实验所用的路由器是采用 Cisco IOS 15.2(4)M3 版(universalk9 映像)的 Cisco 1941 集成 多业务路由器 (ISR)。所用的交换机是采用 Cisco IOS Release 15.0(2)(lanbasek9 映像)的 Cisco Catalyst 2960 系列。也可使用其他路由器、交换机以及 Cisco IOS 版本。根据型号以及 Cisco IOS 版本的不同,可用 命令和产生的输出可能与实验显示的不一样。请参考本实验末尾的"路由器接口摘要表"以了解正确的接口标识符。

**注意**:确保路由器和交换机的启动配置已经清除。如果不确定,请联系教师。

### 所需资源

- 3 台路由器(支持 Cisco IOS 15.2(4)M3 版通用映像的 Cisco 1941 或同类路由器)
- 2 台交换机(支持 Cisco IOS 版本 15.0(2) lanbasek9 映像的 Cisco 2960 或同类交换机)
- 2 台 PC(采用 Windows 7 或 Windows 8 且支持终端仿真程序, 比如 Tera Term)
- 用于通过控制台端口配置 Cisco IOS 设备的控制台电缆
- 拓扑所示的以太网和串行电缆

## 第1部分: 构建和配置网络

在第 1 部分,您将设置拓扑网络并配置 PC 和思科设备。提供了路由器和交换机的初始配置,供您参考。在此拓扑中,EIGRP 用于在网络之间路由数据包。

第 1 步: 建立如拓扑所示的网络。

第2步: 清除路由器和交换机的配置,并重新加载设备。

第 3 步: 根据地址分配表配置 PC 的 IP 地址和默认网关。

第 4 步: 使用下面提供的初始配置来配置本地、ISP 和远程路由器。

在交换机或路由器全局配置模式提示符下,复制并粘贴各设备的配置。将配置保存到启动配置。

### 本地路由器的初始配置:

```
hostname LOCAL
no ip domain-lookup
interface s0/0/0
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
  clock rate 56000
  no shutdown
interface g0/1
  ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
router eigrp 1
  network 10.1.1.0 0.0.0.3
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  no auto-summary
```

### ISP 的初始配置:

```
hostname ISP
no ip domain-lookup
interface s0/0/0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
no shutdown
interface s0/0/1
ip add 10.2.2.2 255.255.255.252
```

```
clock rate 56000
no shutdown
router eigrp 1
network 10.1.1.0 0.0.0.3
network 10.2.2.0 0.0.0.3
no auto-summary
end
```

### 远程路由器的初始配置:

```
hostname REMOTE
no ip domain-lookup
interface s0/0/1
  ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface g0/1
  ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
  no shutdown
router eigrp 1
  network 10.2.2.0 0.0.0.3
  network 192.168.3.0 0.0.0.255
  no auto-summary
end
```

## 第5步: 将S1和S3配置为初始配置。

### S1 的初始配置:

```
hostname S1
no ip domain-lookup
interface vlan 1
  ip add 192.168.1.11 255.255.255.0
  no shutdown
  exit
ip default-gateway 192.168.1.1
end
```

### S3 的初始配置:

```
hostname S3
no ip domain-lookup
interface vlan 1
  ip add 192.168.3.11 255.255.255.0
  no shutdown
  exit
ip default-gateway 192.168.3.1
end
```

### 第6步: 配置本地路由器上的 IP 主机表。

IP 主机表可让您使用主机名(而不是 IP 地址)连接到远程设备。主机表通过下列配置为设备提供名称解析。复制并粘贴本地路由器的以下配置。这些配置允许您在本地路由器上为 ping 和 traceroute 命令使用主机名。

```
ip host REMOTE 10.2.2.1 192.168.3.1
ip host ISP 10.1.1.2 10.2.2.2
ip host LOCAL 192.168.1.1 10.1.1.1
ip host PC-C 192.168.3.3
ip host PC-A 192.168.1.3
ip host S1 192.168.1.11
ip host S3 192.168.3.11
end
```

## 第 2 部分: 使用 ping 命令进行基础网络测试

在本实验的第2部分中,将使用 **ping** 命令检验端到端的连接。通过将 Internet 控制消息协议 (ICMP) 回应请求数据包发送到目标主机,然后等待 ICMP 响应来执行 ping 操作。它可以记录往返时间和任何丢包。

您将使用 ping 命令和其他 ping 选项来检测基于 Windows 的 PC 和思科设备的结果。

### 第 1 步: 使用 PC-A 从本地网络测试网络连接。

从 PC-A 到拓扑中的其他设备的所有 ping 操作都应成功。如果不成功,请检查拓扑和布线,以及思科设备和 PC 的配置。

a. 从 PC-A 到其默认网关(本地的 GigabitEthernet 0/1 接口)的 ping 操作。

```
C:\Users\User1> ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms</pre>
```

在本示例中,发送了四个 ICMP 请求(每个 32 字节),并在一毫秒内收到响应且没有丢包。随着在向最终目的地的传输过程中 ICMP 请求和响应被更多设备处理,传输和应答时间开始增加。

b. 从 PC-A,对下表中列出的地址执行 ping 操作并记录平均往返时间和生存时间 (TTL)。

目的	平均往返时间(毫秒)	TTL
192.168.1.1(本地)		
192.168.1.11 (S1)		
10.1.1.1(本地)		
10.1.1.2 (ISP)		
10.2.2.2 (ISP)		
10.2.2.1(远程)		
192.168.3.1(远程)		
192.168.3.11 (S3)		
192.168.3.3 (PC-C)		

注意到 192.168.3.3 (PC-C) 的平均往返时间。因为 ICMP 请求在 PC-A 从 PC-C 接收应答之前由三个路由器处理,这导致时间增加。

```
C:\Users\User1> ping 192.168.3.3
Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=40ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125
Ping statistics for 192.168.3.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 40ms, Maximum = 41ms, Average = 40ms
```

## 第 2 步: 在 PC 上使用扩展 ping 命令。

默认 ping 命令发送四个请求,每个请求 32 字节。在显示"请求超时"消息之前,系统会等待 4,000 毫秒(4秒)来返回每个响应。ping 命令可用于排除网络故障。

a. 在命令提示符中键入 ping, 然后按下 Enter 键。

```
-i TTL
              Time To Live.
-v TOS
              Type Of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated
              and has no effect on the type of service field in the IP Header).
-r count
              Record route for count hops (IPv4-only).
-s count
             Timestamp for count hops (IPv4-only).
-j host-list Loose source route along host-list (IPv4-only).
-k host-list Strict source route along host-list (IPv4-only).
-w timeout
             Timeout in milliseconds to wait for each reply.
             Use routing header to test reverse route also (IPv6-only).
-R
-S srcaddr
             Source address to use.
             Force using IPv4.
-4
              Force using IPv6.
```

b. 使用 -t 选项对 PC-C 执行 ping 操作以检验 PC-C 可访问。

```
C:\Users\User1> ping -t 192.168.3.3
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=40ms TTL=125
```

为了说明主机无法访问时的结果,请断开远程路由器和 S3 交换机之间的电缆或关闭远程路由器上的 GigabitEthernet0/1 接口。

```
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125 Reply from 192.168.1.3: Destination host unreachable. Reply from 192.168.1.3: Destination host unreachable.
```

当网络正常运行时,ping 命令可确定目的设备是否响应,以及需要多长时间收到目的设备的回复。如果网络出现连接问题,则 ping 命令会显示错误消息。

c. 重新连接以太网电缆或启用远程路由器的千兆以太网接口(使用 no shutdown 命令),然后再继续下一步。约 30 秒后,ping 应该又可以成功了。

```
Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=40ms TTL=125
```

d. 按 Ctrl+C 可停止 ping 命令。

### 第 3 步: 从本地网络使用思科设备测试网络连接。

ping 命令还可用于思科设备。在此步骤中,使用本地路由器和 S1 交换机检查 ping 命令。

a. 使用 192.168.3.3 IP 地址从本地路由器上对远程网络上的 PC-C 执行 ping 操作。

```
LOCAL# ping 192.168.3.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/64/68 ms
```

感叹号 (!) 表示从本地路由器到 PC-C 的 ping 操作成功。往返时间平均 64 毫秒且无丢包,成功率 100%。

b. 由于本地主机表在本地路由器上配置,所以您可以使用从本地路由器配置的主机名对远程网络上的 PC-C 执行 ping 操作。

```
LOCAL# ping PC-C

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/63/64 ms
```

c. 有更多选项可用于 ping 命令。在 CLI 处,键入 ping,然后按下 Enter 键。为目标 IP 地址输入 192.168.3.3 或 PC-C。按下 Enter 接受其他选项的默认值。

```
LOCAL# ping
Protocol [ip]:
Target IP address: PC-C
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/63/64 ms
```

d. 您可以使用扩展 ping 命令观察是否存在网络问题。使用重复数 500 对 192.168.3.3 执行 **ping** 命令。然后, 断开远程路由器和 S3 交换机之间的电缆或关闭远程路由器上的 GigabitEthernet 0/1 接口。

在感叹号 (!) 由字母 U 和句点 (.) 替换后,重新连接以太网电缆或启用远程路由器上的千兆以太网接口。约 30 秒后,ping 应该又可以成功了。如果需要,请按下 Ctrl+Shift+6 停止 ping 命令。

```
LOCAL# ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.3.3
Repeat count [5]: 500
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 500, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.3, timeout is 2 seconds:
Success rate is 95 percent (479/500), round-trip min/avg/max = 60/63/72 ms
```

结果中的字母 U 意味着无法访问目的地。错误协议数据单元 (PDU) 由本地路由器接收。输出中的每个句点 (.) 指示等待 PC-C 的回复时 ping 超时。在本示例中,5% 的数据包在模拟网络停电过程中丢失。

**注意**: 您也可以使用以下命令得到相同结果:

```
LOCAL# ping 192.168.3.3 repeat 500
```

或

LOCAL# ping PC-C repeat 500

e. 您还可以使用交换机测试网络连接。在本例中, S1 交换机对远程网络中的交换机 S3 执行 ping 操作。

```
S1# ping 192.168.3.11
```

```
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.11, timeout is 2 seconds: !!!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 67/67/68 ms
```

排除网络连通性故障时,**ping** 命令非常有用。但是,ping 不成功时,ping 无法指示存在问题的位置。**tracert** (或 **traceroute**) 命令可以显示网络延迟和路径信息。

## 第 3 部分: 使用 tracert 和 traceroute 命令进行基础网络测试

跟踪路由的命令可以在 PC 和网络设备中找到。对于基于 Windows 的 PC, tracert 命令使用 ICMP 消息跟踪 到最终目的地的路径。traceroute 命令使用用户数据报协议 (UDP) 数据报来跟踪到思科设备和其他 UNIX 类 PC 上的最终目的地的路由。

在第 3 部分中,您将研究 traceroute 命令并确定数据包传输到最终目的地的路径。您将在 Windows PC 上使用 tracert 命令,而在思科设备上使用 traceroute 命令。您还将检查用于优化 traceroute 结果的选项。

### 第 1 步: 从 PC-A 到 PC-C 使用 tracert 命令。

a. 在命令提示符下, 键入 tracert 192.168.3.3。

Trace complete.

tracert 结果表明从 PC-A 到 PC-C 的路径是从 PC-A 到本地 ISP, 再到远程路由器, 最后到 PC-C。到达 PC-C 的路径经历了三个路由器跳跃才到达 PC-C 这个最终目的地。

### 第 2 步: 探索 tracert 命令的其他选项。

a. 在命令提示符中键入 tracert, 然后按下 Enter 键。

```
C:\Users\User1> tracert
```

```
-w timeout Wait timeout milliseconds for each reply.
-R Trace round-trip path (IPv6-only).
-S srcaddr Source address to use (IPv6-only).
-4 Force using IPv4.
-6 Force using IPv6.
```

b. 使用 -d 选项。注意: IP 地址 192.168.3.3 IP 不会解析为 PC-C。

```
C:\Users\User1> tracert -d 192.168.3.3
```

Tracing route to 192.168.3.3 over a maximum of 30 hops:

```
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 24 ms 24 ms 24 ms 10.1.1.2
3 48 ms 48 ms 48 ms 10.2.2.1
4 59 ms 59 ms 59 ms 192.168.3.3
```

Trace complete.

## 第 3 步: 从本地路由器对 PC-C 使用 traceroute 命令。

a. 在命令提示符下,在本地路由器上键入 traceroute 192.168.3.3 或 traceroute PC-C。因为在本地路由器上配置了本地 IP 主机表,所以会解析主机名。

```
LOCAL# traceroute 192.168.3.3
```

```
Type escape sequence to abort.

Tracing the route to PC-C (192.168.3.3)

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 ISP (10.1.1.2) 16 msec 16 msec 16 msec

2 REMOTE (10.2.2.1) 28 msec 32 msec 28 msec

3 PC-C (192.168.3.3) 32 msec 28 msec 32 msec
```

### LOCAL# traceroute PC-C

```
Type escape sequence to abort.

Tracing the route to PC-C (192.168.3.3)

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 ISP (10.1.1.2) 16 msec 16 msec 16 msec

2 REMOTE (10.2.2.1) 28 msec 32 msec 28 msec

3 PC-C (192.168.3.3) 32 msec 32 msec 28 msec
```

## 第 4 步: 从 S1 交换机对 PC-C 使用 traceroute 命令。

a. 在 S1 交换机上,键入 **traceroute 192.168.3.3**。因为此交换机上没有配置本地 IP 主机表,所以 traceroute 结果不会显示主机名。

### S1# traceroute 192.168.3.3

```
Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.168.3.3

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 192.168.1.1 1007 msec 0 msec 0 msec

2 10.1.1.2 17 msec 17 msec 16 msec

3 10.2.2.1 34 msec 33 msec 26 msec

4 192.168.3.3 33 msec 34 msec 33 msec
```

traceroute 命令还有其他选项。您可以使用 ? 或者仅在提示符处输入 traceroute 后按下 Enter 键,来探索这些选项。

以下链接提供了用于思科设备的有关 ping 和 traceroute 命令的详细信息:

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products tech note09186a00800a6057.shtml

## 第 4 部分: 排除拓扑故障

第 1 步: 清除远程路由器上的配置。

第2步: 重新加载远程路由器。

## 第 3 步: 复制并粘贴以下配置到远程路由器中。

```
hostname REMOTE
no ip domain-lookup
interface s0/0/1
  ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface g0/1
  ip add 192.168.8.1 255.255.255.0
  no shutdown
router eigrp 1
  network 10.2.2.0 0.0.0.3
  network 192.168.3.0 0.0.0.255
  no auto-summary
end
```

## 第 4 步: 从本地网络,使用 ping 和 tracert/traceroute 命令排除故障并纠正远程网络的问题。

a. 从 PC-A 使用 ping 和 tracert 命令。

您可以使用 **tracert** 命令确定端到端网络连接。此 tracert 结果表明 PC-A 可以到达其默认网关 192.168.1.1, 但是 PC-A 与 PC-C 之间没有网络连接。

```
C:\Users\User1> tracert 192.168.3.3
```

```
Tracing route to 192.168.3.3 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 192.168.1.1 reports: Destination host unreachable.

Trace complete.
```

定位网络问题的一个方法是对到达 PC-C 的网络中的每一跳执行 ping 操作。首先确定 PC-A 是否可以到达 ISP 路由器 Serial 0/0/1 接口(IP 地址为 10.2.2.2)。

```
C:\Users\Utraser1> ping 10.2.2.2
```

```
Pinging 10.2.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=41ms TTL=254
Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=41ms TTL=254
```

```
Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=41ms TTL=254

Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=41ms TTL=254

Ping statistics for 10.2.2.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 20ms, Maximum = 21ms, Average = 20ms
```

成功 ping 通 ISP 路由器。网络中的下一跳是远程路由器。对远程路由器的 Serial 0/0/1 接口(IP 地址为 10.2.2.1)执行 ping 操作。

C:\Users\User1> ping 10.2.2.1

```
Pinging 10.2.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.2.2.1: bytes=32 time=41ms TTL=253

Ping statistics for 10.2.2.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 40ms, Maximum = 41ms, Average = 40ms
```

PC-A 可以到达远程路由器。从 PC-A 到远程路由器的 ping 操作成功,从而得出网络连接问题存在于 192.168.3.0/24 网络。对到达 PC-C 的默认网关(远程路由器的 GigabitEthernet 0/1 接口)执行 ping 操作。

```
C:\Users\User1> ping 192.168.3.1
```

```
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.3.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

ping 命令的结果显示 PC-A 无法到达远程路由器的 GigabitEthernet 0/1 接口。

也可以从 PC-A 对 S3 交换机执行 ping 操作来确定网络连接问题的位置,方法是在命令提示符下键入 **ping 192.168.3.11**。因为 PC-A 无法到达远程路由器的 GigabitEthernet 0/1, PC-A 可能无法 ping 通 S3 交换机,如下所示。

C:\Users\User1> ping 192.168.3.11

```
Pinging 192.168.3.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.3.11:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

tracert 和 ping 结果表明 PC-A 可以到达本地、ISP 和远程路由器,但是,无法到达 PC-C 或 S3 交换机,也无法到达 PC-C 的默认网关。

b. 使用 show 命令检查远程路由器的运行配置。

#### REMOTE# show ip interface brief

```
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/1 192.168.8.1 YES manual up up Serial0/0/0 unassigned YES unset administratively down down Serial0/0/1 10.2.2.1 YES manual up up
```

#### REMOTE# show run

```
<省略部分输出>
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/0/1
ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
<省略部分输出>
```

show run 和 show ip interface brief 命令的输出表明 GigabitEthernet 0/1 接口正常,但配置的 IP 地址有误。

c. 更正 GigabitEthernet 0/1 的 IP 地址。

```
REMOTE# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

REMOTE(config)# interface GigabitEthernet 0/1

REMOTE(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

d. 检验 PC-A 能 ping 通和 tracert 到 PC-C。

```
C:\Users\User1> ping 192.168.3.3
Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=44ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125
```

Trace complete.

注意: 在检验 192.168.1.0/24 网络没有网络连接问题之后,也可以从本地路由器和 S1 交换机上的 CLI 使用 ping 和 traceroute 命令来完成上述操作。

### 思考

1. 除了网络连接问题之外,还有什么因素能阻止 ping 或 traceroute 响应到达源设备?

2. 如果您对远程网络中不存在的地址(例如 192.168.3.4)执行 ping 操作,那么 **ping** 命令将显示什么消息?请问这意味着什么?如果您对有效主机地址执行 ping 操作并收到此响应,则应检查什么?

\_\_\_\_\_\_

3. 如果对拓扑网络中不存在的地址(例如 192.168.5.3)执行 **ping** 操作,则在基于 Windows 的 PC 上,ping 命令将显示什么消息?此消息的含义是什么?

## 路由器接口摘要表

路由器接口摘要						
路由器型号	以太网接口 1	以太网接口 2	串行接口 1	串行接口 2		
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)		
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		

注意:若要了解如何配置路由器,请查看接口来确定路由器类型以及路由器拥有的接口数量。我们无法为每类路由器列出所有的配置组合。下表列出了设备中以太网和串行接口组合的标识符。此表中未包含任何其他类型的接口,但实际的路由器可能会含有其他接口。例如 ISDN BRI 接口。括号中的字符串是约定缩写,可在 Cisco IOS 命令中用来代表接口。