

FLUXOGRAMA OPERACIONAL DE RECEBIMENTO (WMS)

Processo de Recebimento de Caminhão & Conferência de NF-e — Integração MaxData (Filial 5 Redenção)

Visão Geral do Processo: O recebimento de mercadorias no armazém combina a operação em tempo real no **WMS Coletor (App PWA na doca)** e no **WMS Web Desktop (Portaria/Supervisão)** com a integração nativa com o **MaxData ERP (Tela 102 - NF Entrada)**.

Passo / Etapa	Dispositivo / Interface	Ação Operacional	Validação / Integração MaxData
1. Chegada na Doca	Portaria / Doca física	Caminhão estaciona na doca; motorista entrega a DANFE física do fornecedor ao conferente.	Agendamento de Doca verificado no sistema.
2. Bipagem da Chave (44 Dígitos)	WMS Coletor (Android/PWA) ou WMS Web	Conferente bipe o código de barras de 44 dígitos da DANFE com o leitor laser ou câmera.	Consulta nativa MaxData: GET /entry (Procedure proc_buscar_nf_destinada).
3. Validação da NF no MaxData	Motor de Procedures WMS	Se Encontrada: Auto-preenche Fornecedor, CNPJ, NF, Série, Volumes e Valor. Se Não Encontrada: Exige PIN de Supervisor (4 dígitos) para liberar Entrada Avulsa auditada.	Valida se a Pré-Entrada foi lançada pelo setor de Compras no MaxData (Tela 102).
4. Conferência Física de Volumes	WMS Coletor (na doca)	Conferente digita: - Doca de descarregamento - Placa do veículo e Nome do motorista - Quantidade de volumes físicos contados - Condição da Carga (Normal / Avariada / Violada)	Validação instantânea contra o total de volumes da NF-e vinda do MaxData.
5. Registro de Divergência & Fotos	WMS Coletor (Câmera)	Se houver falta/sobra de caixas ou avaria física: - Descrição detalhada da ocorrência - Captura de até 4 fotos direto no coletor - Envio automático de e-mail ao Fornecedor/Compras	Gravação do laudo de avaria com fotos Base64 no Firestore (tenants/{tenant}/wms_divergencias).
6. Finalização & Atualização ERP	WMS Coletor / WMS Web	Conferente clica em Confirmar Recebimento . O recebimento é gravado no banco em tempo real.	Atualiza o MaxData via API (PUT /entry/checkin). Libera para Conferência de Itens e Putaway.

Divisão de Responsabilidades por Interface:

Interface	Perfil de Uso	Principais Funcionalidades
■ WMS Coletor (App PWA / Android)	Conferente de Doca / Operador de Pátio	• Bipagem da DANFE direto no caminhão • Digitação de volumes e dados do motorista/veículo • Captura imediata de fotos de avarias/caixas • Operação móvel 100% otimizada para toque/leitor laser
■ WMS Web Desktop (Navegador)	Encarregado / Supervisor de WMS	• Acompanhamento do recebimento em tempo real (Firestore) • Liberação com PIN de Supervisor para NFs avulsas • Consulta de fotos e laudos de divergência • Configurações da integração MaxData (empld, terminal)

DIAGRAMA VISUAL DO FLUXO DE RECEBIMENTO

FLUXOGRAMA VISUAL DE RECEBIMENTO (WMS + MAXDATA)

Processo Operacional de Entrada de Caminhão, Conferência de NF-e e MaxData (emplid: 5)

