Configuration VPN OPNsense

Mode Instance — Post-mise à jour

Rédacteur	Jesto Informatique
Version	v1.0
Date	Mars 2026
Statut	Document officiel
Classificaton	Usage interne / Client

Sommaire

I. Préambule
II. Objectif
III. Mise en place
    1. Configuration du certificat
    2. Configuration du VPN
    3. Firewalling
    4. Export
IV. Déploiement
V. Conclusion

I. Préambule

Suite à une mise à jour récente d'OPNsense, le mode « Servers [legacy] » pour OpenVPN a été désapprouvé. Les instances configurées dans l'ancien mode peuvent ne plus fonctionner correctement après la mise à niveau du système.

Cette mise à jour introduit le mode « Instance », qui remplace l'ancienne interface de configuration. Ce nouveau mode offre une gestion plus fine, une meilleure intégration avec les certificats internes, et un contrôle avancé du routage et de l'authentification.

> **ℹ Remarque**
> Ce document décrit pas à pas la procédure complète pour reconfigurer un serveur OpenVPN en mode Instance sur OPNsense, depuis la création des certificats jusqu'à l'export du profil client.

II. Objectif

L'objectif de cette procédure est de :

1	Créer une Autorité de Certification (CA) interne et le certificat serveur associé.
2	Configurer un serveur OpenVPN en mode Instance (nouveau mode post-mise à jour OPNsense).
3	Mettre en place les règles de pare-feu nécessaires à l'accès VPN depuis l'extérieur.
4	Exporter le profil client OpenVPN pour le déploiement utilisateur.

> **ℹ Remarque**
> Cette procédure s'applique à toute installation OPNsense ayant subi la migration vers le mode Instance OpenVPN, en remplacement du mode Servers [legacy].

III. Mise en place

1. Configuration du certificat

La première étape consiste à créer une Autorité de Certification (CA) interne, puis le certificat serveur qui sera utilisé par l'instance OpenVPN.

1.1 Création de l'Autorité de Certification (CA)

Naviguer vers : System → Trust → Authorities, puis cliquer sur le bouton « + » en bas à droite pour ajouter une nouvelle CA.



Accès à la liste des Autorités de Certification — System > Trust > Authorities

Renseigner les paramètres suivants :

Method	Create an internal Certificate Authority
Description	Nom identifiant la CA (ex : CRK-DOR-CA)
Key type	RSA-2048
Digest Algorithm	SHA256
Issuer	self-signed
Lifetime (days)	3650 (10 ans)
Country Code	France
State or Province	IDF

City	PARIS
Organization	Nom de l'organisation (ex : CARRICK)
Org. Unit	IT
Email Address	admin@domaine.fr
Common Name	Idem Description (ex : CRK-DOR-CA)



Formulaire de création de la CA interne

Valider avec « Save ». La CA apparaît dans la liste.

1.2 Création du certificat serveur

Naviguer vers : System → Trust → Certificates, puis cliquer sur le bouton « + » pour créer un nouveau certificat.



Liste des certificats — System > Trust > Certificates

Renseigner les paramètres suivants :

Method	Create an internal Certificate
Description	Nom du certificat (ex : CRK-DOR-CertVPN)
Type	Server Certificate
Private key location	Save on this firewall
Key type	RSA-2048
Digest Algorithm	SHA256
Issuer	Sélectionner la CA précédemment créée (ex : CRK-DOR-CA)
Lifetime (days)	3650
Country / State / ...	À compléter selon l'organisation
Common Name	Idem Description (ex : CRK-DOR-CertVPN)



Formulaire de création du certificat serveur VPN

Valider avec « Save ».

2. Configuration du VPN

La configuration du serveur OpenVPN s'effectue désormais exclusivement via le menu « Instances ». Le menu « Servers [legacy] » reste visible mais ne doit plus être utilisé pour de nouvelles configurations.

2.1 Accès à la section Instances

Naviguer vers : VPN → OpenVPN → Instances, puis cliquer sur « + » pour créer une nouvelle instance.



Menu VPN > OpenVPN > Instances — liste vide, créer une nouvelle instance

2.2 Paramètres généraux de l'instance

Activer le « advanced mode » en haut du formulaire pour accéder à l'ensemble des paramètres.



Activer le mode avancé

Renseigner les paramètres de la section « General Settings » :

Role	Server
Description	Nom de l'instance (ex : CRK-DOR)
Enabled	Coché (activé)
Protocol	UDP (IPv4)

Port number	443
Bind address	Adresse IP de l'interface WAN (ex : 192.168.204.2)
Type	TUN
Verbosity	3 (Normal)
Concurrent connections	10 (selon besoin)
Server (IPv4)	Sous-réseau VPN (ex : 10.96.8.0/24)



Paramètres généraux de l'instance — partie 1

2.3 Configuration Trust (certificats)

Faire défiler vers la section « Trust » et renseigner les paramètres suivants :

Certificate	Sélectionner le certificat serveur créé (ex : CRK-DOR-CertVPN)

Verify Remote Certificate	Coché
Certificate Authority	Sélectionner la CA (ex : CRK-DOR-CA)
Certificate Revocation List	None
Verify Client Certificate	none
Certificate Depth	One (Client+Server)
TLS static key	None
Auth	OpenVPN default
Data Ciphers	Nothing selected (par défaut)



Section Trust — assignation du certificat et de la CA

2.4 Authentification

Dans la section « Authentication », configurer la méthode d'authentification des utilisateurs :

Authentication	Local Database (authentification locale OPNsense)
Enforce local group	None (ou un groupe spécifique si requis)
Username as CN	Coché
Strict User/CN Matching	No



Section Authentication — base locale

> **ℹ Remarque**
> Dans certains environnements, l'authentification peut être basée sur l'annuaire Windows Active Directory (LDAP). Dans ce cas, sélectionner « AD, Local Database » pour assurer un fallback en cas d'indisponibilité de l'AD.



Exemple d'authentification AD + Local Database en fallback

2.5 Routage et paramètres Miscellaneous

Dans la section « Routing », définir les réseaux accessibles depuis le VPN :

Local Network	Réseaux locaux à pousser au client (ex : 10.96.0.0/16, 192.168.0.0/16)
Remote Network	Laisser vide (pas de split tunnel inversé)

Dans la section « Miscellaneous » :

Options	duplicate-cn, explicit-exit-notify
Push Options	push register-dns, explicit-exit-notify
Register DNS	Coché

DNS Default Domain	lan.domaine.fr (domaine interne)
DNS Servers	IP du serveur DNS interne (ex : 192.168.5.1)
MSS fix	Coché



Section Routing et Miscellaneous — réseaux et DNS



Fin du formulaire — MSS fix coché, cliquer Save

Valider l'ensemble du formulaire avec le bouton « Save ».

3. Firewalling

Pour que les clients puissent se connecter au serveur OpenVPN depuis Internet, une règle de pare-feu doit être ajoutée sur l'interface WAN afin d'autoriser le flux entrant sur le port VPN (443/UDP).

3.1 Vue des règles WAN existantes

Naviguer vers : Firewall → Rules → WAN pour visualiser les règles en place.



Firewall > Rules > WAN — règles existantes et notification de changement

> **ℹ Remarque**
> Une règle générée automatiquement par le wizard OpenVPN peut déjà exister (« OpenVPN wizard allow client access »). Il convient de créer une règle spécifique pour le mode Instance afin de garantir le bon fonctionnement.

3.2 Création de la règle de flux VPN

Cliquer sur le bouton « + » pour créer une nouvelle règle. Renseigner les paramètres suivants :

Action	Pass
Disabled	Décoché (règle active)
Quick	Coché (Apply the action immediately on match)
Interface	WAN
Direction	in
TCP/IP Version	IPv4

Protocol	UDP
Source	GEOFILTERING (alias de filtrage géographique ou « any »)
Destination	WAN address
Destination port range	HTTPS (443) → HTTPS (443)
Log	Décoché (optionnel)
Description	OpenVPN mode instance



Formulaire de création de la règle firewall WAN — partie 1



Paramètres complémentaires et description « OpenVPN mode instance » — cliquer Save

3.3 Application des changements

Après la sauvegarde de la règle, un bandeau bleu apparaît en haut de la page. Il est impératif de cliquer sur « Apply changes » pour que la règle soit effectivement activée sur le firewall.



⚠ Ne pas oublier d'appliquer les changements — « Apply changes »

> **⚠ Attention**
>
> ⚠ Attention : toute modification de règle firewall n'est effective qu'après avoir cliqué sur « Apply changes ». Omettre cette étape laisse les règles en attente et le VPN restera inaccessible.

4. Export du profil client

Une fois le serveur configuré et les règles firewall appliquées, il convient d'exporter le profil de connexion OpenVPN (.ovpn) à destination des utilisateurs.

Naviguer vers : VPN → OpenVPN → Client Export, puis configurer les options d'export :

Remote Access Server	Sélectionner l'instance créée (ex : CRK-DOR udp4:443)
Export type	File Only
Hostname	Adresse IP publique du firewall (ex : 185.231.168.75)
Port	443
Use random local port	Coché
Validate server subject	Coché



VPN > OpenVPN > Client Export — sélection du profil et téléchargement

Dans la section « Accounts / certificates », cliquer sur l'icône de téléchargement (⬇) sur la ligne du certificat souhaité (ex : CRK-DOR-CertVPN) pour obtenir le fichier « .ovpn ».

> **ℹ Remarque**
> Le fichier .ovpn généré contient l'ensemble des paramètres nécessaires (CA, certificat client, adresse du serveur, port). Il peut être importé directement dans OpenVPN Connect ou tout client compatible.

IV. Déploiement

Une fois le fichier .ovpn exporté, il peut être distribué aux utilisateurs pour installation sur leur poste. La procédure de déploiement client est la suivante :

1	Télécharger et installer le client OpenVPN officiel (OpenVPN Connect v3 ou OpenVPN GUI).
2	Importer le fichier .ovpn dans le client (File > Import Profile).
3	Renseigner les identifiants utilisateur (login / mot de passe définis dans OPNsense > System > Access > Users).
4	Se connecter et vérifier la connectivité aux ressources internes (ping, RDP, etc.).
5	En cas d'échec, vérifier les logs VPN depuis OPNsense : VPN > OpenVPN > Log File.

ℹ Remarque
Les utilisateurs VPN doivent préalablement être créés dans OPNsense (System > Access > Users) et disposer des droits adéquats. En mode LDAP/AD, les comptes AD sont utilisés directement sans création locale nécessaire.

V. Conclusion

La migration du mode « Servers [legacy] » vers le mode « Instance » dans OPNsense représente un changement structurel dans la gestion des tunnels OpenVPN. Bien que la nouvelle interface nécessite une reconfiguration complète, elle apporte davantage de souplesse, notamment sur la gestion des certificats, du routage avancé et des méthodes d'authentification.

Cette procédure couvre l'intégralité des étapes nécessaires à une mise en place fonctionnelle :

✓	Création de la CA et du certificat serveur.
✓	Configuration complète de l'instance OpenVPN (protocole, port, trust, auth, routage).
✓	Ouverture des flux firewall sur l'interface WAN.
✓	Export et distribution du profil client .ovpn.

> **ℹ Remarque**
> Pour tout incident post-déploiement, consulter en priorité les journaux VPN (VPN > OpenVPN > Log File) et les logs firewall (Firewall > Log Files > Live View). Contacter le support Jesto Informatique si le problème persiste.

Document rédigé par Jesto Informatique — v1.0 — Mai 2026