



Documentație AquaRitm

Metronom

Ghid practic pentru configurarea secvențelor, reglarea duratelor, utilizarea sunetelor și salvarea preseturilor.

Pornire rapidă

- 1** Deschide fila METRONOM din partea de sus a aplicației.
- 2** Bifează secvențele pe care vrei să le folosești și introdu durata fiecăreia, în secunde.
- 3** Reglează volumele pentru click și clopoțel.
- 4** Apasă START. Metronomul parcurge repetat secvențele active, în ordinea 1 - 4.

Important: aplicația păstrează permanent cel puțin o secvență activă. Dacă încerci să le debifezi pe toate, Secvența 1 rămâne activă.

1. Secvențele temporale

Metronomul oferă patru secvențe. Fiecare are o bifă de activare și o durată exprimată în secunde. Sunt parcurse numai secvențele bifate, în ordine numerică, apoi ciclul reîncepe.

Element	Ce face
Bifa Secvența 1 - 4	Include sau exclude secvența din ciclul metronomului.
Câmpul „sec”	Stabilește durata secvenței. Valoarea minimă este 1 secundă.
Click	Se aude o dată pe secundă, cât timp metronomul rulează.
Clopoțel	Marchează sfârșitul unei secvențe și trecerea la următoarea.

Exemplu

Dacă Secvența 1 este setată la 10 secunde, Secvența 2 la 20 de secunde, iar celelalte două sunt inative, ciclul durează 30 de secunde. Clopoțelul se aude la secunda 10 și la secunda 30, după care ciclul pornește din nou.

2. Reglaj simultan manual

Reglajul simultan modifică numai secvențele bifate. Introdu valoarea incrementului, apoi folosește butoanele - și +.

Mod	Comportament	Exemplu
Aditiv (secunde)	Adaugă sau scade aceeași valoare, în secunde, din toate secvențele active.	10 și 20, increment 2, apoi + devin 12 și 22.
Multiplativ	Adaugă sau scade din fiecare durată produsul dintre valoarea sa de bază și increment.	10 și 20, increment 0,1, apoi + devin 11 și 22.

Modul multiplativ: baza este memorată când selectezi acest mod. Dacă ai schimbat între timp duratele și vrei să pornești de la noile valori, selectează din nou modul multiplativ.

3. Sunete și comenzi de rulare

Control	Utilizare
Click în fiecare secundă	Reglează volumul impulsului sonor periodic.
Clopoțel la final de secvență	Reglează semnalul care marchează schimbarea secvenței.
START	Pornește ciclul de la prima secvență activă.
PAUZĂ	Oprește rularea curentă. Următorul START reîncepe de la prima secvență activă.
RESET VALORI	Setează toate cele patru durate la 1 secundă, inclusiv secvențele inactive.
Reset timer sesiune	Aduce contorul total al sesiunii la 00:00:00.

4. Preseturi metronom

Sunt disponibile zece sloturi. Un preset memorează numele, duratele, secvențele active și volumele celor două sunete.

Salvare: alege slotul, scrie un nume și apasă SALVEAZĂ.

Încărcare: alege slotul dorit și apasă ÎNCARCĂ. Valorile din interfață sunt înlocuite cu cele memorate.

5. Ecranul și Android

Situație	Ce trebuie știut
Menține ecranul aprins	Împiedică stingerea automată a ecranului cât timp rămâi în fila Metronom.
Management consum energetic	Dacă opțiunea globală de stingere a ecranului este activată în Setările AquaRitm, aceasta are prioritate.
Rulare în fundal	AquaRitm folosește o notificare de redare audio. Nu elimina notificarea și nu opri forțat aplicația în timpul sesiunii.
Economisirea bateriei	Pe telefoanele care întrerup aplicațiile în fundal, setează AquaRitm la utilizare „Nerestricționată” a bateriei.

6. Dacă nu se aude nimic

- Verifică volumul multimedia al telefonului, nu volumul soneriei.
- Verifică ieșirea audio: difuzor, căști cu fir sau dispozitiv Bluetooth.
- Confirmă că ai apăsat START și că volumul clickului sau al clopoțelului nu este la zero.
- Dacă Android a oprit aplicația în fundal, permite rularea nerestricționată din setările bateriei.
- Ca ultimă măsură, folosește Setări AquaRitm - Închide aplicația, apoi redeschide-o.

Notă privind auditiia: începe cu un volum redus, mai ales când folosești căști. Reglează volumul telefonului și volumele din AquaRitm până la un nivel confortabil.

Documentație destinată interfeței AquaRitm 0.1.x. Aspectul unor panouri Android poate varia în funcție de marca telefonului și versiunea sistemului.