

montando_pastas_ao_iniciar_o_computador

Como montar um dispositivo ou pasta ao iniciar o computador ↗

1. Existe três tipos de montagem diferentes quais sejam:

1. *mount* – Comando usado para monta um sistema de arquivos.
2. */etc/fstab* – Colocar o ponto de montagem para montar automaticamente ao inicializar o sistema.
3. *SystemD* – O queridinho, colocar o ponto de montagem para montar automaticamente ao inicializar o sistema de forma elegante.

2. Comando *Mount*

1. O comando *mount* é usado para montar pastas compartilhada de uma máquina ou de um servidor da rede

1. Se o compartilhamento for samba do windows, usa-se o comando abaixo:

```
# mount -t cifs <ORIGEM> <DESTINO> -o user=  
<USUARIO>,password=<SENHA>,domain=<DOMINIO>  
mount -t cifs //192.168.15.3/publico /mnt/backup/ -o  
user=paulospacheco,password=1234,domain=itms
```

2. Se o compartilhamento for NFS do linux, usa-se o comando abaixo:

```
# Criar a pasta ~/LnxMint_Server_home no cliente para  
compartilhada a pasta /home do servidor  
sudo mkdir -p ~/LnxMint_Server_Home  
  
# sudo mount host_ip:/home ~/LnxMint_Server_Home  
# Exemplo para o ip 192.168.15.3:  
sudo mount 192.168.15.3:/home ~/LnxMint_Server_Home
```

3. Notas:

1. *mount*: Comando utilizado para realizar montagens no Linux.
2. *-t*: Tipo de montagem. No nosso exemplo para acessar as pastas compartilhadas no Windows, utilizamos o tipo *cifs*.
3. *origem*: O caminho de origem do compartilhamento de rede. Ex: *//maquina01/publico* ou *//192.168.50.3/publico*.
4. *destino*: O ponto de montagem onde será montado o compartilhamento Ex: */mnt/backup*.

5. -o: Parâmetro utilizado para passar outras opções ao comando mount como por exemplo:

1. *user*: Nome do usuário do domínio que tem permissão de leitura e gravação na pasta de origem compartilhada.
2. *password*: Senha do usuário informado.
- 3.

2. Exemplo de script para montar uma pasta compartilhada que esteja em uma máquina VirtualBox:

1. Script *exec3.sh*

```
#!/bin/bash
# Arquivo: ./exec3.sh

# Este comando executa duas ações condicionalmente,
# onde a segunda só é executada se a primeira foi bem
# sucedida.
# %1 recebe ação 1
# %2 recebe o tempo em que deve esperar para executar a
# ação 2.
# %3 recebe a ação 2 e só é executado se a ação 1 for
# bem sucedida.

echo "Executando o parâmetro 1 = $1"
echo "-----"
echo ""

$1 & # executa parametro e não espera.

echo "Executando o parâmetro 2 = $2"
echo "-----"
echo ""

echo "Aguardando $2 segundos esperando a execução do
parâmetro $1.."
echo "-----"
echo ""

sleep "$2" # aguarda o tempo informado no parametro 2
echo "-----"
echo ""

echo "Executando o parâmetro 3 = $3"
echo "-----"
echo ""

$3 #> /dev/null # excuta o terceiro parâmentro

st=$?

#Se houver erro na execução do primeiro parâmetro então
#executa do terceiro parâmetro
while [ $st -ne 0 ]
do
```

```

do
    echo "Loop while Status = $st"
    echo "-----"
    sleep 5
    $3 #s> /dev/null #executa o terceiro parâmetro
    st=$?
done

echo "Fim do script"
echo "Status = $st"
echo "-----"

exit $st # retorna o numero do erro

```

2. Script `mount-LnxMint_Server_Home.sh`

```

#!/bin/bash
# Arquivo: ./mount-LnxMint_Server_Home.sh

#set -x # habilita debug
#set +x # desabilita debug

echo "Executa a maquina virtual LnxMint_Server e monta a
LnxBmint_Server_Home"
echo
"*****"

echo "Compartilhando pastas <LnxBmint_Server_Home> da máquina
server>"
echo
"*****"

echo "Iniciando Máquina Virtual: <lnxbmint-server>"
echo
"*****"

cd ~/blog.pssp.app.br/infraestrutura/linux/shell/shell-sc
echo Monta a pasta LnxBmint_Server_Home
sh "./exec3.sh" \
"vboxheadless -v off --startvm lnxbmint-server" \
30 \
"sudo mount 192.168.15.3:/home /home/paulosspacheco/LnxBmi

echo
"*****"

resp=""
read -p "Tecle <s> para desmontar a pasta <LnxBmint_Server
echo $resp

```

```
while [ $resp != "s" ]
do sleep 5
  read -p "Tecle <s> para desmontar a pasta LnxMint_Serv
done

echo Desmontando compartilhamentos
echo
"*****"

sh ./umount.sh ~/LnxMint_Server_Home

echo Desativando maquina virtual "LnxMint_Server"
echo
"*****"

vboxmanage controlvm "lnxmint-server" poweroff

echo "Fim do script"
echo "Status = $"
echo
"*****"

exit $? # retorna o numero do erro
```

3. */etc/fstab* - Configuração do arquivo */etc/fstab* para que o dispositivo ou pasta compartilhada seja montado no boot do sistema.

1. Exemplo de configuração de montagem de um dispositivo físico no rquivo */etc/fstab*:

```

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for
a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way
to name devices
# that works even if disks are added and removed. See
fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>
<dump> <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=5d3c0e5f-2612-402a-947d-c9a9601d0a91 /
ext4 errors=remount-ro 0 1

# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=33C1-2359 /boot/efi vfat umask=0077 0 1

# pp Ativar unidade v
UUID=e8b363f5-e732-4b85-bd68-40f839441e5a
/home/paulosspacheco/v ext4 defaults 0 0

```

2. Exemplo de configuração de montagem de um pasta compartilhada usando protocolo *NFS* usando o arquivo */etc/fstab*:

1. Adiciona ao arquivo */etc/fstab* a linha abaixo:

```

# host.myserver.com:/home /mnt/home nfs
rw,hard,intr,rsiz=8192,wsiz=8192,timeo=14 0 0
192.168.15.3:/home ~/LnxMint_Server_Home nfs
rw,hard,intr,rsiz=8192,wsiz=8192,timeo=14 0 0

```

1. Notas:

1. *192.168.15.3:/home* : Pasta compartilhada do computador 192.168.15.3;
2. *~/LnxMint_Server_Home* : Nome da pasta na máquina cliente montada na raiz do usuário logado
3. *rw* Permitido leitura e escrita
4. *hard* : Usar hard quando se deseja que a máquina cliente só inicie se o ip *192.168.15.3* responder.
5. *intr* : O processo pode ser interrompido. Quando o ip *192.168.15.3* voltar a ficar online, o processo pode ser continuado de onde estava enquanto o servidor não respondia.

6. *rsize* e *wsiz*e : Define o número máximo de bytes em cada solicitação READ/WRITE (obs: múltiplo inteiro positivo de 1024) que o cliente NFS pode receber/enviar ao se comunicar com um *servidor NFS* 192.168.15.3. O padrão depende da versão do kernel, mas normalmente é de 1.024 bytes.
7. *time* : Define o tempo (em décimos de segundo) que o cliente NFS espera por uma resposta antes de tentar novamente uma solicitação NFS.
8. [Referência...](#)

