ПЕРЕХОД ТРАНЗАКТОВ В БЛОК, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ПОСЛЕДУЮЩЕГО

Иногда возникает необходимость передать транзакт безусловным образом в блок, отличный от последующего.

Это можно выполнить, используя блок TRANSFER (ПЕРЕДАТЬ) в режиме безусловной передачи.

Использование блока в этом режиме показано на рис.3.




Рис.3.

Операнд А при таком использовании блока не участвует. Это значит, что в колонке 19, с которой записываются операнды, должна стоять запятая. Наличие этой запятой указывает на безусловный характер передачи.

Операнд В указывает имя блока, в который транзакт должен сделать попытку перейти. Имя блока — символьное либо номер блока.

В режиме безусловной передачи блок TRANSFER не может отказать транзакту во входе. Когда транзакт входит в блок, он сразу же пытается войти в блок В. Если блок В отказывает ему в этом, транзакт остается в блоке TRANSFER и в цепи текущих событий. В какой-то момент транзакт повторит попытку войти в блок, которая может оказаться успешной.

Использование блока TRANSFER в режиме безусловной передачи проиллюстрируем на примере моделирования системы обслуживания с прибором, очередью и обратной связью.

1. Постановка задачи.

Производство деталей определенного вида включает длительный процесс сборки, заканчивающийся коротким периодом обжига в печи.

Так как содержание печи обходится довольно дорого, несколько сборщиков используют одну печь, в которой одновременно можно обжигать только одну деталь.

Сборщик не может начать новую сборку, пока не вытащит из печи предыдущую деталь. Таким образом, сборщик работает в следующем режиме:

- 1. Собирает очередную деталь.
- 2. Ожидает возможности использования печи по принципу «первым пришел – первым обслужен».
- 3. Использует печь.
- Возвращается к п.1.

Время операций: Сборка 30±5 мин. Обжиг 8±2 мин.

Проведите моделирование для 40 часов рабочей недели и четырех сборщиков.

2. Метод построения модели.

Для моделирования на GPSS необходимо определить:

- условия работы моделируемой системы;
- 2. элементы GPSS, используемые в модели.

В нашей задаче есть два вида ограничительных условий:

- одна печь;
- фиксированное число сборщиков.

Естественно, для обозначения печи используем понятие прибор, для сборщиков — транзакты. Тогда можно считать, что сборщики циркулируют в системе. Аналогично тому, как они периодически осуществляют сборку и обжиг, транзакты циркулируют в GPSS-модели системы. В реальной системе после того, как сборщик вынимает из печи обоженную деталь, он возвращается и начинает новый этап сборки. В модели после того, как транзакт завершает использование прибора, моделирующего печь, он должен быть возвращен назад посредством блока TRANSFER в блок следующей сборки.

Для ограничения общего числа транзактов, циркулирующих в модели, необходимо использовать операнд D блока GENERATE.

3. Таблица определений.

Единица времени 1 мин.

Элементы GPSS	Интерпретация
Транзакты:	
1 сегмент	Сборщики
2 сегмент	Таймер
Приборы:	_
PECH	Печь

- 4. Структурная схема (составьте самостоятельно).
- 5. Текст программы:

```
SIMULATE
    1-й сегмент
     GENERATE
                  ,,,4
SBOR ADVANCE
                  30,5
     SEIZE
                  PECH
     ADVANCE
                  8,2
     RELEASE
                  PECH
     TRANSFER
                  , SBOR
    2-й сегмент
     GENERATE
                  2400
     TERMINATE
```

* Управляющие команды

START 1 END

 Обсуждение модели. Это первая модель, в которой представляется случай дать имя блоку. Блок ADVANCE (30,5) получил имя SBOR. Имя блока записывается со второй позиции строки набора текста программы.

Несмотря на отсутствие регистратора очередей, очередь имеет место, и транзакты остаются в блоке ADVANCE (30,5), даже если время задержки истекло.

Варианты заданий

В автомобильной мастерской стоит одна полировальная машина для полирования некоторой детали автомобиля. Для этого необходимо выполнить следующие этапы:

- 1. Извлечь деталь из автомобиля (t1) мин
- 2. Установить ее в полировочной машине (t2) мин
- 3. Фаза 1-й полировки (t3) мин
- 4. Поворот детали в машине (t4) мин
- 5. Фаза 2-й полировки (t5) мин
- 6. Достать отполированную деталь из машины (t6) мин
- 7. Установить деталь на прежнее место (t7) мин и перейти к этапу 1.

Деталь слишком тяжелая, и поэтому для ее подъема и переноса требуется кран. Его необходимо использовать на этапах 1,2,4,6,7. В мастерской имеется только один кран для различных работ. Для других видов работ кран может потребоваться каждые (40 ± 10) мин, на которые забирают кран на (25 ± 10) мин.

Смоделируйте работу мастерской для 400 часов.

$N_{\underline{0}}$	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7
1	12±3	10±4	80±20	15±7	110±30	10±4	12±3
2	13±3	10±4	80±20	15±7	110±30	10±4	13±3
3	13±3	10±5	80±20	15±7	110±30	10±5	13±3
4	13±3	10±5	70±20	15±7	110±30	10±5	13±3
5	13±3	10±5	70±20	15±7	100±30	10±5	13±3
6	13±3	10±5	70±20	14±7	100±30	10±5	13±3
7	13±3	10±6	70±20	14±7	100±30	10±6	13±3
8	12±2	10±6	70±20	14±7	100±20	10±6	12±2
9	12±2	10±6	80±10	14±7	100±20	10±6	12±2
10	12±2	10±6	70±20	14±7	110±10	10±6	12±2