iptables 简单配置

安装与配置

CentOS 7.0 默认使用的是 firewall 作为防火墙 查看防火墙状态

firewall-cmd --state

停止 firewall

systemctl stop firewalld.service

禁止 firewall 开机启动

systemctl disable firewalld.service

安装

先检查是否安装了 iptables

service iptables status

#安装 iptables

yum install -y iptables

yum install iptables-services

注册 iptables 服务

#相当于以前的 chkconfig iptables on

systemctl enable iptables.service

#开启服务

systemctl start iptables.service

#查看状态

systemctl status iptables.service

将 iptables 加入服务

ln -s /usr/lib/systemd/system/iptables.service /etc/systemd/system/mu lti-user.target.wants

解决 vsftpd 在 iptables 开启后, 无法使用被动模式的问题

1. 首先在/etc/sysconfig/iptables-config 中修改或者添加以下内容 #添加以下内容,注意顺序不能调换

IPTABLES MODULES="ip conntrack ftp"

IPTABLES_MODULES="ip_nat_ftp"

2. 重新设置 iptables 设置

iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables 规则

#保存规则

service iptables save (规则会保存在/etc/sysconfig/iptables 中,重启也自动生效)

查看 -t 表 -L 链 (-t table 默认是 filter)

<u>iptables -t</u> filter -L INPUT

iptables -t table 命令 chain rules -j target

链的默认策略是 ACCEPT (允许),可以修改策略 修改默认策略:

iptables -t filter --policy FORWARD DROP

或者: iptables -t filter -P FORWARD DROP

查看一下: iptables -L -t filter

Chain FORWARD (policy DROP)

可以看到 filter 表的 FORWARD 链默认策略变成 DROP

同样的策略上边的优先级高,所以冲突的策略上边的生效。

参数介绍

等价参数:

-P = --policy 定义默认策略

-A = --append 在规则列表的最后增加一条规则

-I = -insert 在指定的位置插入一条规则(如果不指定位置,默认在最上边插

入,如果在第二个位置插入-I INPUT 2)

eg.:iptables -t filter -I INPUT -p icmp -j DROP(在 filter 表 INPUT 链插

入一条规则,没指定位置)

-D = --delete 删除一条规则

eg.: iptables -t filter -D INPUT 1 (删除第一条规则)

-R = --replace 替换规则表的某个规则

eg.:iptables -t filter -R INPUT 2 -p icmp -j DROP (替换第二条规则)

-F = --flush 清除表中所有规则,可以指定删除某个表或某个链上的所有规则

eg.: iptables -t filter -F (清除 filter 表中所有规则)

eg.: iptables -t filter -F_INPUT (清除 filter 表 INPUT 链上的所有规则)

自定义链:

创建自定义链 (-N = new)

iptables -t filter -N self control

增加自定义链规则

iptables -t filter -I self_control -s 192.151.102.2 -j REJECT

引用自定义链

iptables -t filter -I INPUT -j self control

删除自定义链

清空自定义链规则:

iptables -t filter -F self ctl

删除链引用规则:

iptables -t filter -D INPUT 1

删除自定义链:

iptables -X self ctl

重命名自定义链

iptables -E self control self ctl

(-E = --rename-chain)

iptables 匹配选项

- -i 或--in-interface 指定数据包从哪个网络接口进入,如 eth0、ppp0 等。
- -o 或--out-interface 指定数据包从哪块网络接口输出,如 eth0、ppp0等。
- -p 或--protocol 协议类型,指定数据包匹配的协议,如 TCP、UDP 和 ICMP等。
- -s 或--source 指定数据包匹配的原地址。
- -d 或--destination 指定数据包匹配的目的地址。
- --sport 指定数据包匹配的源端口号,可以使用"起始端口号:结束端口号"的格式指定范围。
- --dport 目标端口号,指定数据包匹配的目标端口号,可以使用"起始端口号:结束端口号"的格式指定范围。

NAT

nat 常见动作:

SNAT 源地址目标转换、DNAT 目标网络地址转换、MASQUERADE 改写数据包来源 IP 为防火墙 NIC IP、REDIRECT 将包重新导向到另一个端口

SNAT 改写封包来源 IP 为某特定 IP 或 IP 范围,可以指定 port 对应的范围,进行完此处理动作后,将直接跳往下一个规则(mangleostrouting)。

eg.: iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -o eth0 -j SNAT --to-sourc e 194.236.50.155-194.236.50.160:1024-32000

如下命令表示把所有 10. 8. 0. 0 网段的数据包 SNAT 成 192. 168. 5. 3 的 ip 然后发出去

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/255.255.255.0 -o eth0 -j S NAT --to-source 192.168.5.3

DNAT 改写封包目的地 IP 为某特定 IP 或 IP 范围,可以指定 port 对应的范围,进行完此处理动作后,将会直接跳往下一个规炼(filter:input 或 filter:forward)。

eg.: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 15.45.23.67 --dport 80 - j DNAT --to-destination 192.168.1.1-192.168.1.10:80-100

REDIRECT 将包重新导向到另一个端口(PNAT),进行完此处理动作后,将会继续比对其它规则。 这个功能可以用来实作通透式 porxy 或用来保护 web 服务器。

<mark>eg.:</mark> iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to -ports 8080

MASQUERADE 是用发送数据的网卡上的 IP 来替换源 IP, 因此,对于那些 IP 不固定的场合,比如拨号网络或者通过 dhcp 分配 IP 的情况下,就得用 MASQUERADE。eg.: iptables -t nat -A POSTROUTING -p TCP -j MASQUERADE --to-ports 1 024-31000

PREROUTING 是目的地址转换(DNAT),要把别人的公网 IP 换成你们内部的 IP, 才让访问到你们内部受防火墙保护的服务器。

eg:iptables -t nat -A PREROUTING -i ethO -j MASQUERADE

POSTROUTING 是源地址转换(SNAT),要把你内部网络上受防火墙保护的 ip 地址转换成你本地的公网地址才能让它们上网。

eg:iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlanO_-j MASQUERADE

```
WEB 服务器常用配置
```

iptables -L -n

#先允许所有,不然有可能会杯具

iptables -P INPUT ACCEPT

#清空所有默认规则

iptables -F

#清空所有自定义规则

iptables -X

#所有计数器归0

iptables -Z

#允许来自于 lo 接口的数据包(本地访问)

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

#开放 22 端口

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

#开放 21 端口(FTP)

iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

#开放 80 端口(HTTP)

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

#开放 443 端口(HTTPS)

iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

#允许 ICMP

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT

#允许接受本机请求之后的返回数据 RELATED, 是为 FTP 设置的

iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

#其他入站一律丢弃

iptables -P INPUT DROP

#所有出站一律绿灯

iptables -P OUTPUT ACCEPT

#所有转发一律丢弃

iptables -P FORWARD DROP

端口映射:

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth3 -d 192.168.20.10/32 -p tcp --dp ort 3389 -j DNAT --to 192.168.10.110:3389

#如果要添加内网 ip 信任 (接受其所有 TCP 请求)

iptables -A INPUT -p tcp -s 45.96.174.68 -j ACCEPT

#要封停一个 IP, 使用下面这条命令:

iptables -I INPUT -s ***.***.***.j DROP

#要解封一个 IP, 使用下面这条命令:

iptables -D INPUT -s ***.***.*** -j DROP