پیش‌نیاز های نصب

نرم افزار پیام گستر

ویرایش ۱۴۰۴۰۳۱۵

فهرست مطالب

۱: پیش‌نیازهای الزامی نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار پیام گستر ۳

۱-۱: مشخصات سخت‌افزاری سرور پیام گستر(سرور فیزیکی) ۳

۱-۲: نکات مهم در مجازی‌سازی سرور پیام گستر ٤

۱-۳: مشخصات ویندوز ٦

۱-٤: نصب پایگاه داده ۷

۲: پیش‌نیازهای نصب ماژول‌ها ۷

۲-۱: ماژول ارتباط با مراکز VOIP (سیستم‌های تلفنی ویپ- تلفن‌های تحت شبکه) ۷

۲-۲: ماژول ضبط مکالمات VOIP ۸

۲-۳: ارتباط با مراکز سانترال (سیستم‌های تلفنی سانترال) ۸

۲-٤: ماژول ارتباط با دستگاه‌های CallerID (سیستم‌های تلفنی خطوط مستقیم) ۸

۲-۵: ماژول ضبط مکالمات در سیستم‌های سانترال و خطوط مستقیم ۸

۲-٦: ماژول فکس هوشمند ۹

۲-۷: ماژول پیام کوتاه هوشمند ۱۰

۲-۸: ماژول اتصال ایمیل به نرم افزار پیام گستر ۱۱

۲-۹: ماژول یکپارچگی با سیستم‌های مالی ۱۱

۳: تنظیم IP Static ، Domain و SSL ۱۱

۳-۱: تنظیمات IP ۱۱

۳-۲: تنظیمات Domain ۱۲

۳-۳: تنظیمات SSL ۱۲

۱: پیش‌نیازهای الزامی نصب و راه اندازی نرم افزار پیام گستر

۱-۱: مشخصات سخت افزاری سرور پیام گستر(سرور فیزیکی)

نکته بسیار مهم: موارد اعلام شده در این مستند، جهت نصب نرم افزار پیام گستر الزامی بوده و صرفا قسمت‌های مشخص شده با رنگ آبی، جهت بهبود سرعت و افزایش عملکرد پیشنهاد می‌گردد.

حداقل منابع سخت افزاری مورد نیاز برای نصب نرم افزار پیام گستر براساس تعداد کاربر و ماژول‌ها تعیین می‌شود که در جدول(۱) آمده است.

مشخصات سخت افزاری سرور پیام گستر					
سخت افزار	۱ تا ۱۰ کاربر	۱۰ تا ۲۰ کاربر	۲۰ تا ۵۰ کاربر	۵۰ تا ۱۰۰ کاربر	۱۰۰ تا ۱۵۰ کاربر
CPU Benchmark[1]	۷۵۰۰	۹۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱۶۰۰۰	۲۲۰۰۰
RAM[2]	۸GB یا بالاتر	۱۶ GB یا بالاتر	۳۲ GB یا بالاتر	۶۴ GB یا بالاتر	۱۲۸ GB یا بالاتر
Network	۱۰۰MB	۱GB	۱GB	۱GB	۱GB
Disk[3]	۲۰GBحداقل	۳۰GBحداقل	۴۰GBحداقل	۶۰GBحداقل	۱۰۰GBحداقل
Read[4]	I/O per s >50000 Throughput>50	I/O per s >60000 Throughput>60	I/O per s >70000 Throughput>70	I/O per s >75000 Throughput>80	I/O per s >85000 Throughput>100
Write[4]	I/O per s >20000 Throughput>30	I/O per s >25000 Throughput>35	I/O per s >30000 Throughput>40	I/O per s >40000 Throughput>45	I/O per s >50000 Throughput>50

جدول ۱ – مشخصات سخت افزاری سرور پیام گستر

۱. ملاک محاسبه CPU Benchmark سایت https://www.cpubenchmark.net/ می‌باشد.

۲. در صورت راه اندازی هر کدام از ماژول‌های مرکز تماس و یکپارچگی با نرم افزارهای مالی(سینک)، به ازای هر کدام بایستی ۴GB به مقدار RAM اعلام شده در جدول (۱) اضافه شود.

۳. فضای Disk اعلام شده در جدول(۱) صرفاً برای نصب نرم افزار خام می‌باشد، بدیهی می‌باشد در ادامه روند استفاده از نرم افزار در صورتی که دیتای وارد شده افزایش یابد، فضای Disk نیز نیاز به افزایش خواهد داشت، همچنین فضای مورد نیاز برای بکاپ براساس نیاز مشتری به تعداد بکاپ‌های مورد نظر متفاوت خواهد بود.

۴. منظور از Read و Write سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات در دیسک سرور پیام گستر می‌باشد و در صورتی که سرعت و Performance اهمیت دارد، IOPS و Throughput در دیسک مطابق جدول (۱) رعایت گردد.


۱-۱: نکات مهم در مجازی سازی سرور پیام گستر

در صورتی که از مجازی سازی استفاده شود، ضمن در نظر گرفتن کلیه موارد اعلام شده در جدول (۱)، رعایت موارد زیر نیز الزامی می‌باشد.

۱. حتما CPU، RAM، Disk و Network در نظر گرفته شده برای سرور مجازی به صورت اختصاصی (Dedicated) لحاظ شود.
۲. مجازی سازی در بستر Hyper-V client پشتیبانی **نمی‌شود.**
۳. برای محاسبه CPU Core اختصاصی به سرور پیام گستر ابتدا مشخصات مدل CPU سرور را در سایت CPU Benchmark به آدرس https://www.cpubenchmark.net/ مشاهده نمایید.

❖ **برای مثال: تخصیص منابع CPU برای ۲۵ کاربر**

فرض کنید مدل CPU سرور اصلی Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz می‌باشد که مشخصات آن در سایت CPU Benchmark مطابق شکل (۱) است:



شکل ۱: مشخصات CPU

برای ۲۵ کاربر ابتدا Benchmark (شماره۱- شکل ۱) را بر Threads (شماره ۳- شکل ۱) تقسیم می‌کنیم:

۱۹۳۷۰ ÷ ۲۸ ≅ ۶۹۱

اکنون مطابق جدول (۱)، Benchmark مورد نیاز برای ۲۵ کاربر برابر ۱۲۵۰۰می‌باشد که ۱۲۵۰۰ را بر نتیجه بدست آمده از تقسیم فوق، تقسیم می‌کنیم:

۱۲۵۰۰ ÷ ۶۹۱ ≅ ۱۸

عدد به دست آمده(در این مثال عدد ۱۸) تعداد Core مورد نیاز برای اختصاص به سرور مجازی می‌باشد.

نکته: رعایت نکات زیر جهت عملکرد بهینه منابع به منظور داشتن سرعت مناسب نرم افزار مورد پیشنهاد می‌شود.

تعداد Core سی پی یو مدل در نظر گرفته شده ۱۴ تا می‌باشد؛ بنابراین لازم است دو سوکت کامل به سرور مجازی اختصاص داده شود که در مجموع ۲۸، Core خواهد بود. تخیصص بخشی از یک سوکت باعث Align نبودن آن می‌شود و می‌تواند باعث ایجاد کندی در اجرای نرم افزار شود.

- نکات مهم

۱. نکات مهم پیش نیازهای الزامی نصب و راه اندازی

۱. لازم است دیتابیس و بکاپ روي دو درایو جداگانه(در صورت تامین منابع در دو هارد مجزا) قرار گیرد.

۲. برای اطلاع از منابع مورد نیاز برای بیش از ۱۵۰ کاربر، قبل از رزرو جلسه نصب با واحد موفقیت مشتری(داخلی ۲) در ارتباط باشید.

۳. منابع اعلام شده صرفاً برای راه اندازی نرم افزار پیام گستر می‌باشد و چنانچه نرم افزارهای دیگری از قبل روی سرور وجود داشته باشد بهتر است **برای هر نرم افزار از یک سرور اختصاصی استفاده شود.** همچنین لازم است سرور اختصاصی پیام گستر خاموش نگردد(جهت انجام فعالیت‌های سیستمی و بکاپ) و به عنوان یک کلاینت با کاربری روزمره مورد استفاده قرار نگیرد.

٤. در صورتی که مقدار CPU اختصاصی کمتر از مقدار اعلام شده باشد، تا حداقل ۸۰ درصد منابع اعلام شده با دریافت تعهد نامه پذیرش مسئولیت کمبود منابع و کندی نرم افزار پیام گستر نصب انجام می‌شود و مسئولیت کندی نرم افزار بر عهده مشتری محترم خواهد بود.

۵. برای بیش از ۵۰ کاربر پیشنهاد می‌شود، برای نصب دیتابیس و وب نرم افزار از دو سرور مجزا استفاده شود.

٦. پیشنهاد می‌شود جهت افزایش سرعت، از حافظه‌هایSSD ، NVMe و M.2 برای ویندوز و نرم افزار استفاده شود. (SSD برای دیتابیس در صورتی که سرورHP و MikroTik یا Super Micro (سرورهای RAID Support) باشد امکان استفاده وجود دارد در غیر این صورت هارد SSD صرفا برای اپلیکشن پیام گستر بدون دیتابیس پیشنهاد می‌شود)

۷. بهتر است از سیستم‌های سرور Base استفاده شود که قابلیت استفاده از هاردهای SAS را دارند و برای موضوع Fault Tolerance از قابلیت Raid (RAID 10، RAID50 و RAID 60)استفاده می‌کنند.

۸. پیشنهاد می‌گردد فرمت درایوهای Disk سرور پیام گستر (درایو C و درایو بکاپ) ٦٤KB باشد.

۲. نکات مهم در خصوص نصب نرم افزار

۱. نصب نرم افزار به صورت حضوری و یا ریموت از راه دور(از طریق نرم افزارهای RemoteDesktop و AnyDesk) انجام خواهد شد. خواهشمند است جهت تسریع در روند نصب قبل از شروع جلسه نصب محتوای DVD تحویل گرفته شده از واحد فروش پیام گستر بر روی سرور کپی گردد.

۲. در صورت نصب مجدد نرم افزار و داشتن Backup و Database قبلی از نرم افزار پیام گستر، می‌بایست Backup و Database نیز قبل از شروع جلسه نصب، بر روی سرور جدید پیام گستر کپی شود.

۳. برای استفاده از ماژول‌هایی مانند ارسال پیامک، ارسال ایمیل، سرور پیام گستر نیاز به اینترنت دارد، همچنین جهت استفاده از ماژول‌های پیام گستر پرداخت، باشگاه مشتریان، فرم عمومی، لینک اشتراک گذاری و اپلیکیشن علاوه بر اینترنت نیاز به تنظیم IP Static می باشد. (توضیحات تنظیم IP Static در بخش ۵ ارائه شده است.)

٤. نصب نرم افزار و Database تنها روی یک سرور امکان پذیر می‌باشد. جداسازی نصب نرم افزار و Database روی دو سرور جداگانه بر اساس ویژگی‌های نوع بسته پشتیبانی در سایت پیام گستر قابل انجام می‌باشد.

۵. در صورت نیاز به نصب آنتی ویروس بر روی سرور پیام گستر، حتما پیش از جلسه نصب نرم افزار پیام گستر، آنتی ویروس بر روی سرور نصب گردد. (بایستی مسیرهای نصب نرم افزار و سرویس‌های نرم افزار پیام گستر که در زیر آمده است در آنتی ویروس Exclude شود تا از پاک شدن توسط آنتی ویروس جلوگیری شود).

C:\Program Files (x86)\1st

C:\Program Files (x86)\1st\PayamGostar\Server v2.0\PayamGostar2Host.exe

C:\Program Files (x86)\1st\PayamGostar\Server v2.0\PayamGostarActivation.exe

C:\Program Files (x86)\1st\PayamGostar\Server v2.0\PgAgentConfManager.exe

C:\Program Files (x86)\Septa

C:\Program Files (x86)\Septa\UpdateCenter v1.0\SeptaUpdateCenter.exe

C:\Program Files (x86)\Septa\UpdateCenter v1.0\SeptaUpdateCenterConfigurationManager.exe

C:\Program Files (x86)\Septa\UpdateCenter v1.0\SeptaUpdateService.exe

(درایو C مسیر پیش فرض نصب نرم افزار می‌باشد، بدیهی است در صورت نصب نرم افزار در مسیر دیگری آدرس‌های فوق مطابق مسیر نصب تغییر خواهد یافت)

۲-۱: مشخصات ویندوز

Windows Server 2025

ویندوز سرور مناسب جهت نصب نرم افزار پیام گستر Windows Server 2022 و یا Windows Server 2025 نسخه ی (Standard - Datacenter) می‌باشد، لازم به ذکر است که امکان نصب نرم افزار روی Windows client با توجه به محدودیت‌هایی که دارند (مانند ۷، ۸/۱، ۱۰ و ۱۱) وجود ندارد.

۳-۱: نصب پایگاه داده

نسخه MSSQL Server: SQL Server 2022(Enterprise or Enterprise-Core)

با توجه به اینکه پایگاه داده استفاده شده برای نرم افزار پیام‌گستر، دارای Instance اختصاصی می‌باشد، Instance پیام‌گستر توسط کارشناسان نصب پیام‌گستر نصب می‌شود. (نیازی به نصب SQL Server توسط مشتری محترم نمی‌باشد)

۲: پیشنیازهای نصب ماژول‌ها

۲-۱: ماژول ارتباط با مراکز VOIP (سیستم‌های تلفنی ویپ- تلفن‌های تحت شبکه)

۱. هسته VOIP باید استریسک (Asterisk) باشد.

۲. در صورت استفاده از سیستم VOIP نیاز به سخت افزارهای دیگر نمی‌باشد.

۳. برای ارتباط جهت لاگ تماس و کلیک توکال نام کاربری و رمز عبور AMI مورد نیاز می‌باشد.

٤. در حال حاضر نسخه‌های Asterisk11,13,16,18 توسط پیام گستر پشتیبانی می‌شود.

۵. داخلی‌های تعریف شده در سیستم VOIP باید حتما در خود VOIP تعریف شده باشد و از سیستم VOIP به دستگاه سانترال برای استفاده از داخلی‌های سانترال Trunk زده نشده باشد. در این صورت توسط سرویس تلفنی پیام گستر قابل پشتیبانی نیست.

٦. در حال حاضر یک سری از دستگاه‌های VOIP مانند Grandstream ، Zycoo و Yeastar مدل U100، که استریسک ساپورت باشند از طریق نام کاربری و پسورد کاربری AMI قابل پشتیبانی است، ولی در مدل Grandstream برای دسترسی به ضبط مکالمات نیاز به تنظیمات API روی پنل Grandstream می‌باشد.

برخی دیگر از پنل های ویپ مانند Simotel، sitak و Telsi نیز از طریق نام کاربری و پسورد کاربری AMI قابل پشتیبانی است.

۷. امکان پشتیبانی از VOIP سیسکو (cucm) با راه اندازی TAPI و تنظیمات مربوطه وجود دارد. همچنین در صورتی که شرکت راه اندازی کننده VOIP امکان ارائه TAPI Driver مرتبط را داشته باشد، پشتیبانی از سیستم‌های VOIP که TAPI Support می‌باشند امکان پذیر باشد.

۸. در صورتی که VOIP روی مدل‌های دیگری بجز دستگاه‌های ذکر شده در بخش ٦ و ۷ باشد، قبل از خرید ماژول نیاز به هماهنگی واحد فروش با واحد فنی جهت جهت بررسی شرایط ویپ و امکان پیاده سازی ارتباط با آن می‌باشد.

نکته: مشتریانی که AloVoip دارند جهت ارتباط با نرم افزار پیام گستر، حتما باید ماژول ارتباط با مراکز تماس پیام گستر را نیز تهیه نمایند.


۲-۲: ماژول ضبط مکالمات VOIP

این ماژول زمانی قابل تنظیم است که ضبط مکالمات روی VOIP فعال باشد.
برای انجام تنظیمات پخش مکالمات در نرم افزار پیام گستر، نیاز به نام کاربری و رمز عبور ROOT لینوکس که دسترسی به فایل‌های ضبط شده را دارد، می‌باشد.

۲-۳: ارتباط با مراکز سانترال (سیستم‌های تلفنی سانترال)

در صورتی که سانترال از نوع TDA یا TDE می‌باشد. برای تماس‌های ورودی علاوه بر دو لاگ مذکور لاگ RC هم باید نمایش داده شود.

نکته: لازم به ذکر هست تنظیمات سانترال و برقراری لاگ روی هایپر ترمینال به عهده مشتری گرامی می‌باشد، و پس از ارائه لاگ صحیح روی هایپر ترمینال توسط مشتری، تنظیمات ارتباط با نرم افزار پیام گستر، توسط پرسنل پیام گستر انجام خواهد شد.


callerIdLog - Notepad
File Edit Format View Help

Date	Time	Ext CO	Dial Number	Ring Duration	Acc code	CD	
27/10/18	06:01PM	01	<I>09123951418			RC	تماس ورودی که در صورت جواب ندادن در پیام گستر به عنوان تماس از دست رفته مشخص میشود
27/10/18	06:02PM	201 01	<I>09123951418	00:00'36			تماس ورودی که توسط یک داخلی جواب داده شده است
27/10/18	09:16AM	206 01	09123951418	00:00'35			تماس خروجی که از یک داخلی گرفته شده است

شکل ۲: لاگ صحیح سانترال در هایپر ترمینال

۲-٤: ماژول ارتباط با دستگاه‌های CallerID (سیستم‌های تلفنی خطوط مستقیم)

۱. در این نوع خطوط می‌بایستی از دستگاه Caller Id استفاده شود و در حال حاضر برند تجاری سگال برای ارتباط با بیام گستر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲. تمامی‌خطوط نیاز به اتصال به دستگاه سگال دارند، لذا نیاز به سیم کشی است که به عهده مشتری گرامی می‌باشد.
۳. در خطوط مستقیم می‌توان از دستگاه تلسا (فقط نسخه ۸) برای ضبط مکالمه و لاگ تماس استفاده نمود و نیازی به دستگاه سگال نمی‌باشد.


۲-۵: ماژول ضبط مکالمات در سیستم‌های سانترال و خطوط مستقیم

۱. با توجه به اینکه نرم افزار تلسا در حال حاضر در دو نسخه ۶ و ۸ ارائه می‌شود. برای استفاده از نسخه ۶ حتما باید سیستمی‌که تلسا روی آن نصب می‌شود دارای ویندوز ۷، ۸/۱ یا ۱۰ نسخه ۳۲ بیتی باشد(ویندوز سرور ۲۰۰۸ نسخه ۳۲ بیتی ساپورت نمی‌شود)؛ همچنین برای نسخه ۸ حتما باید ویندوز ۶۴ بیتی روی سیستم نصب شده باشد.

۲. قبل از نصب و ارتباط نرم افزار تلسا با پیام گستر با توجه به اینکه نسخه ۸ نرم افزار تلسا دارای لایسنس می‌باشد، جهت نصب و راه اندازی با شرکت تلسا هماهنگ شود.

۳. لطفا توجه فرمایید تمامی‌خطوط قبل از ورود به سانترال وارد دستگاه ضبط مکالمه خواهند شد.

۱. دستگاه تلسا به ازای هر دو خط یک ورودی دارد، لذا هر دو خط در یک سوکت قرار گیرد. همچنین ترتیب خطوط ورودی به تلسا اهمیت دارد. (طبق شکل شماره ۲)



شکل ۳: نحوه اتصال ۲ خط در یک سوکت

۲. در نسخه جدید سیستم تلفنی امکان اینکه سیستم سانترال و سیستم تلسا در سیستم‌های مختلف نصب باشند وجود دارد.

۳. در صورتی که نرم افزار تلسا بر روی سرور پیام گستر نصب می‌شود علاوه بر پیش نیاز سخت افزاری مورد نظر برای نرم افزار پیام گستر، منابع مورد نیاز برای تلسا هم در نظر گرفته شود.

٤. راه اندازی تلسا به هیچ عنوان بر روی سیستم‌های مجازی توصیه نمی‌شود و انجام نخواهد شد.

٦-۲: ماژول فکس هوشمند

۱. فکس مودم Voice Support به تعداد مورد نیاز برای ارسال فکس از طریق ونتا

۲. برای ارسال و دریافت فکس، هر دو از طریق MSFAX ویندوز، یک فکس مودم و یک خط کفایت می‌کند.

۳. ارسال از طریق MSFAX ویندوز، فقط روی ویندوزهای ۷ و ویندوز سرور ۲۰۰۸R۲ امکان پذیر می‌باشد.

٤. با توجه به اینکه فکس مودم‌های جدید CallerId را ساپورت نمی‌کنند، جهت نمایش شماره‌های فکس دریافتی از نرم‌افزار پیام گستر، لازم است دستگاه CallerId خطوط مستقیم (سگال) خریداری شود. لازم به ذکر است این ویژگی فقط از طریق خط مستقیم امکان پذیر می‌باشد. (در صورتی که خط به صورت داخلی از سانترال به فکس مودم وصل شده باشد این قابلیت وجود ندارد.)

۵. استفاده از داخلی‌های ویپ برای راه اندازی فکس پشتیبانی نمی‌شود.

۶. برای ارسال فکس با پیام پیشواز از طریق ونتا و دریافت فکس توسط پیام گستر با استفاده از MSFAX ویندوز، لازم است دو عدد فکس مودم و دو خط به عنوان پیش نیاز آماده شود.

۷. در ویندوز سرور ۲۰۰۸R۲ امکان استفاده از چند فکس مودم برای ارسال و دریافت از طریق MSFAX وجود دارد. در ویندوزهای غیر سرور تنها یک فکس مودم توسط سیستم شناسایی می‌شود.

۲-۷: ماژول پیام کوتاه هوشمند

۱. جهت استفاده از ماژول پیام کوتاه هوشمند نیاز است سرور نرم افزار پیام گستر به اینترنت دسترسی داشته باشد.

۲. پیامک را می‌توان از طریق ۳ روش در پیام گستر ارسال نمود:

۲-۱: تهیه خط پیامک اختصاصی از تجارت اول

پس از ثبت نام در سایت https://1st.ir می‌توانید با شماره ۰۲۱۴۵۸۵۳ داخلی ۷۰۱ تماس بگیرید و خط پیامک اختصاصی مورد نظر خود را خریداری نمایید و پس از ارسال مدارک مربوطه و فعال سازی خط توسط اپراتور و انجام تنظیمات داخل نرم افزار پیام گستر، می توانید ارسال پیامک انجام دهید.

۲-۲: URL

جهت ارسال پیامک از سایر اپراتورها، لازم است یک URL ارسال که به شکل Query String باشد دریافت شود.

مشابه آدرس زیر:

http:// IP یا server address/post/sendSMS.ashx? ...=username=.....&password=....&form=....&to=....&text

Provider ارسال کننده URL، برای ارسال پارامترها می‌بایست از متد Get استفاده نماید همچنین از فرمت نوشتاری (UTF) برای ارسال پیامک فارسی پشتیبانی نماید.

برای تست صحت URL دریافتی از اپراتور، آدرس URL را در Browser مانند کروم وارد نمایید و با زدن دکمه Enter ارسال را انجام دهید. در صورت دریافت پیامک روی گوشی موبایل، URL صحیح است. حتما برای ارسال URL باید شماره موبایل را بدون گذاشتن ۹۸ در ابتدای آن ارسال کرد.

۲-۳: ارسال از طریق خطوط ۳۰۰۰

در صورتی که دارای خط به صورت خدمات وب سرویس از اپراتور ۳۰۰۰ هستید، با داشتن نام کاربری و پسورد وب سرویس، می‌توان خط را در نرم افزار پیام گستر تنظیم نمود.

نکته: تنها در صورت استفاده از روش اول وضعیت تحویل پیامک‌ها داخل نرم افزار پیام گستر قابل نمایش می‌باشد.

۲-۸: ماژول اتصال ایمیل به نرم افزار پیام گستر

جهت تنظیم ایمیل‌های سازمانی در نرم افزار پیام گستر، می‌بایست ابتدا، آن ایمیل با قابلیت ارسال و دریافت در Outlook روی سرور پیام گستر تنظیم شود و تنظیمات Outlook در اختیار کارشناس داده شود، تا بتواند این تنظیمات را بر روی پیام گستر انجام دهد. در حال حاضر دریافت ایمیل با دو پروتکل IMAP و POP3 پشتیبانی می‌شود.

ارتباط Gmail با نرم افزار پیام گستر فقط از طریق پروتکل IMAP قابل انجام هست و با توجه به پالیسی های شرکت گوگل حتما باید تایید دو مرحله‌ای روی Gmail فعال باشد.

نکته: جهت استفاده از ماژول ایمیل نیاز است سرور پیام گستر دارای اینترنت باشد.

۲-۹: ماژول یکپارچگی با سیستم‌های مالی

در صورتی که نسخه سپیدار نرم افزار پایین تر از ٤/٦/٨ بود می‌بایست به نسخه‌های بالاتر ارتقا یابد.
برای ارتباط با نرم افزارهای پیوست، تدبیر، همکاران و راهکاران حتما نسخه نرم افزار مالی برای یک سال اخیر و SQL نرم افزار مالی حتما ۲۰۰۸ به بالاتر باشد.
جهت ارتباط با سیستم‌های مالی، نیاز به دسترسی به پایگاه داده سیستم‌های مالی و نام کاربری و رمز عبور مرتبط با آن پایگاه داده می‌باشد.
با توجه به Attach شدن دیتابیس همگام ساز در سرور مالی در صورت نیاز به تعویض ویندوز یا هر گونه تغییر در سرور مالی لازم است قبل از اعمال تغییرات از دیتابیس همگام ساز پیام گستر Backup تهیه نمایید؛ در غیر اینصورت، نیاز به خریداری جلسه همگام ساز جهت راه اندازی مجدد سرویس همگام ساز از طریق باشگاه مشتریان می‌باشد.

۳: تنظیم IP Static ، Domain و SSL

نکته مهم: تنظیمات مربوط به IP Static و Domain مربوط شبکه داخلی است و انجام این تنظیمات بر عهده‌ی کارفرمای محترم می‌باشد و این مستند صرفا جهت راهنمایی ارائه می‌گردد و شرکت پیام گستر مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۳-۱: تنظیمات IP

برای قابلیت دسترسی به نرم افزار از خارج از محل شرکت با IP تنها به IP Static و Port Forwarding نیاز داریم.
برای انجام Port Forwarding یک پورت دلخواه در نظر بگیرید (مثلاً ۸۰۸۰ یا هر پورتی که بر روی سیستم سرور شما درگیر نباشد). این پورت را در تنظیمات مودم یا روتر بایستی به نحوی ست نمایید که ابتدا و انتهای پورت در تنظیمات مودم یکسان باشد و ۸۰۸۰ بر روی ۸۰۸۰ فوروارد شده باشد. (اینترنال پورت و اکسترنال پورت یکسان باشد.) نیاز است از باز بودن

پورت مورد نظر در شبکه داخلی (یا شبکه اینترنت) اطمینان حاصل شود (به عنوان مثال با دستور Ping و telnet از باز بودن پورت و آدرس IP تخصیص داده شده مطمئن شوید)

۳-۲: تنظیمات Domain

در صورت تمایل برای قابلیت دسترسی به نرم افزار از خارج از محل شرکت با نام (مانند crm.yoursite.com) به موارد زیر نیاز می‌باشد.

۱. IP Static
۲. انجام IP Forwarding
۳. تنظیم رکورد A در DNS Domain مربوطه (این تنظیمات باید در Control Panel Host یا توسط شرکت ارائه دهنده خدمات Host و Domain مربوطه انجام شود.)

تمام موارد باید منجر به این شود که اگر با نام ست شده، از بیرون Ping کنیم IP Static را برگرداند.

۳-۳: تنظیمات SSL

در صورتی که قصد استفاده از SSL بر روی دامنه را دارید بایستی حتما SSL Valid (HTTPS) روی سرور پیام گستر ست شود و ذکر این نکته حائز اهمیت است که نرم افزار پیام گستر یا بایستی به صورت کامل هم در شبکه داخلی و هم در بستر اینترنت با SSL Valid (HTTPS) و یا در هر دو بستر بدون SSL و بر پایه HTTP استفاده شود. (امکان استفاده همزمان از HTTP در سرور و HTTPS در کلاینت‌ها وجود ندارد.)

خواهشمند است پس از بررسی دقیق و فراهم نمودن موارد مورد نیاز نسبت به تایید پیش نیاز و رزرو جلسه نصب از طریق باشگاه مشتریان اقدام نمایید و در صورت هر گونه ابهام با واحد موفقیت مشتری(داخلی ۲) در ارتباط باشید. در نظر داشته باشید در صورت آماده نبودن هر کدام از پیش نیازها در روز نصب، نصب مجدد نرم افزار و یا ماژول‌های خریداری شده مشمول دریافت هزینه نصب مجدد، مطابق تعرفه اعلام شده در سایت خواهد بود.



تماس با ما

02149714

www.payamgostar.com