## 基于B-Tree和LSM存储引擎之引擎启动篇

作者	时间	QQ技术交流群
perrynzhou@gmail.com	2022/04/20	672152841



## 存储内核技术交流

微信扫描二维码, 关注我的公众号



## 开源存储问题解答社区: https://github.com/perrynzhou/deep-dive-storage-in-china

• wt引擎初始化是通过wiredtiger\_open函数进行,这个函数需要指定数据库目录,顺带初始化连接,创建wt引擎的系统schema和配置。接下来看下wiredtiger\_open函数的都做了那些事情,如下是核心代码:

```
// home: 引擎存储的数据库目录
// event_handler:事件处理函数
// config:wt引擎实例的配置参数
// connectionp:数据库操作的实例的二级指针
int wiredtiger_open(const char *home, WT_EVENT_HANDLER *event_handler,
const char *config,WT_CONNECTION **connectionp)
{

    // 定义wt引擎的静态实例
    static const WT_CONNECTION stdc = {.....};

    // 每个引擎实例对应一个 __wt_process, 在该方法内初始化__wt_process
    __wt_library_init();
```

```
// 初始化 WT_CONNECTION_IMPL 结构,是实例连接的实现方法,WT_CONNECTION指
向的也是conn->iface
   __wt_calloc_one(NULL, &conn);
   conn->iface = stdc;
       __wt_connection_init(conn);
       //.解析系统配置模板,根据输入的参数来检查是不是合法
       __wt_config_check(session, WT_CONFIG_REF(session, wiredtiger_open),
config, 0);
       // 设置wt引擎的数据目录,如果home为空,则根据环境变量WIREDTIGER_HOME来设
定;
       _conn_home(session, home, cfg);
       // 默认配置512个哈希桶来存储的wt的扩展
       __conn_hash_config(session, cfg);
       // 加载应用端加载的扩展
       __conn_load_extensions(session, cfg, true);
       // 设置wt引擎实例的文件系统操作的posix的方法
       __wt_os_posix(session);
       // 检查Wt实例中的posix方法是否设置
       __conn_chk_file_system(session, F_ISSET(conn, WT_CONN_READONLY));
       // wt引擎实例初始化, 涉及的步骤相对较多
       __conn_single(session, cfg){
              // 检查wt数据目录下的 WiredTiger 版本号文件是否存在
              __wt_fs_exist(session, WT_WIREDTIGER, &exist);
              // 打开WiredTiger.lock 锁文件
               __wt_open(session, WT_SINGLETHREAD,
WT_FS_OPEN_FILE_TYPE_REGULAR,
     is_create | | exist ? WT_FS_OPEN_CREATE : 0, &conn->lock_fh);
              // WiredTiger.lock锁文件中写入"WiredTiger lock file"
              __wt_write(session, conn->lock_fh,
(wt_off_t)0,strlen(WT_SINGLETHREAD_STRING),WT_SINGLETHREAD_STRING);
              // 创建 WiredTiger 版本号文件
              __wt_open(
     session, WT_WIREDTIGER, WT_FS_OPEN_FILE_TYPE_REGULAR, is_create ?
WT_FS_OPEN_CREATE : 0, &fh);
              // 检查系统配置 WiredTiger.turtle、WiredTiger.turtle.set 是否
存在,如果存设置WiredTiger.turtle 元数据系统表
              __wt_turtle_exists(WT_SESSION_IMPL *session, bool *existp);
              // 初始化版本号
              __wt_snprintf_len_set(buf, sizeof(buf), &len, "%s\n%s\n",
```

```
WT_WIREDTIGER, WIREDTIGER_VERSION_STRING));
       __wt_write(session, fh, (wt_off_t)0, len, buf);
       }
       // 代码内置的基本配置写入到WiredTiger.basecfg
       __conn_config_file(session, WT_BASECONFIG, false, cfg, i1);
       // 用户输入的配置结合系统的基础配置吸入到文件 WiredTiger.config
       __conn_config_file(session, WT_USERCONFIG, true, cfg, i2);
       /***读取各种配置设置conn掩码 ****/
       // lsm引擎的配置,需要读取lsm_manager.merge和
lsm_manager.worker_thread_max
       __wt_lsm_manager_config(session, cfg);
       // 打开引擎实例
       __wt_connection_open(conn, cfg) {
              // 打开默认的一个Session
               __wt_open_internal_session(conn, "connection", false, 0,
&session);
              // cache初始化
               __wt_cache_create(session, cfg);
               // 根据配置决定是否要初始化事务系统
               __wt_txn_global_init(session, cfg);
       // 用户扩展的加载和初始化
       __conn_builtin_extensions(conn, cfg));
       __conn_load_extensions(session, cfg, false));
       // 日志管理的初始化
       __wt_logmgr_config(session, cfg, false);
       // 写入本实例的基本配置
       __conn_write_base_config(session, cfg);
       // 完成WT_SESSION_IMPL 初始化和更新WiredTiger.wt元数据表的文件
       __wt_metadata_init_base_write_gen(session);
       __wt_metadata_cursor(session, NULL);
       // 设置同步的session
       __wt_backup_open(session);
       // 启动wt引擎的内部线程
       __wt_connection_workers(session, cfg);
```

• wt内部线程类型在实现代码中已经定义好了, 具体如下:

```
#define WT_CONN_SERVER_CAPACITY 0x01u
#define WT_CONN_SERVER_CHECKPOINT 0x02u
#define WT_CONN_SERVER_LOG 0x04u
#define WT_CONN_SERVER_LSM 0x08u
#define WT_CONN_SERVER_STATISTICS 0x10u
#define WT_CONN_SERVER_SWEEP 0x20u
#define WT_CONN_SERVER_TIERED 0x40u
```

• wt引擎初始化后会启动一些内部的线程,比如cache线程,checkpoint线程等。启动线程的逻辑在\_wt\_connection\_workers函数中,如下是说明该函数的核心逻辑。

```
int __wt_connection_workers(WT_SESSION_IMPL *session, const char *cfg[])
       // 启动statistics 线程, 收集指标,线程的核心函数是__statlog_server
   __wt_statlog_create(session, cfg));
       // 启动后端存储的线程,这个核心调用的是__tiered_server
   __wt_tiered_storage_create(session, cfg, false);
       // 启动日志子系统初始化
   __wt_logmgr_create(session);
       //启动事务恢复
   __wt_txn_recover(session, cfg);
       // schema元数据追踪的初始化
   __wt_meta_track_init(session);
  // 初始化wt引擎历史存储,主要读取WiredTigerHS.wt
   __wt_hs_open(session, cfg);
        // 启动日志子系统的线程,核心函数 __log_server
   __wt_logmgr_open(session);
       // 启动page的淘汰线程
   __wt_evict_create(session);
       // 启动sweep 线程
   __wt_sweep_create(session);
       // schema对应的文件数据同步线程,核心函数__capacity_server
   __wt_capacity_server_create(session, cfg);
       // 启动检查点线程,核心函数__ckpt_server
   __wt_checkpoint_server_create(session, cfg);
   return (0;
}
```

