# تنظیم صفحه نمایش با استفاده از XRandR

۴ دی ۱۳۸۹

# به نام خدا

یکی از مشکلاتی که کاربران با آن درگیر هستند تنظیم نبودن صفحه نمایش در لینوکس مخصوصاً اوبونتو میباشد.این مشکل از آنجا ناشی میشود که شناسایی سختافزار مربوطه به درستی صورت نگرفته و فهرست نامناسبی از حالتهای صفحه نمایش ظاهر میشود. آنچه در ادامه میخوانید راهحلی است که در آن ما با استفاده از X Rotate and Resize)XRandR راه به طرزی بیرحمانه مجبور میکنیم که حالت دلخواه صفحه نمایش را برای ما (در صورتی که از راه عادی و سنتی آن امکانیدیر نباشد) ایجاد کند.

زمانی که حالت جدیدی را اضافه می کنید و صفحه نمایش در آن حالت کار می کند، می توانید startup script عبله به قسمت startup script مربوط به آن را به فایل xorg.conf یا به قسمت startup script مربوط به آن را به فایل xorg.conf یا به قسمت فی شما از توزیع اوبونتو استفاده می کنید اما اضافه کنید. در این مقاله فرض بر این گرفته شده که شما از توزیع اوبونتو استفاده می کنید اما بایستی بتوانید آن را با توزیعهای دیگر نیز به کار ببرید. اگر شما با شروع به کار X مشکلی دارید که به موجب آن مونیتور شما بی درنگ سیاه می شود و اعلام می کند که سیگنال ورودی از محدوده خارج است ، بهتر است تلاش کنید تا حالت صفحه نمایش را بوسیله فشردن همزمان کلیدهای حالج است باعث انتخاب حالتی شود که صفحه نمایش شما کار کند.

زمانی که شما یک وضعیت نمایش قابل استفاده دارید، یک محیط خط فرمان را باز کرده و دستور زیر را وارد کنید :

#### xrandr

وقتی شما XRandR را بدون هیچگونه پارامتری اجرا میکنید ، فهرستی از حالتهای صفحه نمایش را مشاهده خواهید کرد که در حال حاضر پشتیبانی می شود. نمونه خروجی این دستور ممکن است چیزی شبیه به این باشد :

Screen 0: minimum 800x600, current 800x600 , maximum 800x600 default connected 800x600 +0+0 0mm x 0mm 800x600 60.0

اگر وضوح صفحه نمایش و نرخ نوسازی که مد نظر شما میباشد در اینجا فهرست شده باشد، آنگاه یک ایده خوب این است که تلاش کنید با استفاده از ابزارهای استاندارد محیط رومیزی یا ابزارهای ویژه راهانداز کارت گرافیک حالت صفحه نمایش را تغییر دهید. اگر وضوح موردنظرتان نمایش داده نشود، شما میتوانید آن را با استفاده از XRandR به سیستم اضافه کنید . برای این کار ابتدا باید یک modeline با استفاده از فرمان evt تولید کنید. برای مثال اگر شما به یک وضوح evt ۱۲۸۰x۱۰۲ و نرخ نوسازی evt نیاز دارید باید بنویسید :

cvt 1280 1024 60

#### خروجی باید چیزی شبیه به این باشد:

```
# 1280x1024 59.89 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 63.67 kHz;
pclk: 109.00 MHz
Modeline "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496
1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsyn
```

## حال باید این حالت را با استفاده از XRandaR به سیستم اضافه کنید:

```
xrandr --newmode "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496 1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
```

من اطلاعات فنی موردنیاز را با کپی کردن تمامی نوشته های بعد از کلمه Modeline از خروجی دستور evt به دست آوردم. حال دوباره دستور xrandr را اجرا کنید تا مطمئن شوید که حالت جدید به سیستم اضافه شده است. شما باید الان آن را به همراه حالتهای دیگر مشاهده کنید. نکته اینکه عبارت "1280x1024\_60.00" در این مثال، در حقیقت نام حالت می باشد و اعداد حقیقی موجود در نام بی ربط هستند. زمانی که حالت ایجاد شد، با دستور ذیل آن را به خروجی صفحه نمایش اضافه کنید:

```
xrandr --addmode default 1280x1024_60.00
```

در تنظیمات سیستم من، خروجی نمایش default نامیده شده است ، چنان که بوسیله خط دوم از خروجی دستور xrandr بدون پارامتر مشخص شده است. اکنون تلاش کنید وضعیت به حالت جدید صفحه نمایش تغییر دهید:

```
xrandr --output default --mode 1280x1024_60.00
```

اگر این دستورکار کند شما آماده هستید تا تغییرات را دایمی کنید. شما میتوانید این کار را startup با استفاده از ویرایش فایل xorg.conf یا اضافه کردن یک سلسله از دستورات به فایل انجام دهید.

بطور اساسی شما باید modeline را به قسمت Monitor فایل xorg.conf و خود mode را به قسمت فرعی Display که خود آن هم در داخل قسمت اصلی Screen قرار دارد اضافه کنید یا اینکه آن را با چیزهایی از قبل در آنجا بودند جایگزین کنید.

بنابراین با توجه به مثال فوق قسمت Monitor باید تقریباً به این شکل باشد:

```
Section "Monitor"

Identifier "default"

Modeline "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496
1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync

Option "PreferredMode" "1280x1024_60.00"

EndSection
```

### و قسمت Screen نيز بايد به اين شكل باشد:

```
Section "Screen"

Identifier "Screen0"

Device "Device0"

Monitor "Monitor0"

DefaultDepth 24

SubSection "Display"

Modes "1280x1024_60.00"

Depth 24

EndSubSection

EndSection
```

کامپیوتر را دوباره راهاندازی کنید.

\*راه دیگر انجام این کار اضافه کردن این سلسله دستورات به login manager میباشد. این آخرین راهی است که در صورت کارا نبودن راههای دیگر به آن متوسل می شویم که البته خیلی خوب کار می کند. اگر login manager شما kDE) KDM شما می توانید startup script آن را به این روش ویرایش کنید:

```
sudo kwrite /etc/kde4/kdm/Xsetup
```

و اگر GNOME)GDM) باشد به این روش عمل کنید:

```
sudo gedit /etc/gdm/Init/Default
```

حال از روشی که در مثال فوق بکار بردیم استفاده کرده وخطوط مربوط به دستورات را به این فایل کپی میکنیم:

```
xrandr --newmode "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496
1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
xrandr --addmode default 1280x1024_60.00
xrandr --output default --mode 1280x1024_60.00
```

پایان

منبع ترجمه : sadegh.msa@gmail.com