


## Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Querétaro Interconexión de Redes

Práctica de configuración de OSPF área 0

Utiliza el siguiente diseño de red y realiza la configuración de todos los equipos de interconexión y equipos terminales. En caso de cualquier duda con el diseño de red o con la configuración que debes realizar, consulta inmediatamente a tu profesor.



Tu tarea es realizar las configuraciones de los equipos terminales y de cada router para tener comunicación entre las estaciones de la red.

Para lograr la conectividad, se sugiere proceder con el siguiente orden:

- a. Configura el nombre correspondiente de cada router
- b. Configura los password de line con 0 y line vty 0 4 con palabra clave cisco
- c. Establece el password del **enable** como class
- d. Activa el servicio de encriptación de passwords
- e. Desactiva el servicio del **domain lookup**
- f. Configurar un **banner** de prevención de acceso al router que incluya tu nombre y cuenta de correo como datos del administrador del sistema.
- g. Configura las interfaces seriales, los giga Ethernet y los Loopbacks de cada router de acuerdo a la información proporcionada en la tabla
- h. Configura (de acuerdo a los datos de la tabla) la dirección IPv4, mascará y puerta de enlace de cada equipo terminal



**NOTA**: Puedes utilizar un editor simple de texto (como NotePAD de Windows) para agilizar el proceso de configuración de los routers.

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
ISP	G0/0/0	129.10.10.254	255.255.255.0	N/A
	Lo0	129.10.100.1	255.255.255.0	N/A
	S0/1/0	132.254.89.33	255.255.255.252	N/A
RouterFrontera	S0/1/0	132.254.89.34	255.255.255.252	N/A
	S0/1/1	222.10.30.245	255.255.255.252	N/A
	G0/0/0	172.20.0.254	255.255.255.0	N/A
	Lo0	172.22.0.1	255.255.255.0	N/A
RouterA	S0/1/1	222.10.30.246	255.255.255.252	N/A
	G0/0/0	172.16.0.254	255.255.255.0	N/A
	Lo0	172.18.0.1	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	172.16.0.1	255.255.255.0	172.16.0.254
PC-B	NIC	172.20.0.1	255.255.255.0	172.20.0.254
PC-C	NIC	129.10.10.15	255.255.255.0	129.10.10.254

i. Desde cada equipo terminal realiza un ping a sus respectivas puertas de enlace. ¿Es el ping de la PC-A a su puerta de enlace exitoso? sí ¿Es el ping de la PC-B a su puerta de enlace exitoso? sí ¿Es el ping de la PC-C a su puerta de enlace exitoso? sí (En caso de que algún ping no sea exitoso, revisa las configuraciones realizadas)

Para realizar la configuración del protocolo de ruteo OSPF en cada router, ejecuta la secuencia de comandos que a continuación se indican para el router correspondiente:

RouterA(config)# router OSPF 1 RouterA(config)# network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0 RouterA(config)# network 172.18.0.0 0.0.0.255 area 0 RouterA(config)# network 222.10.30.244 0.0.0.3 area 0


RouterFrontera(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/1/0 RouterFrontera(config)# router OSPF 1 RouterFrontera(config)# network 172.20.0.0 0.0.0.255 area 0 RouterFrontera(config)# network 172.22.0.0 0.0.0.255 area 0 RouterFrontera(config)# network 222.10.30.244 0.0.0.3 area 0 RouterFrontera(config)# default-information originate

ISP(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 S0/1/0 ISP(config)# ip route 172.18.0.0 255.255.255.0 S0/1/0 ISP(config)# ip route 172.20.0.0 255.255.255.0 S0/1/0 ISP(config)# ip route 172.22.0.0 255.255.255.0 S0/1/0



Para comprobar la configuración realizada, ejecuta un **ping** desde cada PC a los otros equipos terminales de la red y desde cada PC un **telnet** a los Loopbacks del diseño de red. Si todas las pruebas de conectividad son exitosas, tu configuración está correcta. En caso contrario, deberás corregir la falla de configuración correspondiente.

#### Ping PCA RouterA




Ping PCA a PCB y PCC






# Ping PCB RouterFrontera




### Ping PCB a PCA y PCC






# **Ping PCC ISP**




## Ping PCC a PCA y PCB





### Telnet PCC a todos los loopback



## Configuración RouterA

enable config t

hostname RouterA

service password-enc no ip domain-lookup

banner motd #

Personal no autorizado sera perseguido por la ley!!!#

line con 0 password cisco login loggin sync

line vty 0 4 password cisco login loggin sync

enable password class

int s0/1/1

desc Interfaz que se conecta con el Router Frontera



ip add 222.10.30.246 255.255.255.252 no shut

in g0/0/0 desc Interfaz con la red 172.16.0.0 ip add 172.16.0.254 255.255.255.0 no shut

int lo0 desc Interfaz loopback ip add 172.18.0.1 255.255.255.0 no shut

router OSPF 1 network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0 network 172.18.0.0 0.0.0.255 area 0 network 222.10.30.244 0.0.0.3 area 0

#### Configuración RouterFrontera

enable config t

hostname RouterFrontera

service password-enc no ip domain-lookup

banner motd #
Personal no autorizado sera perseguido por la ley!!!#

line con 0 password cisco login loggin sync

line vty 0 4 password cisco login loggin sync

enable password class

int s0/1/0 desc Interfaz que se conecta con el ISP ip add 132.254.89.34 255.255.255.252 no shut

int s0/1/1 desc Interfaz que se conecta con el RouterA ip add 222.10.30.245 255.255.255.252 clock rate 128000 no shut

in g0/0/0 desc Interfaz con la red 172.20.0.0 ip add 172.20.0.254 255.255.255.0



no shut

int lo0 desc Interfaz loopback ip add 172.22.0.1 255.255.255.0 no shut

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/0 router OSPF 1 network 172.20.0.0 0.0.0.255 area 0 network 172.22.0.0 0.0.0.255 area 0 network 222.10.30.244 0.0.0.3 area 0 default-information originate

#### Configuración ISP

enable config t

hostname RouterFrontera

service password-enc no ip domain-lookup

banner motd #
Personal no autorizado sera perseguido por la ley!!!#

line con 0 password cisco login loggin sync

line vty 0 4 password cisco login loggin sync


enable password class

int s0/1/0 desc Interfaz que se conecta con el ISP ip add 132.254.89.34 255.255.255.252 no shut

int s0/1/1 desc Interfaz que se conecta con el RouterA ip add 222.10.30.245 255.255.252 clock rate 128000 no shut

in g0/0/0 desc Interfaz con la red 172.20.0.0 ip add 172.20.0.254 255.255.255.0 no shut

int lo0





desc Interfaz loopback ip add 172.22.0.1 255.255.255.0 no shut

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/0 router OSPF 1 network 172.20.0.0 0.0.0.255 area 0 network 172.22.0.0 0.0.0.255 area 0 network 222.10.30.244 0.0.0.3 area 0 default-information originate

