

PDV PRO

Restaurante Delicias Food

MANUAL DO USUARIO

Passo a passo: cadastrar e editar produtos & vender com o **MONTE
SEU PRATO**

Guia ilustrado para o dia a dia do balcao e da cozinha

Sumario

1. Primeiros passos (abrir o sistema e o caixa)
2. Entendendo Categorias (Tipos de Produto)
3. Como CADASTRAR um produto novo
4. Como EDITAR um produto existente
5. Inativar e reativar um produto
6. Definir os precos do cardapio Delicias Food
7. Como VENDER usando o MONTE SEU PRATO
8. Adicionar bebidas e sobremesas ao pedido
9. Finalizar a venda e imprimir
10. Perguntas frequentes e solucao de problemas

1. Primeiros passos

O PDV Pro é o sistema de vendas (PDV) do restaurante. Antes de cadastrar produtos ou vender, é importante entender a sequência básica de uso no dia a dia.

Abrindo o sistema

- 1 Abra o programa **PdvPro.exe** (duplo clique no ícone).
- 2 Na primeira vez, informe os dados de conexão com o banco de dados (servidor, usuário e senha do MySQL). Depois disso o sistema já entra direto.
- 3 Faça o **login** com seu usuário e senha. O usuário padrão inicial é **admin / admin** (troque a senha depois).

Abrindo o caixa

Para registrar vendas, o **caixa precisa estar aberto**. Se tentar vender com o caixa fechado, o sistema bloqueia e avisa.

- 1 No menu principal, clique em **Abrir Caixa** (ou tecla F3).
- 2 Informe o valor inicial (troco inicial) e confirme.
- 3 Pronto: o indicador de caixa fica como **ABERTO** e você já pode vender.

Dica

No fim do expediente, lembre-se de **fechar o caixa** para conferir os valores do dia.

2. Entendendo Categorias (Tipos de Produto)

Todo produto pertence a uma **categoria** (no sistema chamada de **Tipo de Produto**). As categorias organizam o cardápio e são o que faz o **MONTE SEU PRATO** funcionar corretamente.

O cardápio do Delicias Food já vem com estas categorias criadas automaticamente:

- **MONTE SEU PRATO** - os tamanhos do prato (P e G, com 1 ou 2 proteínas).
- **Proteínas** - todas as proteínas que entram no prato.
- **Acompanhamentos** - arroz/massas, feijões e saladas.
- **Sucos, Refrigerantes 200ml, Refrigerantes 350ml (Lata), Águas e Sobremesas** - itens vendidos à parte.

Importante

O assistente MONTE SEU PRATO mostra automaticamente os produtos de cada categoria. Por isso, ao cadastrar um produto novo, escolha sempre a **categoria correta** no campo **Tipo do Produto**. Ex.: um suco novo deve ter o tipo **Sucos**.

3. Como CADASTRAR um produto novo

Use esta tela para incluir um item que ainda não existe (uma proteína nova, um refrigerante novo, uma sobremesa, etc.).

Passo a passo

- 1 No menu principal, clique no botão **Produtos**.
- 2 No alto da tela, clique em **+ Novo Produto** (botão verde). O formulário da esquerda fica em branco, pronto para um novo cadastro.
- 3 Preencha os campos do formulário (veja a tabela abaixo). O único campo **obrigatório** é a **Descrição**.
- 4 Confira o **Tipo do Produto** (categoria) - isso é essencial para o cardápio.
- 5 Digite o **Preço de Venda**. Se deixar 0, o item fica sem preço até você editar.
- 6 Clique em **✓ Salvar** (botão verde). Aparece a mensagem **'Produto salvo!'** e o item surge na lista da direita.

Explicação de cada campo

Campo	O que preencher
Foto	Opcional. Clique em Escolher Foto para colocar uma imagem do produto, ou Remover Foto para tirar.
Código (automático)	Gerado pelo sistema. Pode deixar como está.
Cod. Barras (EAN-13)	Opcional. Digite o código de barras ou clique em Gerar para criar um código válido automaticamente.
Descrição	Obrigatório. O nome do produto (ex.: 'Suco de Manga 400ml').
Tipo do Produto	A categoria. Clique e escolha na lista (ex.: Sucos, Sobremesas, Proteínas...).
Unidade	Como o item é vendido. Use UN (unidade) para a maioria; KG se for por peso.
Preço de Custo	Opcional. Quanto custou para o restaurante (ajuda nos relatórios).
Preço de Venda	Quanto o cliente paga. Use vírgula para centavos (ex.: 7,00).
Estoque	Quantidade disponível. Para itens feitos na hora pode deixar um número alto.
Estoque Mínimo	Opcional. Avisa quando o estoque está baixo.

Como digitar preços

Sempre use **vírgula** para os centavos e não escreva 'R\$'. Exemplos válidos: **5** , **7,00** , **24,99**.

4. Como EDITAR um produto existente

Use para corrigir um nome, **colocar ou mudar o preço**, trocar a categoria ou ajustar o estoque de um item que já existe.

Passo a passo

- 1 No menu principal, clique em **Produtos**.
- 2 Na **lista da direita**, encontre o produto. Para achar rapido, digite parte do nome no campo **Buscar** (no alto) e tecele Enter.
- 3 **Clique sobre o produto** na lista. Os dados dele aparecem no formulario da esquerda.
- 4 Altere o que precisar - por exemplo, digite o valor no campo **Preco de Venda**.
- 5 Clique em **✓ Salvar**. O sistema mostra '**Produto salvo!**' e a lista e atualizada com a alteracao.

Atencao

Para **editar**, voce precisa primeiro **clicar no produto na lista**. Se clicar em **+ Novo** antes de salvar, o sistema entende que voce quer criar um produto novo (e nao alterar o existente).

5. Inativar e reativar um produto

O sistema **não apaga** produtos (para preservar o historico de vendas). Em vez disso, ele **inativa**: o item some das telas de venda, mas pode voltar depois.

Para inativar

- 1 Abra **Produtos** e clique no produto na lista.
- 2 Clique no botao **Inativar** (vermelho).
- 3 Confirme na pergunta que aparece. O produto deixa de aparecer nas vendas.

Para reativar

- Os produtos inativos continuam na lista com a coluna **Ativo** marcada como **0** (ou 'Nao').
- Clique no produto inativo, e salve novamente - ou peça ao administrador para reativar - para que ele volte a aparecer nas vendas.

6. Definir os precos do cardapio Delicias Food

O cardapio ja vem todo cadastrado, porem **sem precos** (todos com valor 0). Antes de comecar a vender, defina os valores. Isso e feito uma unica vez.

O que precisa de preco

- **Tamanhos do prato** (categoria MONTE SEU PRATO): este e o preco principal do prato. Ex.: 'Tamanho P - 1 Proteina' = 19,90.
- **Bebidas e sobremesas** (Sucos, Refrigerantes, Aguas, Sobremesas).
- As **Proteinas** e **Acompanhamentos** normalmente ficam com preco 0, pois ja estao inclusos no preco do tamanho do prato. So coloque preco se cobrar a parte.

Como fazer (resumido)

- 1 Abra **Produtos**.

- 2 Use o campo **Buscar** para achar cada tamanho do prato e cada bebida/sobremesa.
- 3 Clique no item, digite o **Preço de Venda** e clique em **Salvar**.
- 4 Repita para todos os itens que o cliente paga.

Dica de organizacao

Comece pelos 4 tamanhos do MONTE SEU PRATO, depois os Sucos, Refrigerantes, Aguas e por fim as Sobremesas. Assim voce nao esquece nenhum.

7. Como VENDER usando o MONTE SEU PRATO

Este e o coracao do atendimento. O assistente monta o prato do cliente em 4 etapas simples e ja joga tudo no carrinho.

Abrindo o assistente

- 1 No menu principal, clique em **Nova Venda** (ou tecla F2). Lembre-se: o caixa precisa estar aberto.
- 2 Se o cliente for cadastrado, clique em **Selecionar** para escolher o cliente (opcional).
- 3 Clique no botao laranja ■ **MONTE SEU PRATO** (fica logo acima do carrinho).

Etapa 1 - Escolher o tamanho

- 1 O assistente mostra os tamanhos disponiveis (P ou G, com 1 ou 2 proteinas).
- 2 Clique em **Selecionar** no cartao do tamanho desejado. Cada tamanho ja diz quantas proteinas o cliente pode escolher.

Etapa 2 - Escolher as proteinas

- 1 Marque as proteinas que o cliente quer. Um contador mostra, por exemplo, '**Selecionadas: 1 / 2**'.
- 2 O sistema so deixa marcar a quantidade que o tamanho permite. Se tentar marcar a mais, ele avisa.
- 3 Quando completar a quantidade certa, clique em **Avancar** ■.

Etapa 3 - Escolher os acompanhamentos

- 1 Os acompanhamentos aparecem em grupos: **Arroz / Massas, Feijoes e Saladas**.
- 2 Marque os que o cliente quer (pode marcar mais de um).
- 3 Clique em **Avancar** ■.

Etapa 4 - Conferir e adicionar

- 1 O assistente mostra o resumo do prato (tamanho, proteínas e acompanhamentos).
- 2 Se estiver tudo certo, clique em ✓ **Adicionar ao carrinho**.
- 3 O prato entra no carrinho como um unico item, com a composicao completa.

E se errei?

Em qualquer etapa voce pode clicar em ■ **Voltar** para corrigir. Se o prato ja foi para o carrinho, basta seleciona-lo no carrinho e clicar em **Remover**.

8. Adicionar bebidas e sobremesas ao pedido

Logo depois de adicionar o prato, o proprio assistente pergunta se voce quer incluir itens que **nao fazem parte do prato**.

- 1 Na tela '**Deseja adicionar bebidas ou sobremesas?**', clique na categoria desejada: **Sucos, Refrigerantes 200ml, Refrigerantes Lata 350ml, Aguas ou Sobremesas**.
- 2 Aparece a lista de itens daquela categoria. Clique em + **Adicionar** ao lado de cada item que o cliente quer. Pode adicionar varios.
- 3 Use ■ **Voltar** para trocar de categoria, ou + **Montar outro prato** para iniciar mais um prato.
- 4 Quando terminar, clique em ✓ **Concluir** para fechar o assistente.

Tambem da para vender avulso

Bebidas e sobremesas podem ser adicionadas sem montar prato: na tela de venda, use o campo **Codigo/Barras** ou o botao **Buscar** para localizar o produto e adiciona-lo ao carrinho.

9. Finalizar a venda e imprimir

- 1 Com todos os itens no carrinho, confira o **TOTAL** no painel direito.
- 2 Se houver, informe **Desconto** ou **Acrescimo**.
- 3 Para entrega, marque ■ **Pedido para ENTREGA** e preencha bairro, entregador, endereco e WhatsApp (a taxa entra no total).
- 4 Clique em **FINALIZAR VENDA**.
- 5 Na tela de pagamento, escolha a **Forma** (Dinheiro, Cartao, Pix...), digite o **Valor** e clique em **Add**. O sistema calcula o **troco**.
- 6 Clique em **CONFIRMAR VENDA**. O cupom e gerado/impresso e a venda e registrada.

Pagamento dividido

O cliente pode pagar com mais de uma forma (ex.: parte em dinheiro, parte no cartao). Basta adicionar varios pagamentos ate cobrir o total.

10. Perguntas frequentes e solucao de problemas

Nao consigo vender / aparece 'Caixa Fechado'

Abra o caixa primeiro (menu principal > **Abrir Caixa** / F3). Sem caixa aberto o sistema bloqueia as vendas.

O MONTE SEU PRATO diz que o cardapio nao foi cadastrado

Feche e abra o sistema uma vez. Na inicializacao, o cardapio do Delicias Food e criado automaticamente. Depois disso o assistente funciona normalmente.

Um produto novo nao aparece no assistente

Confira se ele foi salvo com a **categoria (Tipo do Produto)** correta e se esta **Ativo**. Ex.: um suco precisa ter o tipo 'Sucos' para aparecer entre os sucos.

Preciso mudar um preco

Va em **Produtos**, clique no item na lista, altere o **Preco de Venda** e clique em **Salvar** (veja a secao 4).

Coloquei a proteina errada no prato

Selecione o prato no carrinho e clique em **Remover**; depois monte novamente pelo MONTE SEU PRATO.

Delicias Food - PDV Pro | Manual do Usuario - Feito com carinho, sabor que fica!