# 業務デザイナー機能説明書 データ抽出定義編

# 目次

データ抽出定義3
データ抽出定義とは <b>3</b>
データ抽出定義の検索 <b>3</b>
データ抽出定義の作成5
テーブル・カラムの選択 <b>7</b>
文字列項目の出力編集設定9
「抽出 N」タブの削除方法11
抽出条件の設定11
<b>SQL</b> ダイレクト設定18
テンプレート実行 <b>19</b>
出力設定 <b>21</b>
データ抽出定義の複写30
データ抽出定義の変更 <b>32</b>
データ抽出定義の削除34
データ抽出定義のエクスポート <b>35</b>
データ抽出定義インポート <b>37</b>
補足説明1. Excel 出力時の固定行・固定列について40
補足説明2. Excel 出力時の出力方法について40

# データ抽出定義

本システムで蓄積した帳票データや本システム以外の外部データベース、 マスター定義で設定されたマスターのデータを抽出するための設定を行 う機能です。

## データ抽出定義とは

本システムで蓄積した帳票データや、外部システムのデータを、抽出するための定義を行う機能です。当機能では、利用表定義で定義されたテーブル、またはビューのみ設定可能です。

データ抽出定義では、以下の設定ができます。定義を設定し、データ抽出画面から実行すると、データ抽出から出力先への貼付けまで行うことができます。

- 条件設定(並替、結合)
- SQL ダイレクト指定
- 出力方式の設定

## データ抽出定義の検索

**1.** [データ管理] メニュータブの [データ抽出定義] ボタンをクリックする

#### 【データ抽出定義一覧の検索エリア】



No.	項目名	型	桁数	· 説明
1	データ抽出 ID	文字	60	データ抽出 ID を部分一致で検索します。
2	データ抽出名	文字	80	データ抽出名を部分一致で検索します。
3	接続先名	文字	60	接続先名を部分一致で検索します。
4	公開区分	-	-	公開区分を以下のリストより選択し、検索します。 ・非公開 ・公開

## 2. 入力後、[検索] ボタンをクリックする

【データ抽出定義一覧画面】



No.	項目名	説明
1	作成	クリックすると、データ抽出定義設定画面に遷移し、新たにデータ抽出定義情報を作成します。
2	複写	クリックすると、データ抽出定義設定画面に遷移し、選択した行のデータ抽出定義情報を複写します。
3	変更	クリックすると、データ抽出定義報設定画面に遷移し、選択した行のデータ抽出定義情報を変更します。 選択した行をダブルクリックした場合も同じ動作となります。
4	削除	クリックすると、選択した行のデータ抽出定義情報を削除します。
5	エクスポート	クリックすると、選択した行のデータ抽出定義情報をファイルにエクスポートします。
6	インポート	クリックすると、データ抽出定義インポート画面に遷移し、データ抽出定義情報をインポートします。

## データ抽出定義の作成


データ抽出定義を新規作成します。

**1.** [作成] ボタンをクリックする 【データ抽出定義一覧画面】



2. 定義の入力を行い、[設定] ボタンをクリックする

## 【データ抽出定義設定画面】



	171— 144762						
No.	項目名	型	桁数	説明			
1	接続先	_	-	接続先を選択します。			
2	クリア/接続	-	_	すでに設定されている接続先をクリアします。クリアすると、[接続] ボタン に変更され、接続先で選択された接続先に接続します。			
3	データ抽出 ID	文字	60	データ抽出 ID を入力します。			
4	データ抽出名	文字	80	データ抽出名を入力します。			
5	実行権限	-	-	実行権限を以下リストより選択します。 ・全てのグループ ・グループ指定 [全てのグループ] を選択した場合は、当データ抽出定義を全てのグループに所属するユーザーが実行可能となります。 [グループ指定] を選択した場合は、実行権限を与えるグループを指定する必要があります。			
6	改行置換種別	-	-	改行置換種別を以下リストより選択します。 ・置換しない ・置換する ・削除する [置換しない]を選択した場合は、セル内で改行されます。 [置換する]を選択した場合は、改行置換文字に入力された文字で置換されます。 [削除する]を選択した場合は、改行が削除され 1 行での表示となります。			
7	改行置換文字	文字	2	改行置換種別が [置換する] 場合だけ改行置換文字に入力可能です。			
8	問合せ文字	-	-	問合せ文字[?]が表示されます。条件設定で抽出条件入力対象とする場合に、 問合せ文字として利用します。変更入力不可です。			
9	シングルクォート 付加	_	-	シングルクォート付加を以下リストより選択します。 ・なし			

				・あり [あり] とした場合、出力データの先頭に、「'」を付加します。
10	ダブルクォート囲 み	-	-	ダブルクォート囲みを以下リストより選択します。 ・なし ・あり [あり] とした場合、出力データの前後に「"」を付加します。
11	値リスト置換	-	-	値リスト置換を以下リストより選択します。 ・しない ・する 「する」とした場合、出力データを値リストで変換します。利用表定義でカラム 毎に値リストが設定されている場合のみ有効です。
12	グループ設定	-	_	実行権限に「グループ指定」を選択した場合、「グループ設定」ボタンが押下可能となります。 クリックすると、グループ選択画面に遷移し、権限を与えたいグループを指定します。必ずグループは指定してください。
13	テーブル選択	-	-	抽出の対象とするテーブルを選択します。 利用表定義で設定されたテーブル別名とテーブル、またはビュー名が表示されま す。
14	カラム選択	_	-	抽出の対象とするカラムを選択します。 利用表定義で設定されたカラム別名が表示されます。また、リストには、テーブ ル選択で選択したテーブルのカラムが表示されます。
15	テンプレート実行	-	-	データ抽出定義で設定された内容でテスト実行を行います。 抽出条件が必要な場合は、データ抽出条件入力画面が表示され、抽出からテンプレートへの出力まで、データ抽出の実行と同様の動きが確認できます。
16	出力設定	_	_	出力方式や出力後の細かい設定などができます。
17	選択項目	-	-	「抽出 N」タブにカラムの追加/削除を行います。
18	「抽出 N」タブ	-	-	出力時の条件を設定します。
19	公開区分	-	-	公開区分を以下リストより選択します。 ・非公開 ・公開

## テーブル・カラムの選択

## **1.** 必要に応じてテーブル別名の入力を行い、[検索] ボタンをクリックする 【データ抽出定義設定 - テーブル・カラム選択エリア】



No.	項目名	型	桁数	説明
1	テーブル別名	文字	80	テーブル別名とテーブル、またはビュー名を部分一致で検索します。

#### **2.** テーブル別名の一覧よりテーブルを選択する

選択したテーブルのカラムがカラム一覧に表示されます。必要に応じて、カラムの検索を行ってください。



#### 【項目の説明】

١	<b>l</b> o.	項目名	型	桁数	説明
-	1	カラム別名	文字	60	カラム別名を部分一致で検索します。

#### 3. 該当の「抽出 N」タブを開き、カラム一覧よりカラムを選択する



No.	項目名	説明
1		「抽出 N」タプに選択したいカラムにチェックします。 チェック後、〔選択〕 ボタンをクリックすると、「抽出 N」タブにカラムを表示します。
2	全選択	カラム一覧に表示されたカラムを全て「抽出 N」タブに表示します。
3	全削除	「抽出N」タブに選択されたカラムを全て削除します。
4	選択	ロにチェックされたカラムのみを「抽出 N」タブに表示します。 カラム一覧のカラムをダブルクリックした場合も同じ動作となります。
5	削除	「抽出N」タブで選択したカラムを削除します。
6	「抽出N」タブ	抽出条件ごとにタブを分けて設定します。出力を追加する場合は、[+] タブをクリックしてください。
7	カラム	選択されたカラムが表示されます。

#### 文字列項目の出力編集設定

#### **1.** 「抽出 N」タブの各カラムをダブルクリックする

クリックしたカラムの型が文字列の場合は[データ抽出定義 - 文字列項目設定画面]、日付の場合は[データ抽出定義 - 日付書式設定画面]、日時の場合は[データ抽出定義 - 日時書式設定画面]、時刻の場合は[データ抽出定義 - 時刻書式設定画面]が表示されます。

それぞれ文字列カラム、日付カラム、日時カラム、時刻カラムの出力時の編集設定を行います。



## **2.** [OK] ボタンをクリックする

【データ抽出定義-文字列項目設定画面】



No.	項目名	型	桁数	説明
1	切り出し設定	_	-	切り出し設定を以下のリストより選択します。 ・なし ・あり
2	開始位置	数值	3	切り出し設定が[あり]の場合、抽出値の切り出しの開始位置を入力します。
3	桁数	数值	3	切り出し設定が[あり]の場合、抽出値の切り出しの桁数を入力します。
4	書式設定	-	-	書式設定を以下のリストより選択します。 ・なし ・あり
5	書式	文字	60	書式設定が[あり]場合、書式を入力します。

## \*\*オント 書式の設定について

抽出値の書式は以下のように設定します。

例)郵便番号(7桁)のカラム

書式に[###-####] と入力すると、抽出値は、999-9999 と変換されます。

#### 【データ抽出定義-日付書式設定画面】



#### 【データ抽出定義-日時書式設定画面】



#### 【データ抽出定義-時刻書式設定画面】



No.	項目名	型	桁数	説明
1	切り出し設定	-	-	日付書式設定画面、日時書式設定画面、時刻書式設定画面では設定ができません。
2	書式設定	-	-	書式設定を以下のリストより選択します。 ・なし ・あり
3	<b>き</b>	文字	60	書式設定が [あり] の場合、書式を入力します。

# ■ポイント 書式の設定について

抽出値の書式は以下のように設定します。

例)日付のカラム

書式に [yyyy/MM/dd] と入力すると、抽出値は、2022/01/01 の形式に変換されます。

例) 日時のカラム

書式に [yyyy/MM/dd HH:mm] と入力すると、抽出値は、2022/01/01 12:00 の形式に変換されます。

例) 時刻のカラム

書式に [HH:mm:ss] と入力すると、抽出値は、12:00:00 の形式に変換されます。

また、書式に変換できない文字が含まれている場合、抽出値は、空白に変換されます。

#### 「抽出N」タブの削除方法

## 1. 「抽出 N」タブを選択し、[抽出定義削除] ボタンをクリックする

「抽出 N」タブが複数の場合、タブを削除することができます。「抽出 N」タブが1つしかない場合は削除できません。



#### 抽出条件の設定


#### **1.** [抽出 N] タブを選択し、「条件] タブをクリックする

データの抽出要件を設定します。


【データ抽出定義設定一条件設定エリア】



No.	項目名	型	桁数			
1	追加	-	-	条件の設定行を、最終行に追加します。		
2	削除	-	-	口にチェックした条件行を削除します。		
3	条件内容表示	-	-	クリックすると、プレビュー画面が表示され、実際に実行される条件式が表示されます。		
4	評価順	数値	3	評価順を入力します。 ※1 行目は「1」固定で入力不可です。		
5	結合	-	-	結合を以下のリストより選択します。         • and         • or         ※1 行目は選択不可、2 行目以降は選択可能で必須です。		
6	テーブル別名	_	_	テーブル別名を抽出項目情報で選択されている抽出対象情報のテーブル別名より選択します。		
7	カラム別名	-	-	選択されたテーブル別名に対するカラム別名より選択します。		
8	条件式	-	_	条件式を以下のリストより選択します。 ・= ・≠ ・〉 ・〈 ・≧ ・含む ・含む ・含まない ・前方一致 ・後方一致 ・何れかに一致 ・何れにも一致しない ・IS ・IS NOT		
9	値	文字	100	値を入力します。 値の先頭に、「?」か「??」を入力すると、データ抽出の実行時にデータ抽出条件入力 画面が表示されて条件を指定することができます。また、「?」と「??」の違いは以下 の通りです。 ・?:入力欄を選択した際の初期入力状態が全角入力になります。 ・??:入力欄を選択した際の初期入力状態が半角入力になります。		
10	リスト化	-	-	データ抽出のデータ抽出条件入力画面で、値をリストから選択したい場合、チェックします。 値の先頭に「?」を入力した場合のみ、チェック可能です。		
11	リスト化条件			リスト化条件を以下のリストより選択します。  ・=  ・≠  ・〉  ・〈  ・≧  ・含む  ・含まない  ・前方一致  ・何れかに一致  ・何れたも一致しない  ※リスト化がチェック ON の場合に選択可能です。		
12	リスト化値	-	-	リスト化値を入力します。		
13	必須	_	-	※リスト化がチェック ON の場合に入力可能です。 チェックした行の条件が入力必須となります。		



#### 【データ抽出定義設定 - 条件設定エリア】



評価順の順で、式を結合していきます。番号が同じものに関しては、同じレベルとして評価 します。

上図のような条件を設定した場合、()かっこ付きで、式を評価します。

#### (サンプル)

1 行目の条件 and 2 行目の条件 or and 5 行目条件

(3 行目の条件 or 4 行目の条件)


# ポイント 値の設定について

1. 値に同じ問い合わせ文字を設定する場合

データ抽出時の条件入力画面で設定する条件名を、「?」付きで「条件」タブの値に入力します。 その際、同じ文字列を設定することができます。複数行に同じ文字列を設定した場合は、データ抽出時の条件入力画面には、行ごとではなくひとつの条件として指定されます。入力した条件値がすべての条件行に適用されます。

また、タブをまたがって同値を設定した場合も同様です。

#### <抽出 1 タブの条件>



上記のようにタブを跨って複数行に同じ値が入力された場合も、一つの条件として集約されます。異なる条件値を入力したい場合は、異なる条件名にしてください。




#### ただし、異なる型のカラム別名に利用することはできません。

2. 値に置換文字(システム値)を設定する場合

以下の置換文字を入力すると、データ抽出時にシステム値に自動で置換されます。

- [?login\_user\_id] データ抽出を実行したユーザーのユーザーID
- [?system\_datetime] データ抽出を実行したシステム日付



## 2. [抽出 N] タブを選択し [並替] タブをクリックする

データ抽出時の並び順を設定します。上から順に並び替えを行います。

#### 【データ抽出定義設定 - 並替設定エリア】



#### 【項目の説明】


No.	項目名	説明
1	追加	並替の設定行を、最終行に追加します。
2	削除	口にチェックした並替行を削除します。
3	テーブル別名	テーブル別名を抽出項目情報で選択されている抽出対象情報のテーブル別名より選択します。
4	カラム別名	カラム別名を選択されたテーブル別名に対するカラム別名より選択します。
5	昇順降順	抽出したデータの並び順を以下のリストより選択します。 <ul><li>・昇順</li><li>・降順</li></ul>

## 3. [抽出 N] タブを選択し [結合] タブをクリックする

複数のテーブルやビューからデータ抽出を行う場合、結合対象の選択と結合条件を選択します。

## 3-1. [結合追加] ボタンをクリックする

【データ抽出定義設定一結合設定エリア】



No.	項目名	説明
1	結合追加	クリックすると、結合設定エリアが表示されます。
2	条件内容表示	クリックすると、プレビュー画面に設定した結合の式が表示されます。ただし、条件内容の編集はできません。

## 3-2. 結合の条件を入力する

## 【データ抽出定義設定 - 結合設定エリア】



	F→C ○>D0-0-37				
No.	項目名	型	桁数	説明	
1	結合種別	-	-	結合種別を以下のリストより選択します。 ・全てに存在 ・結合元に存在 ・結合先に存在 ・ だろらかに存在	
2	結合元	-	_	結合元を抽出項目情報で選択されている抽出対象情報のテーブル別名より選択します。	
3	結合先	-	-	結合先を抽出項目情報で選択されている抽出対象情報のテーブル別名より選択します。	
4	追加	-	-	クリックすると、新たに結合条件行を最終行に追加します。	
5	削除	-	-	クリックすると、選択した結合条件行を削除します。	
6	評価順	数値	3	評価順を入力します。 ※1 行目は「1」固定で入力不可です。	
7	結合	-	_	結合を以下のリストより選択します。         • and         • or         ※1 行目は選択不可、2 行目以降は選択可能で必須です。	
8	結合元カラム別名	_	-	結合元のカラム別名を選択します。	
9	条件式	-	-	条件式を以下のリストより選択します。 ・= ・≠ ・> ・⟨ ・≧ ・含む ・含む ・含まない ・前方一致 ・俊方一致 ・何れかに一致 ・何れたも一致しない ・IS ・IS NOT	
10	条件区分	-	-	条件区分を以下のリストより選択します。 ・結合先項目 ・固定値 ※「条件式」が、[含む] ~ [IS NOT] の場合は [固定値] 固定のみです。	
11	結合先力ラム別名	-	-	結合先のカラム別名を選択します。 ※「条件区分」が、[結合先項目] の場合のみ選択可能で必須です。	
12	固定値	文字	100	固定値を入力します。	
				ı	

				※「条件区分」が、[固定値] の場合のみ入力可能で必須です。
13	自動結合	_	-	クリックすると、選択したテーブル別名を同じカラム別名で自動的に結合します。
14	結合削除	_	_	クリックすると、結合追加した現在の抽出対象結合情報と抽出対象結合条件情報を 削除します。




#### SQL ダイレクト設定

[条件]・[並替]・[結合] では実現できない複雑な抽出を行いたい場合などは、SQL を直接組み込むことができます。

## **1.** [抽出 N] タブを選択し [SQL] タブをクリックする

#### 【データ抽出定義定 - SQL 設定エリア】



#### 【項目の説明】

リストは以下の通りです。 ・COUNT(*) ・FROM ・WHERE ・AND	No.	項目名	説明
リストは以下の通りです。 ・COUNT(*) ・FROM ・WHERE ・AND	1	SQL文	SQL 文を入力します。
• GROUP BY • ORDER BY • ASC • DESC • SUM() • MAX() • MIN() • = • ♦ • >= • (= • IN • NOT IN • LIKE • NOT LIKE • IS NULL • IS NOT NULL	2	選択リスト	• COUNT(*) • FROM • WHERE • AND • OR • GROUP BY • ORDER BY • ASC • DESC • SUM() • MAX() • MIN() • = • ◇ • >= • (= • IN • NOT IN • LIKE • NOT LIKE • IS NULL

## ポイント 問い合わせ文字について

SQL ダイレクトの場合も、[条件]タブで条件を設定する場合と同様に、問い合わせ文字を利用することが可能です。

SQL 内に、「?」や「??」付きの問い合わせ文字を入力すると、データ抽出時の条件入力画面で条件値を入力できるようになります。「?」と「??」の違いは以下の通りです。

- •?:入力欄を選択した際の初期入力状態が全角入力になります。
- •??:入力欄を選択した際の初期入力状態が半角入力になります。

問い合わせ文字については、[抽出条件の設定]をご参照ください。

## テンプレート実行

データ抽出定義で設定された抽出条件を、テスト実行することができます。実行結果は、画面上に 表示されるので、出力設定が未設定でも、実行することが可能です。

## 1. [テンプレート実行] ボタンをクリックする

[テンプレート実行] ボタンをクリックすると、データ抽出が実行されます。結果出力までの手順については、[データ抽出編ーデータ抽出の実行] をご参照ください。



## 2. 検索結果を確認する

【データ抽出定義 - 検索結果画面】



#### 【項目の説明】

1	No.	項目名	説明
	1	「抽出定義」タブページ	「抽出 N」タブに設定された情報が表示されます。各タブの中にあるデータの件数も表示されます。
2	2	出力設定	クリックすると、データ抽出定義-出力設定画面に遷移します。

#### **3.** 出力設定画面より出力先の設定を行う

【データ抽出定義設定画面】の [出力設定] ボタンと同じ動作で動きます。入力内容の説明については、次章の [出力設定] をご参照ください。

#### 出力設定

抽出したデータを出力する方式や編集方法について設定します。

## 1. [出力設定] ボタンをクリックする



## 2. [出力方式] をリストより選択する

#### 【データ抽出定義-出力設定画面の出力方式選択エリア】




No.	項目名	説明
1	出力方式	出力方式を以下のリストより選択します。選択した出力方式により設定画面の内容が異なります。 ・新規ブック/ブックへ貼付 ・選択ブック/ブックを複写後貼付 ・テキスト(タブ区切り)出力 ・CSV(カンマ区切り)出力

## 3. 出力方式を [新規ブック/ブックへ貼付] に選択する場合

出力方式を[新規ブック/ブックへ貼付]に選択した場合は、データ抽出時に、新規の Excel ブックを開き、データを貼り付けます。

#### 【データ抽出定義一出力設定画面】




No.	項目名	型	桁数	説明
1	出力後の動作	_	_	出力後の動作を以下のリストより選択します。 <ul><li>表示のみ</li><li>印刷プレビュー</li></ul>
2	「抽出定義」タブページ	_	-	データ抽出定義設定画の「抽出 N」タブに設定された情報が表示されます。
3	列・開始行を元に戻す	-	-	クリックすると、列・開始行の入力内容がクリアされます。 「出力方向」が"縦"の場合、以下の通りとします。 ・「開始行」は 1 にする ・「列」は A から採番 「出力方向」が"横"の場合、以下の通りとします。 ・「行」は 1 から採番 ・「開始列」は A にする
4	出力設定	-	-	出力設定を以下のリストよりチェックします。 ・セル幅自動調整 ・テーブル別名を出力 ・カラム別名を出力
5	出力方向	_	-	出力方向を以下のリストより選択します。

・報 ・機   ※ (報)の場合、「列」・「開始行」・「同定列」・「司定行」が表示されます。   ※ (報)の場合、「行」・「開始列」・「司定行」が表示されます。   ※ (報)の場合、「行」・「開始列」・「司定列」・「司定行」が表示されます。   ※ (報)の場合、「行」・「開始列」・「司定列」・「司定行」が表示されます。   ※ 地力					WA
<ul> <li>※ 【総】の場合、「列」・「開始行」・「國定列」・「國定列」・「國定行」が表示されます。</li> <li>※ 【樹】の場合、「行」・「開始列」・「國定列」・「国定行」が表示されます。</li> <li>・</li></ul>					• 縦
※ [橋] の場合、「行」・「開始列」・「固定行」が表示されます。   出力方法を以下のリストより選択します。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
6       出力方法       -       出力方法を以下のリストより選択します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
- 挿入 - 2 合置接挿入 - 2 行置接挿入 - 2 一機 2 行置接挿入 - 2 一機 2 行置接挿入 - 2 一機 2 行置接挿入 - 1 一機 2 日後 2 日	_				
- 2 行置接挿入 - 12 一後2 行置接挿入 - 14 出条件出力 - 15 出出条件出力を以下のリストより選択します。 - してない - 17 ままする - 18 お出条件出力開始列 英字 3 抽出条件出力が「しるい」場合、入力不可です。 - 18 抽出係件出力開始列 英字 3 抽出条件出力が「しるい」場合、入力不可です。 - 19 抽出傾出力 - 10 抽出傾出力 - 10 抽出傾出力関始列を入力します。 - 11 抽出順出力 - 10 抽出傾出力関始列を入力します。 - 12 抽出傾出力開始列 英字 3 抽出傾出力開始列を入力します。 - 13 抽出傾出力開始列 英字 3 抽出傾出力開始列を入力します。 - 14 抽出自力 - 10 由出力を以下のリストより選択します。 - 15 出力日出力 - 10 出力日出力関始列を入力します。 - 16 出力日出力開始列 英字 3 出力日出力関始列を入力します。 - 17 日 - 10 - 10 - 10 日出力が「しない」場合、入力不可です。 - 17 日 - 10 - 10 日出力開始行を入力します。 - 18 列 英字 3 出力日出力開始行を入力します。 - 18 列 英字 3 別を入力します。 - 19 行 数値 7 関地の行を入力します。 - 10 日出力開始行を入力します。 - 10 日出力開始行を入力します。 - 11 日出力開始行を入力します。 - 12 日出力日出力開始行を入力します。 - 13 別を入力します。 - 14 日出力日出力開始行を入力します。 - 15 日出力日出力開始行を入力します。 - 16 日出力日出力開始行を入力します。 - 17 日本日出力に「日本列」「日本列」「固定行」が入力可能です。 - 18 列 英字 3 別を入力します。 - 19 行 数値 7 開始行を入力します。 - 10 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	6	出力方法	_	_	—····
- コピー後 2 行置換挿入 -					
・					
7     抽出条件出力     -     抽出条件出力を以下のリストより選択します。・しない・する       8     抽出条件出力開始列     英字     3     抽出条件出力開始列を入力します。※ 抽出条件出力開始列を入力します。※ 抽出条件出力開始行を入力します。 ※ 抽出条件出力所「しない」場合、入力不可です。       10     抽出条件出力開始分     数値     7     抽出条件出力開始列を入力します。 ※ 抽出条件出力開始列を入力します。 ・しない・する       11     抽出偏出力開始列     英字     3     抽出偏出力用始列を入力します。 ※ 抽出偏出力開始列を入力します。 ※ 抽出偏出力開始列を入力します。 ※ 抽出偏出力所にしない」場合、入力不可です。       13     抽出自出力開始列     英字     3     抽出自力が「しない」場合、入力不可です。       14     出力日出力     -     ・ 出力日出力を以下のリストより選択します。 ・しない・する       15     出力日出力開始列     英字     3     出力日出力がた入力します。 ※ 出力日出力が「しない」場合、入力不可です。       16     出力日出力開始列     英字     3     出力日出力がた入力します。 ※ 出力日出力が「しない」場合、入力不可です。       17     □     -     -     チェックの下の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェックしない場合は入力不可です。       18     列     英字     3     列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       20     開始行     数値     7     開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。 ※ 1行目のみ入力可能です。 ② 同定列     ※ 1行目のみ入力可能です。 ② 同定列     ※ 1行目のみ入力可能です。 ② 同定列       21     開始列     英字     3     国定列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。 ② 同定行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。 ② 同定行を入力します。 ※ 1行目のみ入り可能です。 ② 同定行       23     国定行     数値     7     国定行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。 ② 同定行       24     国定行     数値     7     国に対します。 ② 1年間に対します。 ② 1年間に対します。 ② 1年間に対します。 ② 1年間に対します。 ② 1年間に対します。 ② 1年間に対します。 ③ 1年間に対します					
・しない・する   抽出条件値のみ出力   ・					
・する	7	抽出条件出力	_	_	
8       抽出条件曲のみ出力       -       抽出条件出力開始列を入力します。 ※ 抽出条件出力が巨人ない)場合、入力不可です。         9       抽出条件出力開始列を入力します。 ※ 抽出条件出力が巨人ない)場合、入力不可です。         10       抽出条件出力開始行を入力します。 ※ 抽出條出力が巨人ない)場合、入力不可です。         11       抽出順出力       -       -       抽出順出力を以下のリストより選択します。 ・しない・する         12       抽出順出力開始列を入力します。 ※ 抽出順出力が「しない)場合、入力不可です。         13       抽出順出力開始行を入力します。 ※ 抽出順出力が「しない)場合、入力不可です。         14       出力日出力 ・しない ・する       -       -       出力日出力を以下のリストより選択します。 ・しない ・する。 ・しない ・する。 ・しない ・する         15       出力日出力開始列       英字       3       出力日出力開始列を入力します。 ※ 出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力計が「しない)場合、入力不可です。         16       出力日出力開始行       数値       7       サカ日出力開始行を入力します。 ※ 行のロにチェックしない場合は入力不可です。         17       0       -       -       -       チェックしない場合は入力不可です。         18       列       英字       3       列を入力します。 ※ 行のロにチェックしない場合は入力不可です。         20       開始行       数値       7       開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         21       開始列       英字       3       開始列を入力します。 ※ 行回のみ入力可能です。         23       固定列を入力します。 ※ 行回のよう力します。 ※ 行口にチェックしない場合は入力不可です。         23       固定列       英子       3       同定行を入力します。 ※ 行口にチェックしない場合は入力不可です。         23 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
9         抽出条件出力開始列         英字         3         抽出条件出力開始列を入力します。           10         抽出条件出力所にないり場合、入力不可です。           11         抽出順出力         -         抽出解出力開始行を入力します。           12         抽出順出力開始列         英字         3         抽出順出力開始列を入力します。           13         抽出順出力開始行         数値         7         抽出順出力開始列を入力します。           14         出力日出力         -         -         出加順出力開始行を入力します。           15         出力日出力         -         -         出力日出力を以下のリストより選択します。           16         出力日出力開始列         英字         3         出力日出力開始列を入力します。           17         口         -         ・ したい・する。           17         出力日出力開始行         数値         7         出力日出力開始行を入力します。           17         ロ         -         ・ サンタON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。           18         列         英字         3         列を入力します。           ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。           19         行         数値         7         阿路行を入力します。           ※ 1行目のみ入力可能です。         ※ 1行目のみ入力可能です。           21         開始列         英字         3         開始列を入力します。           ※ 1行目のみ入力可能です。         ※ 1行目のにチェックしない場合は入力不可です。					
※ 抽出条件出力財 [しない] 場合、入力不可です。	8	抽出条件値のみ出力	-	-	抽出条件出力が「する」場合のみ入力可能です。
10   抽出条件出力開始行   数値   7   抽出条件出力開始行を入力します。   ※ 抽出条件出力が [しない] 場合、入力不可です。   抽出順出力   一	9	抽出条件出力開始列	英字	3	抽出条件出力開始列を入力します。
11       抽出順出力       ※ 抽出係出力が [しない] 場合、入力不可です。         12       抽出順出力開始列       英字       3 抽出順出力開始列を入力します。 ※ 抽出順出力が [しない] 場合、入力不可です。         13       抽出順出力開始行       数値       7 抽出順出力開始行を入力します。 ※ 抽出順出力が [しない] 場合、入力不可です。         14       出力日出力       -       出力日出力を以下のリストより選択します。 ・しない・する。         15       出力日出力開始列       英字       3 出力日出力開始列を入力します。 ※ 出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力開始行を入力します。 ※ ボロロにチェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。         17       ロ       -       -       チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。         18       列       英字       3 列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         19       行       数値       7 開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         20       開始列       英字       3 開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         21       開始列       英字       3 開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         22       固定列       英字       3 固定列を入力します。 ※ 1行の口にチェックしない場合は入力不可です。         23       固定行       数値       7 固定行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。					※ 抽出条件出力が [しない] 場合、入力不可です。
11     抽出順出力     -     抽出順出力を以下のリストより選択します。 ・しない・する も出順出力開始列を入力します。 ※ 抽出順出力間分を入力します。 ※ 抽出順出力間分を入力します。 ※ 抽出順出力間分を入力します。 ※ 抽出順出力が「しない」場合、入力不可です。       13     抽出順出力開始行     数値     7     抽出順出力間分を入力します。 ※ 抽出順出力が「しない」場合、入力不可です。       14     出力日出力     -     -     出力日出力を以下のリストより選択します。 ・しない・する。 ※ 出力日出力が「しない」場合、入力不可です。       15     出力日出力開始列     英字     3     出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力が「しない」場合、入力不可です。       17     ロ     -     -     チェック ON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。       18     列     英字     3     別を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       19     行     数値     7     開始行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       20     開始行     数値     7     開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。     ※ 1行目のみ入力可能です。     ※ 1行目のみ入力可能です。     ※ 1行目のみ入力可能です。       22     固定列     英字     3     関始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。     ※ 1行目のみ入力可能です。     ※ 1行目のより入力の能です。     ※ 1行目のよりにチェックしない場合は入力不可です。       23     固定行     数値     7     固定行を入力します。 ※ 1行の口にチェックしない場合は入力不可です。	10	抽出条件出力開始行	数値	7	抽出条件出力開始行を入力します。
12       抽出順出力開始列       英字       3       抽出順出力開始列を入力します。 ※ 抽出順出力が「しない」場合、入力不可です。         13       抽出順出力開始行       数値       7       抽出順出力開始行を入力します。 ※ 抽出順出力が「しない」場合、入力不可です。         14       出力日出力       -       -       出力日出力を以下のリストより選択します。 ・しない・する。         15       出力日出力開始列       英字       3       出力日出力開始列を入力します。 ※ 出力日出力が「しない」場合、入力不可です。         16       出力日出力開始行       数値       7       出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力が「しない」場合、入力不可です。         17       ロ       -       チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。         18       列       英字       3       列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         19       行       数値       7       開始行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         20       開始行       数値       7       開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         21       開始列       英字       3       間定列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         22       固定列       英字       3       固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         23       固定行       数値       7       固定行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。					※ 抽出条件出力が [しない] 場合、入力不可です。
12       抽出順出力開始列       英字       3       抽出順出力開始列を入力します。 ※ 抽出順出力が「しない」場合、入力不可です。         13       抽出順出力開始行       数値       7       抽出順出力開始行を入力します。 ※ 抽出順出力が「しない」場合、入力不可です。         14       出力日出力       -       -       出力目出力を以下のリストより選択します。 ・しない ・する         15       出力日出力開始列       英字       3       出力日出力開始列を入力します。 ※ 出力日出力が「しない」場合、入力不可です。         16       出力日出力開始行       数値       7       出力日出力が「しない」場合、入力不可です。         17       ロ       -       -       チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。         18       列       英字       3       列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         19       行       数値       7       開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         20       開始行       数値       7       開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         21       開始列       英字       3       開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         22       固定列       英字       3       固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         23       固定行       数値       7       固定行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。	11	抽出順出力	-	_	抽出順出力を以下のリストより選択します。
12   抽出順出力開始列   英字   3   抽出順出力開始列を入力します。   ※ 抽出順出力開始行を入力します。   ※ 抽出順出力開始行を入力します。   ※ 抽出順出力開始行を入力します。   ※ 抽出順出力開始行を入力します。   ※ 抽出順出力財産が「しない」場合、入力不可です。   14   出力日出力   -					・しない
※ 抽出順出力が [しない] 場合、入力不可です。					・する
13     抽出順出力開始行     数値     7     抽出順出力開始行を入力します。 ※ 抽出順出力が [しない] 場合、入力不可です。       14     出力日出力     -     出力日出力を以下のリストより選択します。 ・しない ・する       15     出力日出力開始列     英字     3     出力日出力開始列を入力します。 ※ 出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力所分です。       16     出力日出力開始行     数値     7     出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力が [しない] 場合、入力不可です。       17     ロ     -     -     チェック ON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。       18     列     英字     3     列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       19     行     数値     7     開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       20     開始列     英字     3     開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       21     開始列     英字     3     固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       22     固定列     英字     3     固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       23     固定行     数値     7     固定行を入力します。	12	抽出順出力開始列	英字	3	抽出順出力開始列を入力します。
※ 抽出順出力が [しない] 場合、入力不可です。					※ 抽出順出力が [しない] 場合、入力不可です。
14       出力日出力       -       出力日出力を以下のリストより選択します。 ・しない・する         15       出力日出力開始列       英字       3       出力日出力開始列を入力します。 ※ 出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力が「しない」場合、入力不可です。         17       □       -       -       チェック ON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。         18       列       英字       3       列を入力します。 ※ 行のロにチェックしない場合は入力不可です。         19       行       数値       7       行を入力します。 ※ 行のロにチェックしない場合は入力不可です。         20       開始行       数値       7       開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         21       開始列       英字       3       開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         22       固定列       英字       3       固定列を入力します。 ※ 行のロにチェックしない場合は入力不可です。         23       固定行       数値       7       固定行を入力します。         23       固定行       数値       7       固定行を入力します。	13	抽出順出力開始行	数値	7	抽出順出力開始行を入力します。
・しない・する           15         出力日出力開始列         英字         3         出力日出力開始列を入力します。 ※ 出力日出力が [しない] 場合、入力不可です。           16         出力日出力開始行         数値         7         出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力が [しない] 場合、入力不可です。           17         □         -         チェック ON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。           18         列         英字         3         列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。           19         行         数値         7         行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。           20         開始列         英字         3         開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。           21         開始列         英字         3         周定列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。           22         固定列         英字         3         固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。           23         固定行         数値         7         固定行を入力します。					※ 抽出順出力が [しない] 場合、入力不可です。
・する	14	出力日出力	-	_	出力日出力を以下のリストより選択します。
15     出力日出力開始列     英字     3     出力日出力開始列を入力します。 ※ 出力日出力が [しない] 場合、入力不可です。       16     出力日出力開始行     数値     7     出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力が [しない] 場合、入力不可です。       17     ロ     -     チェック ON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。       18     列     英字     3     列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       19     行     数値     7     開始行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       20     開始列     英字     3     開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       21     開始列     英字     3     周定列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       22     固定列     英字     3     固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       23     固定行     数値     7     固定行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。					・しない
16       出力日出力開始行       数値       7       出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力が「しない」場合、入力不可です。         17       口       -       チェック ON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。         18       列       英字       3       列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         19       行       数値       7       行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         20       開始行       数値       7       開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         21       開始列       英字       3       開定列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         22       固定列       英字       3       固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         23       固定行       数値       7       固定行を入力します。					<ul><li>する</li></ul>
16     出力日出力開始行     数値     7     出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力が [しない] 場合、入力不可です。       17     ロ     - チェック ON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。       18     列     英字     3     列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       19     行     数値     7     行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       20     開始行     数値     7     開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       21     開始列     英字     3     開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       22     固定列     英字     3     固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       23     固定行     数値     7     固定行を入力します。	15	出力日出力開始列	英字	3	出力日出力開始列を入力します。
※ 出力日出力が [しない] 場合、入力不可です。   17					※ 出力日出力が [しない] 場合、入力不可です。
17       口       -       チェック ON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。	16	出力日出力開始行	数値	7	出力日出力開始行を入力します。
18       列       英字       3       列を入力します。 <ul> <li>※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。</li> </ul> 19       行       数値       7       行を入力します。 <ul> <li>※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。</li> </ul> 20       開始行       数値       7       開始行を入力します。 <ul> <li>※ 1行目のみ入力可能です。</li> </ul> 21       開始列       英字       3       開始列を入力します。 <ul> <li>※ 1行目のみ入力可能です。</li> </ul> 22       固定列       英字       3       固定列を入力します。 <ul> <li>※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。</li> </ul> 23       固定行       数値       7       固定行を入力します。					※ 出力日出力が [しない] 場合、入力不可です。
18       列       英字       3       列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         19       行       数値       7       行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         20       開始行       数値       7       開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         21       開始列       英字       3       開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         22       固定列       英字       3       固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         23       固定行       数値       7       固定行を入力します。	17		-	-	チェック ON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。
19       行       数値       7       行を入力します。 <ul> <li>※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。</li> </ul> 20       開始行       数値       7       開始行を入力します。 <ul> <li>※ 1行目のみ入力可能です。</li> </ul> 21       開始列       英字       3       開始列を入力します。 <ul> <li>※ 1行目のみ入力可能です。</li> </ul> 22       固定列       英字       3       固定列を入力します。 <ul> <li>※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。</li> </ul> 23       固定行       数値       7       固定行を入力します。					チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。
19     行     数値     7     行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       20     開始行     数値     7     開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       21     開始列     英字     3     開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       22     固定列     英字     3     固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       23     固定行     数値     7     固定行を入力します。	18	列	英字	3	列を入力します。
20 開始行       数値       7 開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         21 開始列       英字       3 開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         22 固定列       英字       3 固定列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         23 固定行       数値       7 固定行を入力します。					※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。
20 開始行     数値     7 開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       21 開始列     英字     3 開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       22 固定列     英字     3 固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       23 固定行     数値     7 固定行を入力します。	19	行	数值	7	行を入力します。
21 開始列       英字       3 開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。         22 固定列       英字       3 固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         23 固定行       数値       7 固定行を入力します。					※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。
21 開始列     英字     3 開始列を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。       22 固定列     英字     3 固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       23 固定行     数値     7 固定行を入力します。	20	開始行	数值	7	開始行を入力します。
22 固定列       英字       3 固定列を入力します。         23 固定行       数値       7 固定行を入力します。					※ 1行目のみ入力可能です。
22 固定列     英字     3 固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。       23 固定行     数値     7 固定行を入力します。	21	開始列	英字	3	開始列を入力します。
※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。         23 固定行       数値       7 固定行を入力します。					※ 1行目のみ入力可能です。
23 固定行 数値 7 固定行を入力します。	22	固定列	英字	3	固定列を入力します。
					※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。
※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。	23	固定行	数值	7	固定行を入力します。
					※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。

#### 4. 出力方式を [選択ブック/ブックを複写後貼付] に選択する場合

出力方式を [選択ブック/ブックを複写後貼付] に選択した場合は、データ抽出時に、指定した Excel テンプレートをコピー後、コピーされた Excel にデータを貼り付けます。データ抽出後に決まったテンプレートに貼り付けたい場合にご利用ください。

#### 【データ抽出定義一出力設定画面】




No.	項目名	型	桁数	説明
1	参照	-	-	クリックすると、ファイル選択ダイアログが開いて、参照する Excel ファイルを選択します。
2	ダウンロードボタン	_	_	データ抽出定義テンプレートが登録されている場合、ファイルをダウンロー ドすることができます。
3	出力後の動作	-	-	出力後の動作を以下のリストより選択します。 <ul><li>表示のみ</li><li>印刷プレビュー</li></ul>
4	VBA 起動区分	_	-	チェックすると、[関数指定]ボタンがクリックできます。
5	関数指定	_	-	クリックすると、[データ抽出定義 - 関数指定画面] が表示されます。
6	初期シート選択	_	_	クリックすると、「シート指定ダイアログ」が表示されて、シートを選択します。実行後、選択したシートが初期選択されます。

7	「抽出定義」タブページ	-	-	データ抽出定義設定画の「抽出 N」タブに設定された情報が表示されます。
8	シート選択	-	-	クリックすると、「シート指定ダイアログ」が表示されて、シートを選択しま す。実行時、選択シートに値を貼り付けます。
9	列・開始行を元に戻す	-	-	クリックすると、以下のことが行えます。 「出力方向」が"縦"の場合、以下の通りとします。 ・「行」は 1 から採番 ・「開始列」は A にする 「出力方向」が"横"の場合、以下の通りとします。 ・「開始行」は 1 にする ・「列」は A から採番
10	出力設定	-	_	出力設定を以下のリストより選択します。 ・セル幅自動調整 ・テーブル別名を出力 ・カラム別名を出力
11	出力方向	-	-	出力方向を以下のリストより選択します。 ・縦 ・横 ※ 【縦】の場合、「列」・「開始行」・「固定列」・「固定行」が表示されます。 ※ 【横】の場合、「行」・「開始列」・「固定列」・「固定行」が表示されます。
12	出力方法	-	-	出力方法を以下のリストより選択します。 ・挿入 ・2 行置換挿入 ・コピー後 2 行置換挿入 ・置換
13	抽出条件出力	-	_	抽出条件出力を以下のリストより選択します。 ・しない ・する
14	抽出条件値のみ出力	_	_	抽出条件出力が [する] 場合のみ入力可能です。
15	抽出条件出力開始列	英字	3	抽出条件出力開始列を入力します。 ※ 抽出条件出力が [しない] 場合、入力不可です。
16	抽出条件出力開始行	数値	7	抽出条件出力開始行を入力します。 ※ 抽出条件出力が [しない] 場合、入力不可です。
17	抽出順出力	-	_	抽出順出力を以下のリストより選択します。 ・しない ・する
18	抽出順出力開始列	英字	3	抽出順出力開始列を入力します。 ※ 抽出順出力が[しない]場合、入力不可です。
19	抽出順出力開始行	数値	7	抽出順出力開始行を入力します。 ※ 抽出順出力が[しない]場合、入力不可です。
20	出力日出力	-	-	出力日出力を以下のリストより選択します。 ・しない ・する
21	出力日出力開始列	英字	3	出力日出力開始列を入力します。 ※ 出力日出力が[しない]場合、入力不可です。
22	出力日出力開始行	数値	7	出力日出力開始行を入力します。 ※ 出力日出力が[しない]場合、入力不可です。
23		-	-	チェック ON の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力可能です。 チェック OFF の場合、「列」・「行」・「固定列」・「固定行」が入力不可です。
24	列	英字	3	列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。
25	行	数値	7	行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。
26	開始行	数値	7	開始行を入力します。 ※ 1行目のみ入力可能です。
27	開始列	英字	3	開始列を入力します。

				※ 1行目のみ入力可能です。
28	固定列	英字	3	固定列を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。
29	固定行	数値	7	固定行を入力します。 ※ 行の口にチェックしない場合は入力不可です。


#### **4-1.** [参照] ボタンを押下しファイル選択をする

データ抽出時に、貼り付ける Excel のテンプレートを選択します。




#### 4-2. VBA 起動区分をチェックし [関数指定] ボタンをクリックする

指定した Excel テンプレートに VBA 関数が埋め込まれている場合、その関数をデータ抽出後に自動で起動する場合は、チェックをして【データ抽出定義ー関数指定画面】にて関数及び引数を指定してください。



【データ抽出定義 - 関数指定画面】




#### 【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	関数名	文字	255	関数名を入力します。
2	引数	文字	255	引数を入力します。 ※ 最大5つまで入力できます。


## 5. 出力方式を [テキスト(タブ区切り) 出力] に選択する場合

#### 【データ抽出定義-出力設定画面】



No.	項目名	説明
1	参照	クリックすると、ファイル選択ダイアログが開いて、出力するファイルパスを選択します。選択するファイルパスは、実行環境が参照できる場所としてください。
2	テキストファイルの先 頭に日時付与	チェックすると、テキストファイルの先頭に日時付与とします。
3	「抽出定義」タブページ	データ抽出定義設定画の「抽出N」タブに設定された情報が表示されます。

## 6. 出力方式を [CSV (カンマ区切り) 出力] に選択する場合




項目の説明は「テキスト(タブ区切り)出力」をご参照ください。

## データ抽出定義の複写

#### 1. データ抽出定義を選択し、[複写] ボタンをクリックする





## 2. 内容の変更を行い、[設定] ボタンをクリックする



入力内容の説明については、[データ抽出定義の作成]をご参照ください。

## 3. [はい] ボタンをクリックする






## データ抽出定義の変更

## 1. データ抽出定義を選択し、[変更] ボタンをクリックする

選択行をダブルクリックした場合も同様です。



## 2. 内容の変更を行い、[設定] ボタンをクリックする



入力内容の説明については、[データ抽出定義の作成]をご参照ください。

## **3.** [はい] ボタンをクリックする





## データ抽出定義の削除

#### 1. データ抽出定義を選択し、[削除] ボタンをクリックする



## **2.** [はい] ボタンをクリックする







## データ抽出定義のエクスポート

#### 1. データ抽出定義を選択し、[エクスポート] ボタンをクリックする


作成されたデータ抽出定義をテスト機から本番機に移行する場合などは、エクスポート・インポートの機能を利用してより簡単に定義の移行をすることができます。




#### **2.** [はい] をクリックする



## 3. 任意の場所に名前を付けて [保存] をクリックする







## データ抽出定義インポート

#### 1. [インポート] ボタンをクリックする

エクスポートしたデータ抽出定義をインポートして取り込みます。




## 2. [選択] ボタンをクリックする




#### 3. インポートするファイルを選択する


インポートするファイルを選択し、[開く]をクリックします。




## 4. インポートするデータ抽出定義を選択し、[インポート] ボタンをクリックする



### **5.** [はい] をクリックする







## 補足説明1. Excel 出力時の固定行・固定列について

データ抽出定義の出力設定で、「固定列」「固定行」が設定されている場合、抽出項目(カラム)の データの1行目を「固定列」「固定行」のセルに出力します。2行目からのデータについては出力し ません。



## 補足説明2. Excel 出力時の出力方法について

データ抽出定義の出力設定で、Excel への出力を行う場合、出力方法を選択します。 出力方法によって、Excel へのデータ出力が異なりますので、4 つの出力方法についてそれぞれ説明します。

## 1. 出力方向を「縦」に設定している場合

#### 1-1. [出力方法] が [挿入] の場合

- ・抽出項目の[開始列][開始行]の行から行を挿入します。 (挿入行数)データの行数
- すでに追加された行にデータを貼り付けます。

#### 例) 抽出項目の開始列・開始行を以下のように設定した場合

		テーブル別名	カラム別名	列	開始行	固定列	固定行
1	Ø	マスターテーブル	項目名	А	1		
2	Ø	マスターテーブル	金額	В			

#### サンプルデータ

Н	U	
マスターテーブル	マスターテーブル	
項目名	金額	
品名1	1000	
品名2	2000	
品名3	3000	

#### 出力前

als	A	В	С	D	Е	F
1	データ出力開始行	項目名	金額			
2	2行目					
3	3行目					
4		合計	0	数式: 8	Sum(C2, C3	)
5						

#### 出力後

						г
AIR	A	D	V	l n	L L	
1	マスターテーブル	マスターテーブル				
2	項目名	金額				
3	品名1	1000				
4	品名2	2000				
5	品名3	3000				
6	データ出力開始行	項目名	金額			
7	2行目					
8	3行目					
9		合計	0	数式:	Sum(C2, C3	)
10						

## 1-2. [出力方法] が [2行置換挿入] の場合

- ・範囲指定数式(SUM 等)に利用します。 ⇒データの1行目と最終行と範囲指定の開始位置と終了位置は合わせます。
- ・Excel ファイルに開始位置からの1行目にデータを出力した後に、2行目から残りデータ行を挿入する。

(挿入行数) データの行数 - 2

#### 例) 抽出項目の開始列・開始行を以下のように設定した場合

		テーブル別名	カラム別名	列	開始行	固定列	固定行
1	Ø	マスターテーブル	項目名	В	2		
2	Ø	マスターテーブル	金額	С			

#### サンプルデータ


Н	U	
マスターテーブル	マスターテーブル	
項目名	金額	
品名1	1000	
品名2	2000	
品名3	3000	

## 出力前

AS	A	В	С	D	E	F
1	データ出力開始行	項目名	金額	_		
2	2行目					
3	3行目					
4		合計	0	数式:	Sum(C2, C3	)
5						

※上記の場合、データ分を出力します。(タイトル行(表名、項目名)を出力しません。)

#### 出力後



## 1-3. [出力方法] が [コピー後2行置換挿入] の場合


Excel ファイルに開始位置からの 1 行目をコピーして、挿入した行にデータを出力します。(挿入行数) データの行数 - 2

#### 出力前

Als	A	В	С	D	E	F
1	データ出力開始行	項目名	金額	_	_	
2	2行目					
3	3行目					
4		合計	0	数式: 8	Sum(C2, C3	)
5						

※上記の場合、データ分を出力します。(タイトル行(表名、項目名)を出力しません。)

#### 出力後



#### 1-4. [出力方法] が [置換] の場合

データをセルに直接貼り付けます。

## 出力前

Als	А	В	С	D	Е	F
1	データ出力開始行	項目名	金額			
2	2行目					
3	3行目					
4		合計	0	数式: 8	Sum(C2, C3	)
5						

## 出力後

As	А	В	С	D	Е	F
1	データ出力開始行	項日名	全額		_	
2	2行目	マスターテーブル	マスター5	テーブル		
3	3行目	項目名	金額			
4		品名1	1000			
5		品名2	2000			
6		品名3	3000			
7						
8						

# 2. 出力方向が「横」に設定している場合

出力方向が「縦」の考え方と同じです。「縦」の行を列に、列を行に置き換えたものと同様です。

書 名:業務デザイナー 機能説明書(データ抽出定義編)

発行元:株式会社ユニオンシンク 発行日:2023年9月19日

©2023 Unionthink Co., Ltd.