# 業務デザイナー機能説明書 マスターデータ連携定義編

# 目次

3	マスターデータ連携定義
	マスターデータ連携定義
4	
6	マスターデータ連携定義の作成
11	マスターデータ連携定義の複写
13	マスターデータ連携定義の変更
15	マスターデータ連携定義の削除
·16	マスターデータ連携定義のエクスポー
18	マスターデータ連携定義のインポート


# マスターデータ連携

# 定義

帳票項目の入力内容をマスターデータとして追加するための連携定義を 登録する機能です。

## マスターデータ連携定義

マスターデータ連携定義を使用すると、帳票の入力内容からマスターにデータを登録することが可能になります。帳票に入力された値をそのまま登録するだけでなく、必要な部分のみ切り取っての登録や申請フローの承認日を登録するなどができます。



# マスターデータ連携定義の検索

**1.** [申請フロー運用] メニュータブの [マスターデータ連携定義] ボタンをクリック する

#### 【マスターデータ連携定義一覧画面の検索条件エリア】



#### 【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	データ連携 ID	文字	60	データ連携 ID を部分一致で検索します。
2	データ連携名	文字	40	データ連携名を部分一致で検索します。
3	マスターID	文字	50	マスターIDを部分一致で検索します。
4	マスター名	文字	40	マスター名を部分一致で検索します。
5	連携元帳票 ID	文字	15	設定している連携元帳票 ID を部分一致で検索します。
6	連携元帳票名	文字	60	設定している連携元帳票名を部分一致で検索します。

## 2. 入力後、[検索] ボタンをクリックする

【マスターデータ連携定義一覧画面】




#### 【項目の説明】


No.	項目名	
1	作成	クリックすると、マスターデータ連携定義画面が表示され、新たにマスターデータ連携定義を作成します。
2	複写	クリックすると、マスターデータ連携定義画面が表示され、選択したマスターデータ連携定義を複写します。
3	変更	クリックすると、マスターデータ連携定義画面が表示され、選択したマスターデータ連携定義の内容 を変更します。選択した行をダブルクリックした場合も同様です。
4	削除	クリックすると、選択したマスターデータ連携定義を削除します。
5	エクスポート	クリックすると、選択したマスターデータ連携定義をファイルにエクスポートします。
6	インポート	クリックすると、マスターデータ連携定義インポート画面が表示されます。

# マスターデータ連携定義の作成

# 1. [作成] ボタンをクリックする



## **2.** 設定内容を入力し、[連携情報取得] ボタンをクリックする 【マスターデータ連携定義画面】



#### 【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	データ連携 ID	文字	60	作成するマスターデータ連携定義のデータ連携 ID を入力します。
2	データ連携名	文字	40	作成するマスターデータ連携定義のデータ連携名を入力します。
3	連携先マスター	-	-	連携先のマスター定義を選択します。
4	連携元帳票	_	-	[検索] ボタンをクリックし、連携元の帳票を選択します。

## \*\*イント 削除用システム連携名について

[削除用システム連携名を作成する]の口をチェックすると、「(削除用)データ連携名」というデータ削除用のマスターデータ連携定義が自動で作成されます。

作成されたマスターデータ連携定義はフローテンプレートの起動設定で選択することができます。詳細については[フローテンプレート画面項目編-起動設定]をご参照ください。


#### 【フローテンプレート作成-起動設定画面】



「(削除用) データ連携名」でマスターデータ連携を実行した場合、キー項目でマスターを検索し、一致するデータがあった場合に削除します(キー項目以外のデータは無視されます)。 このとき、一致するデータが存在せず、削除ができなかった場合でもエラーになりません(マスターデータ連携が成功した扱いとなります)。

#### **3.** 連携情報を入力する

#### 【連携情報 N タブ】



#### 【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	+	-	-	連携情報タブを追加します。
2	項目復元	-	-	削除した項目を復元します。
3	項目削除	-	-	クリックすると、選択した行の項目を削除します。
4	マスター項目名	-	-	連携先のマスター定義の項目名が表示されます。
5	型	-	-	連携先のマスター定義の項目の型が表示されます。「文字」、「数値」、「日付」、

				「日時」、「時刻」のいずれかが表示されます。
6	連携区分	-	-	連携先マスターに連携する内容を以下から選択します。 ・帳票項目 ・固定値 ・申請フローID ・帳票 ID ・管理帳票 ID ・履歴番号 ・承認者 ID ・承認者名 ・承認日
7	固定値	文字	255	[連携区分] が「固定値」の場合は入力します。
8	帳票項目	-	-	[連携区分] が「帳票項目」の場合は、連携元帳票の項目を選択します。
9	選択	-	-	[連携区分] が「帳票項目」の場合は、クリックすると帳票項目選択画面に 遷移します。
10	型	-	_	選択された帳票元項目の型が表示されます。「文字」、「数値」、「日付」、「日時」、「時刻」のいずれかが表示されます。
11	承認位置	-	_	[連携区分]が「承認者ID」、「承認者名」、「承認日」のいずれかの場合は選択します。 選択した承認位置の承認情報が連携されます。
12	切取	-	-	[連携区分] が「固定値」以外の場合は、連携する値をそのまま連携するか、 切り取って連携するかを選択します。 ・なし ・あり
13	切取開始	数値	5	[切取] が「あり」の場合は、切り取りを開始する桁数を入力します。 入力可能な値の範囲は-9999~9999(Oは除く)で、マイナスを指定した 場合は、末尾からマイナスした位置を開始とします。
14	切取文字数	数値	4	[切取] が「あり」の場合は、切り取る文字数を入力します。
15	同一帳票項目名設定	-	-	クリックすると、マスター項目名と同一の帳票元項目名が [帳票項目] に表示され、連携区分を帳票項目に設定します。
16	設定削除	-	_	クリックすると、選択しているタブを削除します。 ※【連携設定 1 タブ】を選択している場合は、設定内容のみ削除されます。

※以下の項目はすべてのタブに反映されます。

- 項目復元
- 項目削除


# ●ポイント 連携先マスターまたは連携元帳票を変更する場合

1度決定した連携先マスターまたは連携元帳票を変更する場合、[連携情報クリア] ボタンをクリックしてください。その際、すでに設定されている連携設定はすべてクリアされます。


【マスターデータ連携定義画面】


🐡 マスターデータ連	携定義	_ □ ×
データ連携ID *	TODOHUKEN	
データ連携名 *	都道府県マスター連携	
連携先マスター *	都道府県マスタ(TODOUFUKEN) -	
連携元帳票 *	模索 HK1027001 作麗報告書	連携情報クリア

### **4.** [設定] ボタンをクリックする




## **5.** [はい] ボタンをクリックする






## マスターデータ連携定義の複写

# 1. マスターデータ連携定義を選択し、[複写] ボタンをクリックする





## **2.** 内容の変更を行い、[設定] ボタンをクリックする



入力内容説明については、[マスターデータ連携定義の作成]をご参照ください。


## 3. [はい] ボタンをクリックする






## マスターデータ連携定義の変更

# 1. マスターデータ連携定義を選択し、[変更] ボタンをクリックする





## **2.** 内容の変更を行い、[はい] ボタンをクリックする



入力内容説明については[マスターデータ連携定義の作成]をご参照ください。

# **3.** [はい] ボタンをクリックする






# ・ポイント 運用中のフローへの影響について


フロー連携定義を変更すると、運用中のフローで使用しているフロー連携定義の設定内容も変更されます。ご注意ください。


# マスターデータ連携定義の削除

1. マスターデータ連携定義を選択し、[削除] ボタンをクリックする



## **2.** [はい] をクリックする






## マスターデータ連携定義のエクスポート

作成されたマスターデータ連携定義をテスト機から本番機へ移行する場合は、エクスポート・インポートの機能を利用してより簡単に定義の移行をすることができます。

## 1. マスターデータ連携定義を選択し、[エクスポート] ボタンをクリックする





## **2.** [はい] をクリックする



## 3. 任意の場所に名前を付けて保存する

ファイルの種類は、[マスターデータ連携情報(\*.bdml)] として保存されます。






# マスターデータ連携定義のインポート

エクスポートしたマスターデータ連携定義を取り込みます。

## 1. [インポート] ボタンをクリックする




## 2. [選択] ボタンをクリックする



## **3.** インポートするファイルを選択する


インポートするファイルを選択し、[開く]をクリックします。




**4.** インポートするマスターデータ連携定義を選択し、[インポート] ボタンをクリック する



# **5.** [はい] ボタンをクリックする





書 名:業務デザイナー 機能説明書(マスターデータ連携定義編)

発行元:株式会社ユニオンシンク 発行日:2021年12月20日

©2021 UnionThink CO.,LTD.