

Tip RadioButton – Tip radio dugme

Predstavlja kontrolu RadioButton kojoj korisnik može da označi ili ukloni oznaku. Koristite svojstvo Checked i događaj OnCheck da biste odgovorili na korisničke izbore. Možete koristiti dizajner forme da dodate radio dugme u formu tako što ćete ga prevući iz alata. Takođe je moguće koristiti metod Form.AddRadioButton da biste kreirali novo radio dugme i dodali ga u formu tokom izvršavanja. Radio dugmad rade zajedno kao grupa, gde svaka grupa može da sadrži samo jedno označeno radio dugme. Podrazumevano, sva radio dugmad koja dodate u formu biće grupisana zajedno, ali možete grupisati bilo koji broj radio dugmadi tako što ćete njihovo svojstvo GroupName postaviti na isto ime grupe. Takođe možete koristiti dizajner forme da grupišete radio dugmad tako što ćete ih izabrati, kliknuti desnim tasterom miša na jedno od izabranih radio dugmadi i kliknuti na komandu Group iz kontekstnog menija. Imajte na umu da kontrola RadioButton nasleđuje sva svojstva, metode i događaje tipa Control.

Pored toga, kontrola RadioButton ima neke nove članove koji su navedeni u nastavku:

RadioButton.Checked As Boolean

Dobija ili postavlja stanje radio dugmeta. Može imati jednu od moguće tri vrednosti:

- True: radio dugme je označeno.
- False: radio dugme nije označeno.
- Prazan string "": radio dugme nije ni označeno ni neoznačeno (neodređeno stanje).

Imajte na umu da samo jedno radio dugme u istoj grupi može biti označeno, tako da, kada je radio dugme označeno (bilo od strane korisnika, ili postavljanjem ovog svojstva na True iz koda), radio dugme koje je prethodno označeno će automatski biti označeno.


Primeri: Možete videti ovo svojstvo u akciji u projektu "Radio Button sample" u folderu samples. Koristi se u globalnom delu forme za proveru podrazumevanih opcija „No fruit“ – *Bez voća* i „No color“ – *Bez boje* na početku programa:

```
RdoNoFruit.Checked = True  
RdoNoColor.Checked = True
```

Takođe se koristi u funkciji SelectItem za promenu stila fonta označenog radio dugmeta u podebljano i podvučeno, i resetovanje neoznačenog radio dugmeta na normalan stil.

Funkcija SelectItem se poziva iz obrađivača događaja OnCheck svakog radio dugmeta, koji se pokreće kada se stanje radio dugmeta promeni (bilo označeno ili neoznačeno):

```
Function SelectItem()  
checkedRadioButton = Event.SenderControl  
If checkedRadioButton.Checked Then  
checkedRadioButton.FontBold = True  
checkedRadioButton.Underlined = True  
Return checkedRadioButton.Text  
Else  
checkedRadioButton.FontBold = False  
checkedRadioButton.Underlined = False  
Return ""  
EndIf  
EndFunction
```




RadioButton.GroupName As String

Dobija ili postavlja ime grupe radio dugmadi.

Radio dugmad koja pripadaju istoj grupi mogu imati samo jedno izabrano dugme istovremeno, tako da, ako korisnik označi jedno dugme, prethodno označeno dugme će automatski biti neoznačeno.

Podrazumevano, sva radio dugmad koja dodate u obrazac biće grupisana u grupu sa praznim nazivom „“, ali možete kreirati onoliko grupa koliko vam je potrebno, promenom vrednosti ovog svojstva na isti naziv grupe (kao što je `group1`) u svim radio dugmadima koja želite da dodate u grupu.

Takođe možete koristiti dizajner forme za grupisanje radio dugmadi tako što ćete ih izabrati, a zatim kliknuti desnim tasterom miša na jedno od izabranih radio dugmadi i kliknuti na komandu `Group – Grupiši` iz kontekstnog menija. Ovo će izabranim dugmadima dati isti naziv grupe (koji će biti automatski kreiran za vas). Ovo smo uradili u dizajneru forme u projektu „`RadioButton sample`“ – *Primer radio dugmadi* u folderu `primeri` da bismo kreirali novu grupu za radio dugmad boja, dok smo radio dugmad voća ostavili zajedno u podrazumevanoj (neimenovanoj) grupi:



RadioButton.OnCheck

Ovaj događaj se pokreće kada se promeni stanje označeno, bilo da je označeno ili neoznačeno. Dakle, kada korisnik označi radio dugmad, ovaj događaj će se pokrenuti dva puta:

- Jednom za staro izabrano radio dugmad koje će biti neoznačeno.
- I još jednom za novooznačeno radio dugmad.


Imajte na umu da je ovo podrazumevani događaj za kontrolu `RadioButton`, tako da možete dvaput kliknuti na bilo koju `RadioButton` u dizajneru forme (na primer `RadioButton1`) da biste dobili ovaj obrađivač događaja napisan za vas u uređivaču koda:

```
Sub RadioButton1_OnCheck()  
EndSub
```

Za više informacija, pročitajte o rukovanju događajima kontrole.

Primeri: Možete videti ovo svojstvo u akciji u projektu „`Radio Button sample`“ u folderu `samples`. Koristili smo jedan hendler za svaku grupu radio dugmadi da bismo promenili stil izabranog radio dugmadi i postavili promenljive `FavFruit` i `FavColor` na izabrano voće i boju, respektivno, koje se koriste u potprogramu za štampanje za štampanje korisničkih izbora ispod labela:

```
Sub Fruits_OnCheck()  
x = SelectItem()  
If x <> "" Then  
FavFruit = x  
Print()  
EndIf  
EndSub  
Sub Colors_OnCheck()  
x = SelectItem()  
If x <> "" Then  
FavColor = x  
Print()  
EndIf  
EndSub
```



Imajte na umu da funkcija `SelectItem` vraća prazan string "" ako je događaj pokrenut neoznačenim radio dugmadima.

RadioButton.Text As String

Dobija ili postavlja tekst koji prikazuje RadioButton.

RadioButton.Underlined As Boolean

Dobija ili postavlja da li se crta linija ispod teksta koji prikazuje radio dugme.

RadioButton.WordWrap As Boolean

Dobija ili postavlja da li će se tekst nastaviti u sledećem redu ako prelazi širinu radio dugmeta. Podrazumevana vrednost je True, tako da će naslov radio dugmeta biti podrazumevano prelomljen preko redova. Možete koristiti metod `RadioButton.FitContentHeight` da biste osigurali da visina radio dugmeta odgovara prelomljenim redovima.

Primer: Dodajte dva radio dugmeta na formu i dodajte ovaj kôd u globalno područje forme:

```
radioButton1.Text = "Testiraj svojstvo prelamanja reči"  
radioButton1.FitContentHeight()  
radioButton2.Text = "Testiraj svojstvo prelamanja reči"  
radioButton2.WordWrap = False
```



Rezultat će biti kao što je prikazano na slici: