## Анализ угроз на канальном уровне

- 1. Прописывать MAC адрес/адреса для портов в коммутаторе тем самым можно исключить атаку MAC Overflow, когда злоумышленник переполнял таблицу коммутации, тем самым переводил коммутатор в режим трансаляции трафика;
- 2. DHCP Snooping Защита от DHCP атак, поскольку запрещает злоумышленнику посылать любые типы сообщений протокола DHCP. Благодаря Доверенным/ Недоверенным портам можно настроить типы запросов DHCP, который могут быть отправлены по определенным портам:

  По доверенному порту можно отправлять любой из типов сообщений DHCP, по недоверенным только запросы DHCP;
- 3. Динамическая проверка ARP метод предотвращения ARP-спуфинга аналогичен DHCP Snooping. Он использует доверенные и ненадежные порты. Ответы ARP допускаются в интерфейс коммутатора только на доверенных портах. Если ответ ARP приходит на коммутатор на ненадежном порту, содержимое пакета ответа ARP сравнивается с таблицей привязки DHCP для проверки его точности. Если ответ ARP недействителен, ответ ARP отбрасывается и порт отключается. Дополнительно моэно подключить проверку Dynamic ARP Inspection на уровне коммутаторов. Это функция проверяет соответветствие MAC-адреса отправителя и содержания ARP-ответа;
- 4. Root Guard и BPDU-Guard две техники защиты от атак на STP.Root Guard ограничивает порты коммутатора, из которых может быть согласован корневой мост. BPDU-Guard используется для защиты сети от проблем, которые могут быть вызваны приемом BPDU на портах доступа.
- 5. Для того, чтобы минимизировать риск сетевых атак на канальном уровне, необходимо разделять сеть на виртуальные сегменты VLAN. Тогда запросы в переделах одного сегмента не пройдут дальше коммутатора. Однако есть такая, позволяющая это сделать VLAN Hopping. Злоумышленник подключается к порту коммутатора и притворяется соседним коммутатором. Осуществляться такая атака может только если коммутатор установлен в режим авто-транка. Мерой предотвращения этого риска является удаление всех портов доступа из VLAN 1 по умолчанию, поскольку порт злоумышленника должен совпадать с портом собственной VLAN коммутатора. Отключить протокол DTP, убедиться в отключенном режиме работы авто-транк. Отключить и перенести в неиспользуемый VLAN неиспользуемые порты, а также всегда использовать специальные VLAN ID для всех транковых портов.