

진단 결과

uname -m 결과가 aarch64이므로, **ARM 64비트(Armv8) 아키텍처**의 시스템(예: ARM 서버, Raspberry Pi 등)을 사용 중입니다.

다운받으신 파일은 linuxdeployqt-continuous-x86_64.AppImage로, **x86_64(AMD/Intel 64비트) CPU**용 바이너리입니다.

ARM 시스템에서는 x86_64 바이너리를 직접 실행할 수 없으므로 반드시 "Exec format error"가 발생합니다.

해결 방법

- 공식적으로 **ARM(aarch64) 용 빌드는 제공되지 않습니다.**
- linuxdeployqt의 공식 릴리즈는 대부분 x86_64 전용입니다.

선택지

1. **소스 코드를 ARM에서 직접 빌드**
 - Qt와 기타 종속성을 설치한 뒤, 소스에서 직접 빌드해야 합니다.
2. **QEMU 등 에뮬레이터로 x86_64 바이너리 실행 (비추천)**
 - 느리고 복잡하며, 실용적이지 않습니다.
3. **x86_64 기반 시스템(PC, 서버, VM 등)에서 AppImage를 사용**
 - 가장 쉽고 안정적인 방법입니다.

ARM에서 직접 빌드하는 예시

```
# 종속성 설치 (예시, 실제 환경·배포판 맞게 수정 필요)
sudo apt update
sudo apt install build-essential qtbase5-dev qttools5-dev-tools

# 소스코드 클론
git clone https://github.com/probonopd/linuxdeployqt.git
cd linuxdeployqt

# 빌드
qmake
make
```

이 후, 빌드된 실행파일(bin/linuxdeployqt* 등)은 ARM64에서 사용할 수 있습니다.

요약

- 현재 **ApplImage**는 **x86_64용**이며 **ARM64(aarch64)**에서는 동작하지 않습니다.
- ARM64에서 사용하려면 직접 빌드하거나 x86_64 시스템 환경을 사용해야 합니다.
- QEMU 등으로 에뮬레이션은 추천하지 않습니다.

필요시 직접 빌드하는 단계, 오류 메시지 등 더 알려주시면 추가 도움 드릴 수 있습니다!

✻