

# Mahjong Reasoning Lab 詳細仕様書

作成日: 2026-06-08

## 1. 全体アーキテクチャ

Mahjong Reasoning Lab は React / TypeScript / Vite で実装する local-first アプリです。状態管理は Zustand、永続化は Dexie IndexedDB、データ検証は zod schema を使います。

Phase1 の正式名称は Reading Probability Core です。Phase1 は、観測、読み候補、候補確率、未配分確率、例外候補、4軸影響を整理する層であり、押し引き判断AIや牌選択AIではありません。

主な境界:

- `src/app`: app shell、navigation、Zustand store
- `src/domain`: zod schema、seed、taxonomy、reading numerics、residual mass、drawer catalog
- `src/infrastructure`: IndexedDB、file helpers
- `src/ui`: Case Workspace、Quick Reading Input、Workbench、Lens UI
- `docs`: 要件、仕様、理論、運用ドキュメント

## 2. データモデル

中心データは `WorkspaceDocument` です。workspace v4 互換を維持し、既存フィールドで Reading Probability Core を表現します。

主要要素:

- `KnowledgeNode`: 観測、仮説、metric、choice group、例外、曖昧性など
- `KnowledgeEdge`: semantic / probabilistic / influence / reasoning の関係
- `CaseItem`: active case と attached nodes
- `ReadingImpactDraft`: Quick Reading Input の入力状態
- `ResidualMassSummary`: choice group の未配分確率と扱い
- `ReadingDrawerItem`: 未配分や思い出し漏れから候補化できる catalog item

schema変更なしで扱うため、未配分や例外は既存の node type、tags、probability fields、pruning hints を組み合わせて保存します。

## 3. Semantic / Probabilistic / Influence layer

Semantic layer は説明、根拠、注意書きを扱います。原則として確率伝播対象ではありません。

Probabilistic layer は choice group、branch、hypothesis、probability aggregate などの候補確率を扱います。

Influence layer は、読みがmetricや4軸にどの方向で効くかをedgeとして扱います。`sign` は `+`、`-`、`mixed`、`unknown` を持ち、`magnitude` はUI上の影響ウェイト、`confidence` はUI上の軸確信度です。

影響ウェイトと軸確信度は候補確率ではありません。

## 4. Case Workspace

Case Workspace は1つの局面に、観測、仮説、条件、判断メモ、反省メモ、関連ノードを紐づけます。

Quick Reading Input で作成した読みノード、4軸 influence edge、choice group、未配分ノード、例外候補は active case に attach できます。

Case Workspace の表示はレビュー用です。Phase1では「この牌を切れ」「押せ/引け」を出しません。

## 5. Quick Reading Input

Quick Reading Input は、読みを数値で active case へ反映するUIです。

入力:

- 読みタイトル
- 読みメモ
- 読みタイプ
- 読み全体の確信度
- 4軸影響
- choice group 候補確率
- residual mass policy
- pruning / lock 方針
- context gate

4軸影響の入力:

- Direction: ☐ + / ☐ - / ☒ mixed / ☐ unknown
- Impact weight: slider 0~100、number 0~100、表示 **70/100**
- Axis confidence: slider 0~100、number 0~100、表示 **70/100**

内部保存:

- **magnitude = impactWeight / 100**
- **confidence = axisConfidence / 100**

候補確率と未配分確率は%で扱います。影響ウェイトと軸確信度は%ではなく、0~100のスコアです。

## 6. Hand Value Range 4軸

正規4軸:

1. 進行度・聴牌率
2. 打点
3. 待ち・形の良さ
4. 点数状況・行動閾値

4軸は読みの影響射影先です。最終的な押し引き判断軸や牌選択軸ではありません。

仕様:

- 4軸は排他的候補ではない。
- 4軸は候補確率ではない。
- 4軸の合計を100にしない。
- 各軸は0~100スコアで表示する。
- 内部保存は0~1。
- 軸確信度も0~100スコアで表示する。

- 1つの読みが複数軸を同時に強く動かしてよい。
- 影響配分を出す場合は派生表示であり、入力値ではない。
- 4軸は Action Recommendation ではない。

例:

「親リーチ後の無筋456」は、進行度・聴牌率に強く効く可能性があり、待ち・形の良さにも効きます。打点への影響は状況次第です。点数状況・行動閾値には「自分の文脈上、危険読みをどう重く扱うか」という読みの射影として効きます。

ただし、この4軸評価だけで「押す/引く/何を切る」を推奨してはいけません。

## 7. Residual Mass

Residual Mass は choice group の候補確率合計が100%未満のときの未配分確率です。

扱う値:

- `raw_probability`: 入力された候補確率
- `normalized_probability`: 明示的に比較するための正規化値
- `residual_mass`: 100%から候補合計を引いた残差
- `unknown_buffer`: まだ候補化しない未知部分
- `exception_candidate`: 例外集へ送る候補
- `explicit_redistribute`: ユーザーが明示的に選ぶ既存候補への按分

自動で既存候補へ按分することは禁止します。未配分確率を隠す正規化は、候補漏れや例外を見えなくします。

Hard prune warning threshold:

- 5%超: info
- 15%以上: warning
- 25%以上: hard prune warning
- residual mass がある状態で `hard_prune`: warning

## 8. Reading Drawer

Reading Drawer は、未配分確率が残ったときに追加候補を探すローカルcatalogです。

カテゴリ:

- 副露意図
- 打点パターン
- 進行度
- 待ち・形
- 危険牌・安全度
- 点数状況
- 卓上動態
- 相手傾向
- 例外・ノイズ

危険牌・安全度、点数状況、卓上動態は、Phase1では行動判断材料ではありません。読み候補、文脈タグ、観測候補、例外候補として扱います。

Reading Drawer から候補追加する場合、候補は必要に応じて4軸影響を持てます。ただし4軸影響は行動推奨ではなく、Reasoning Labでの影響分析に接続するためのものです。

## 9. Exception Library

Exception Library は、未配分確率から出た例外候補を保存する補助パネルです。

例外集に入れる候補は、将来候補化できる読みの素材として扱います。例外集は押し引き判断の抜け道ではありません。

保存例:

- `type: exception`
- tags: `exception`, `residual_mass`, `reading_drawer`
- `posterior_probability` / `base_weight`: 未配分から割り当てた確率

## 10. Probability Workbench

Probability Workbench は probabilistic layer の候補確率、ロック、正規化、伝播プレビューを扱います。

Phase1の確率は読み候補空間の整理に使います。押し引きEV、牌選択EV、順位点EVの計算結果として表示してはいけません。

## 11. Reasoning Lab

Reasoning Lab は concentration、pruning impact、lock analysis、ambiguity、reading utility、reading chain、teaching log を確認します。

Reading utility は、読みが候補集中、曖昧性低減、観測計画、未配分低減へどれだけ効いたかを見る派生指標です。勝敗結果や正解率ではありません。

## 12. JSON I/O

Workspace export は `mahjong-knowledge-map.workspace.v4` を維持します。

Subgraph export は `pruning-ui.subgraph.v4` を維持します。

Reading Probability Core で追加した概念は、既存 schema v4 の範囲で保存します。schema互換性を壊さないため、新規必須フィールドは追加しません。

## 13. Warning Rules

Warning rules:

- `impactWeight`  $\geq 60$  かつ `axisConfidence`  $\leq 40$ : 過大反映警告
- `mixed` / `unknown` の軸が残る状態で `hard_prune`: downweight / keep top-k の検討を促す
- `residual mass` が残る状態で `hard_prune`: warning
- `rescue rate` / table dynamics の `q_total` が大きい: 上限レンジとして扱う警告
- 既存候補への自動按分: 禁止

表示方針:

- 候補確率と未配分確率は%表示
- 影響ウェイトと軸確信度は `70/100` 表示
- 卓上動態 / 他家介入読みは行動推奨ではないと明記

## 14. Tests

最低限確認する観点:

- Quick Reading Inputで4軸影響ウェイトを入力しても、合計100制約がない。
- 影響ウェイトと候補確率がUI上で別単位として表示される。
- 候補確率合計が100未満の場合、residual massが表示される。
- residual massがある状態でhard pruneを選ぶと警告が出る。
- Reading Drawerから候補追加できる。
- Reading Drawerから例外集に送れる。
- 卓上動態カテゴリが行動推奨として表示されない。
- READMEとscriptsのPDF生成コマンドが一致している。
- `docs/requirements-definition.md` と `docs/detailed-specification.md` が存在する。
- `npm run build`、`npm run test`、`npm run lint` が通る。

## 15. 候補木ビュー

候補木ビューは、Reading Probability Core の候補グループ、候補ノード、確率レイヤー、影響レイヤー、未配分候補、例外候補、読みの枝候補を木構造風に投影する表示です。内部データはDAGまたはグラフのままでよく、候補木ビューは保存schemaを変更しない派生表示です。

候補木ビューの用語はユーザー操作に合わせます。候補除外は **枝を切る**、重み低下は **枝を弱める**、上位候補保持は **有力枝を残す**、固定系は **枝を固定する**、**比率を固定する** と表示します。未配分確率は **未展開の枝**、例外は **例外の枝置き場**、候補追加元は **読みの枝候補** とします。

候補木ビュー全体:

```
+-----+
| 候補木ビュー  [現在のシート] [現在のプロジェクト] [全体]      |
| 読み候補、候補確率、4軸影響、未展開の枝、例外の枝置き場      |
+-----+-----+-----+-----+
| 候補木          | 選択した枝          | 枝操作          |
| - 候補グループ | 候補確率            | 枝を弱める      |
|   - 候補枝      | 入力確率/計算後確率 | 枝を切る        |
|     - 4軸影響    | 影響スコア          | 有力枝を残す    |
|   - 未展開の枝  | 軸確信度            | 枝を固定する    |
|   - 例外の枝置き場 | 観測/例外/履歴      | 比率を固定する  |
+-----+-----+-----+-----+
| 反映前確認: 操作前後の差分、変更枝数、警告                    |
| [反映前確認] [反映する] [元に戻す]                            |
+-----+-----+-----+-----+
```

枝を選択した状態:

|                                       |                 |  |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| 候補木                                   | 選択した枝: 染め本線     |  |
| > 染め本線                                | 候補確率 55%        |  |
| 速度副露                                  | 影響スコア 打点 80/100 |  |
| 役牌バック                                 | 軸確信度 打点 70/100  |  |
| 未展開の枝                                 | 観測: 同色副露、手出し字牌  |  |
| 警告: mixed/unknownや未展開の枝が残る場合、枝を切る前に確認 |                 |  |

候補木ビューは Sheet / Project / Workspace のスコープ切替に対応します。Sheetではactive Sheetだけ、Projectではactive Project配下、Workspaceでは全体を候補木に投影します。テンプレートから作成された **牌理**、**枚数**、**手役**、**抽象的な読み** は初期枝として表示します。ただしこれらは推奨手順や自動判断ではなく、読み候補を整理する初期素材です。

枝を切る操作では、mixed / unknown の軸、未展開の枝、未知の枝、例外の枝置き場、低い軸確信度、固定中の枝との矛盾を警告します。警告がある場合でも、候補木ビューは保存済みグラフを直接破壊せず、反映前確認で差分を見せます。

テストでは次を確認します。

- 候補グループが木構造風に表示される。
- 候補確率、影響スコア、軸確信度が枝詳細に表示される。
- 未配分確率が **未展開の枝** として表示される。
- 例外候補が **例外の枝置き場** として表示される。
- 候補木ビュー内に英語の除外操作名が出ない。
- **枝を切る**、**枝を弱める**、**有力枝を残す** が内部操作に対応している。
- mixed / unknown / 未展開の枝が残る状態で **枝を切る** を選ぶと警告が出る。
- Sheet / Project / Workspace のスコープを切り替えられる。
- テンプレート作成枝が初期枝として表示される。
- README、要件定義、詳細仕様、ユーザー向けPDFに候補木ビューが反映されている。

## 16. Future Phase

Phase2以降で扱う可能性があるもの:

- 押し引き判断支援
- 牌選択支援
- 局収支EV
- 順位点EV
- 牌譜parser
- 本格的な確率モデル
- pruning-ui 本体

これらは Reading Probability Core の出力を入力として使う別レイヤーであり、Phase1に混ぜません。

## Project / Sheet 詳細仕様

### Data Model

`WorkspaceDocument` は既存top-level配列を維持したまま、`projects`、`sheets`、`active_project_id`、`active_sheet_id`、`global_settings` を持ちます。Projectは研究テーマや用途の単位で、SheetはProject内の作業面です。Sheetは `node_ids`、`edge_ids`、`case_ids`、`rule_ids`、`saved_view_ids`、`reading_drawer_item_ids`、`exception_node_ids`、`residual_group_ids` を持ちます。

既存workspace v4をnormalizeする場合、Project/SheetがなければDefault ProjectとDefault Sheetを作ります。既存のノード、エッジ、case、rule、saved viewはDefault Sheetへ所属させます。active project / active sheet が不正な場合は、存在するProject/Sheetへ補正します。

### Global Settings

Global Settings は `project_creation_defaults` と `sheet_creation_defaults` を持ちます。各値は `tile_efficiency`、`tile_count`、`yaku`、`abstract_reading` のbooleanです。初期値はすべてtrueです。`create_empty_project_by_default` と `create_empty_sheet_by_default` がtrueの場合、作成ダイアログでは空作成を既定にします。

### Template Catalog

TemplateCatalog は `牌理`、`枚数`、`手役`、`抽象的な読み` を提供します。テンプレートは初期ノード、初期influence edge、Reading Drawer候補、Exception Library候補、Residual Mass候補を作ります。生成物にはtemplate keyを追跡できるtagまたはmetadataを付けます。テンプレートは Reading Probability Core の初期素材であり、押し引き判断、牌選択AI、EV計算、Action Recommendationではありません。

同じSheetへ同じテンプレートを適用する処理はidempotentです。`template_source.enabled_template_keys` に適用済みのkeyを保存し、明示的な再適用を除いて重複配置を避けます。

### UI Flow

App shellにはProject Selector、Sheet Selector、Project作成、Sheet作成、Global Settings、表示スコープ切替を置きます。Project作成ダイアログはProject名、説明、タグ、初期Sheet作成、初期Sheet名、テンプレート選択、空作成を扱います。Sheet作成ダイアログは所属Project、Sheet名、説明、タグ、テンプレート選択、空作成を扱います。

表示スコープは Sheet / Project / Workspace です。Knowledge Mapはscopeに応じてノードとエッジを絞ります。Case Workspaceはactive Sheetに属するcaseを優先し、候補ノードはactive Sheet、active Project、Workspaceの順に優先します。Reading DrawerとException Libraryはscope badgeを表示します。Residual Massは未配分候補の送信先をactive Sheet / Project / Global / unknown bufferとして分類します。

### Export / Import

workspace JSON export/importはProject/Sheet/Global Settingsを含みます。subgraph exportは選択中ノードだけでなく、active Sheet、active Project、Workspace全体から対象を選べます。import時はzod schemaで検証し、normalizeでDefault Project/Sheet migrationを行います。

### Score Semantics

4軸は排他的候補ではありません。影響ウェイトは各軸独立の0～100スコアで、候補確率ではありません。4軸の合計を100にする必要はありません。軸確信度も0～100スコアです。候補確率と未配分確率だけを%表示します。内部保存では `magnitude` と `confidence` を0～1として維持します。